

THE


INTENSIVIST

منتدى إقرأ الثقافي

WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM

ICU BASIC PRACTICAL NOTES

MOHAMED H. EID



SECOND EDITION

The

INTENSIVIST

ICU Basic Practical Notes


Demonstrator

Mohamed Hesham Eid

Critical Care and Emergency Nursing Department

Faculty of Nursing – Mansoura University

The intensivist:
ICU Basic Practical Notes
Second Edition
by
Mohammed H. Eid
Faculty of Nursing
Mansoura University
Egypt



Copyright © 2021 Middle East & El Marwa for Publishing & Distribution. All rights reserved.

ISBN: 978-977-6848-05-4

رقم الإيداع: 17630/ 2020

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, printed or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system without permission in writing from the Publisher.

جميع الحقوق محفوظة

لا يسمح بنسخ أو تصوير أو تسجيل أو تداول أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة إلكترونية أو تقنية أو بأي وسيلة أخرى. كما يحظر حظرًا تامًا استعمال مواد هذا الكتاب استعمالًا تجاريًا من أي نوع كان إلا باذن خطي خاص لذلك من الناشر

The authors and publishers have also attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify materials mentioned in this book.

This book does not indicate whether a particular treatment is appropriate or suitable for a particular individual. Ultimately it is the sole responsibility of the medical professional to make his or her own professional judgements, so as to advise and treat patients appropriately.

To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the authors, contributors, or editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence, or otherwise or from any use or operation of any methods, products, instructions, or ideas contained in the material herein.

Publisher: Middle East & El Marwa for Publishing & Distribution
Cairo, Egypt

Tel. 00201110150022 – 00201200381085 – 00201211361734

E-mail: me_book2010@yahoo.com

Publishing Services Manager & Design: Abd El Hamid Abd El Ghafar

Printing Services Manager: Abd El Aleem Adel El Syed

Printed in Egypt

كلمة المؤلف

إن كتاب (The Intensivist) هو كتاب طبي يختص بشرح الأساسيات العملية

لوحدة الرعاية المركزة (ICU) دون التعقيدات النظرية؛ وقد تمت صياغته

بالأسلوب الشفهي "العامي" لتبسيط فهم المعلومة وتطبيقها في أرض الواقع .

وأرجو من قارئ هذا الكتاب أن يعلم بأن (The Intensivist)

هو بمثابة (حجر الأساس) لحياته العملية ونوعية معلوماته النظرية

فلا يتوقف عنده كمصدر لحياته المهنية بل يجب عليه التوسع في البحث والقراءة

لتعزيز معرفته وتطوير ذاته .

شكر خاص

تمت مراجعة هذا الكتاب بواسطة نخبة من الأساتذة الأفاضل
فخالص الشكر والتقدير لهم وأخص بالشكر كلاً من :

أ.د / محمود بكر العشاوي أستاذ الكيمياء الدوائية كلية الصيدلة - جامعة المنصورة	أ.د / محمد أحمد سلطان أستاذ التخدير والرعاية المركزة كلية الطب - جامعة المنصورة
أ.د / محمد هشام دبا أستاذ الفارماكولوجيا الإكلينيكية كلية الطب - جامعة المنصورة	أ.د / عادل عبد السلام البسطوي أستاذ الباطنة والروماتيزم والمناعة كلية الطب - جامعة المنصورة
أ.م.د / إيمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية كلية الصيدلة - جامعة المنصورة	أ.د / حمدي فؤاد مرزوق أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب - جامعة المنصورة
د / هالة أحمد عبد الرحمن مدرس تمريض العناية الحرجة والطوارئ كلية التمريض - جامعة المنصورة	أ.م.د / هناء حسين السيد أستاذ مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئ كلية التمريض - جامعة المنصورة
د / محمد حسن الخولى دكتور الصيدلة الإكلينيكية البورد الأمريكى فى العناية المركزة البورد الأمريكى فى الفارماكوثيرابى	د / هانى إبراهيم جادالله استشارى التحاليل الطبية البورد الأمريكى فى التحاليل الطبية مدير معامل ميدلاب للتحاليل الطبية

I. PARENTERAL SOLUTIONS

▪ Introduction	1
▪ Ringer's Solutions	2
▪ Saline Solutions	7
▪ Glucose Solutions	12
▪ Voluven	16
▪ Mannitol	17
▪ PK merze	18
▪ Kidmin	19
▪ Aminoleban	20
▪ Amiparen	21
▪ Panamin G	22
▪ Dipeptiven	23
▪ Smoflipid	24
▪ Fresubin	25
▪ IV Administration Set	26
▪ Peripheral Venous Cannula	32
▪ Infusion / Syringe Pump	34
▪ IV Fluid Flow Rate Calculation	35

II. ICU DRUGS

▪ Refrigerator Drugs	38
▪ Antibiotics in ICU	55
▪ Emergency Drugs	65
▪ High Alert Medications	74
▪ Narcotics	76
▪ Drugs Preparation	77
▪ Syringe Label	79
▪ Patient's 10 Rights	81
▪ Routes of Drug Administration	82
▪ Insulin Injection	93
▪ Lidocaine in ICU	96
▪ Mixing Drugs	98
▪ Drugs Antidote	100
▪ Drugs Abbreviations	101

III. ECG

▪ History of ECG	102
▪ ECG Procedure	106
▪ Conductive System of the Heart	110
▪ Basic Principles of ECG Interpretation	112
▪ Heart Rhythm	114
▪ Heart Rate	118
▪ Cardiac Voltage	122
▪ Position of the Heart	123
▪ Cardiac Axis	124
▪ P Wave	127
▪ P-R Interval	129
▪ QRS Complex	132
▪ ST Segment	136
▪ T Wave	140
▪ QT Interval	143
▪ Professional Notes on ECG	145

IV. ICU RADIOLOGY

Chest X-Rays

- Identify the view 148
- Quick check 151
- Heart
 - Size 155
 - Silhouette 157
 - Functions 163
- Chest
 - Trachea 166
 - Lungs 169
 - Costophrenic Angel 180
 - Diaphragm 181
 - Ribs 183

CT-Brain

- Introduction 184
- Identify the film 193
- Bones 195
- Hemorrhage 199
- Infarction 207
- Tumors 209
- Abscess 210

V. ABG

▪ ABG Procedure	211
▪ Basic Concepts of ABG	216
▪ Elements of ABG	220
▪ ABG Interpretation	222
▪ Anion Gab	234
▪ GAB GAB	237
▪ Base Excess	238
▪ Delta Ratio	238

VI. MECHANICAL VENTILATION

▪ Mechanical Ventilator Basic Concepts	239
▪ Indications of Mechanical Ventilation	242
▪ Types of Mechanical Ventilation	243
▪ Humidification System	245
▪ Modes of Mechanical Ventilations	246
▪ Care of Ventilator Dependent Patient	257
▪ Ventilator Alarms	262
▪ Failure to Tolerate the Ventilator	264
▪ Weaning of Mechanical Ventilation	265

VII. LABS

▪ CBC	268
▪ Liver Function Test	270
▪ Renal Function Test	271
▪ Thyroid Function Test	271
▪ Cardiac Enzymes	272
▪ Lipid Profile	273
▪ Coagulation Profile	274
▪ Arterial Blood Gases	274
▪ Common Tumor Markers	275
▪ Electrolytes	276
▪ Body Mass Index (BMI)	276
▪ Miscellaneous	277
▪ Test Precautions	278
▪ Others	282
▪ Sampling	284



VIII. PROCEDURES

▪ Oropharyngeal Airways	292
▪ Nasopharyngeal Airways	295
▪ Endotracheal Intubation	297
▪ Tracheal Suctioning	303
▪ Oxygen Therapy	310
▪ Nebulization	313
▪ Incentive Spirometry	315
▪ Arterial Catheter	318
▪ CVP Measurement	324
▪ Cardiac Monitor	329
▪ Pulse Oximeter	331
▪ Capnograph	334
▪ Bispectral Index	338
▪ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)	340
▪ Pericardial Shock	349
▪ Blood Transfusion	353
▪ NGT Insertion	356
▪ Enteral Feeding	361
▪ TPN	367
▪ Enema	370
▪ Urinary Catheter Insertion	373
▪ Hot and Cold Application	377

IX. MISCELLANEOUS

▪ Glasgow Coma Scale	379
▪ Modified Glasgow Coma Scale	381
▪ Four Scale	383
▪ AVPU Scale	385
▪ Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS)	386
▪ Braden Risk Assessment Scale	388
▪ SOFA Scale	389
▪ Fall Risk Assessment (Morse scale)	391
▪ Pain Scales	394
▪ Revised Trauma Scale	396
▪ International Patient Safety Goals	397
▪ Bundles	399
▪ Maximum Duration	402
▪ Crash Cart	403
▪ Pressure injury (Bed Sores)	405
▪ Standard Precautions	411
▪ Types of Isolation Precautions	413
▪ Patient's Position in the bed	416
▪ Chest Physiotherapy	421
▪ Emergency Codes	425
▪ Diagnosis of Death	427
▪ Units and Conversions	428
▪ ICU Abbreviations	429



CHAPTER 1

**PARENTERAL
SOLUTIONS**

" In clinical matters, ignorance can be dangerous
but ignorance of ignorance can be fatal "

- P.L.M -

Introduction

« جسم الانسان البالغ يتكون من حوالى 60% مياه

« والسوائل فيها حوالى 55% لأن فيهم دهون كثير

« أما الأطفال فجسمهم حوالى 75% منه مياه

	Intracellular	المياه دى بتتوزع داخل الخلايا
والاثنين دول بنسميهم Extracellular	Intravascular (Plasma)	داخل الأوعية الدموية (فى البلازما)
	Interstitial	أو بينهم هما الاثنين اللي بنسميها

العالم (Thomas graham) قسم المحاليل اللي بنستخدمها بناءً على قدرتهم على النفاذية (Permeability) من داخل جدران الأوعية الدموية (intravascular) إلى الخلايا (intracellular) إلى نوعين :

النوع الاول حاجة اسمها (Crystalloid) يعنى ايه ؟؟؟

دى محاليل فيها (Crystals) والكريستالات دى حجمها صغير جداً لدرجة أن لها القدرة إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتروح لخلايا وأنسجة الجسم " سواء هتدخل داخل الخلية مباشرة زى الجلوكوز أو هتفضل خارج الخلايا زى الرنجر والملح " وبالتالي الـ Crystalloid مش بتقعد فى البلازما فترة طويلة ودى بتشمل : الملح والرينجر والجلوكوز وغيرها .

النوع الثانى حاجة اسمها (Colloid) يعنى ايه ؟؟؟

دى محاليل الجزيئات بتاعتها حجمها كبير شوية ومش بتقدر إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتفضل مدة كبيرة فى البلازما وتزود حجم الدم الموجود داخل الأوعية الدموية وكمان لها القدرة على سحب مواد تانية من خارج الوعاء الدموى لداخله وتشمل : الدم ومشتقاته والألبومين والبولين (الهستريل) وغيره .

فى الـ Chapter دا إحنا هنتكلم عن كل أنواع المحاليل اللي ممكن نشوفها فى الـ ICU
وإستخدامات كل نوع منهم

Ringer's solutions

الـ Ringer من أكثر المحاليل اللي بنستعملها في الـ ICU


مبدئياً هو اتسمى بالإسم دا نسبةً إلى المبتكر الإنجليزي (Sydney Ringer)
اللي اخترعه سنة 1885

فيه عندنا 3 أنواع من محاليل الـ Ringer

Ringer's Injection



Ringer Lactate



Ringer Acetate



(1) Ringer's Injection



المقصود بيه محلول " Ringer " plain بدون أى إضافات

(Na ⁺ : 147.5 mEq/L)	ده عبارة عن صوديوم
(Cl ⁻ : 156 mEq/L)	كلورايد
(k ⁺ : 4 mEq/L)	بوتاسيوم
(Ca ⁺⁺ : 4.5 mEq/L)	كالسيوم

وكل الخليط ده يذاب فى ماء مقطر

ويعطيك Osmolarity قيمتها 312 mOsm/L

الإستخدام؟؟

- 1- الإستخدام الأهم ليه هو Volume Expander بمعنى إنه بيزود حجم الدم .. طب إيه الفائدة؟؟
فى حالات الحوادث لو حصل نزيف والمريض فقد دم كتير بياخد رنجر على ما تنقله دم عشان يحصلش Circulatory Collapse والمريض يدخل فى Shock وتقلب Coma وممكن بعد كذا Death لا قدر الله .
 - 2- بنستخدمه فى حالات الـ Sever Vomiting وحالات الـ Sever Diarrhea والـ Burn عشان نحافظ على الـ Electrolyte Balance فى الجسم و تركيز الأيونات فى الدم ونعوض الأملاح اللى المريض فقدها.
 - 3- بنستخدمه فى حالات الـ Dehydration لأنه بيحتوى على معادن زى محاليل الجفاف بتاع الأطفال (واللى بتحتوى برضه على معادن) .
 - 4- بنستخدمه فى تفريغ الصديد Arthroscopic Lavage فى حالات الـ Septic Arthritis .
 - 5- يستخدم أيضاً فى حفظ الأعضاء والأنسجة حية خارج الجسم For Laboratory Experiments
 - 6- طبعا ممكن نعتمد عليه لتخفيف الـ Antibiotics عموماً باستثناء مجموعة الـ Cephalosporin عموماً وخاصة الـ Ceftriaxone لأنه بيترسب داخل الرئة والكلية.
- ممنوع منعاً باتاً تعطى Ceftriaxone مع الـ Ringer ودا لأنهم بيتفاعلوا مع بعض ويكونوا كلوريد الكالسيوم (CaCl₂) ودا بيترسب فى صورة Crystals لونها أبيض ودى مادة Fatal وخصوصاً بالنسبة للـ New Born Infants .

(2) Ringer Lactate (Hartmann's solution)



اللى ابتكره كان العالم (Alexis Hartmann)

(Na⁺ : 130 mEq/L)

(Cl⁻ : 108.7 mEq/L)

(k⁺ : 4 mEq/L)

(Ca⁺⁺ : 2.7 mEq/L)

مكوناته هي نفس مكونات

الـ ringer العادي

وتمت إضافة مجموعة الـ Na Lactate الصوديوم لاكتيت

(28 mEq/L) وكل الخليط ده يذاب في ماء مقطر

بإختصار كانت الـ Acidosis مشكلة منتشرة جدا

وإبتكاره كان محاولة لحلها

طب فكرته ايه؟؟؟

هو أضاف للرنجر العادي مجموعة Lactate ؟

اللاكتيت دي مادة بتروح على الـ Liver بيحصلها Metabolism

فتتكسر وتتحول إلى Bicarbonate وبالتالي تعالج الحموضة (Mild Acidosis)

ولكن للأسف ظهرت منه مشاكل كثيرة ؟

أولاً : مجموعة الـ Lactate زي ما قولنا لازم تروح الكبد فتتحول لـ Bicarbonate وبالتالي لما كان مريض الكبد بياخده مش بيحصله أصلاً Metabolism وبيتراكم في جسمه ويضره .

ثانياً : معروف ان الـ Lactate بيرفع السكر (بيعمل Hyperglycemia) وبالتالي مريض السكر لما كان بياخده كانت نسبة السكر بتزيد عنده وبيدخل في مشاكل كثير .

ثالثاً : احنا بنعطييه عشان نعالج الحموضة بس فيه نوع من الحموضة إسمها Lactic Acidosis ودي حموضه سببها أصلاً هو زيادة الـ Lactate وبالتالي مينفعش نعطي Lactate تاني عشان مش نزود الحالة سوء .

نتيجة للأسباب دي إستخدام الـ Ringer Lactate قليل في الـ ICU واستخدماته محدودة زي حالات الـ Severe Diarrhea وحالات الـ Poly Trauma والـ Burn .

لو هنعوض مريض الـ Burn بمحاليل بستعمل الـ Ringer Lactate بمعادلة Parkland

In first 24 hour : the total amount of fluid is

* 4 ml Ringer Lactate × wt in kg × percent of TBSA burned

▪ Half of the amount given in the first 8 hour and

▪ The remaining half given over the next 16 hour

* In the next 24 hour 2 ml Ringer Lactate × wt in kg × percent of TBSA

(3) Ringer Acetate



هو أفضل أنواع الـ Ringer على الإطلاق

(Na⁺ : 130.6 mEq/L)
 (Cl⁻ : 109.3 mEq/L)
 (k⁺ : 4 mEq/L)
 (Ca⁺⁺ : 2.7 mEq/L)

مكوناته هي نفس مكونات
 الـ ringer العادي

وتمت إضافة مجموعة الـ Na⁺ Acetate الصوديوم أسيتات
 (28 mEq/L) وكل الخليط ده يذاب في ماء مقطر

فكرته هي نفس فكرة الـ Lactate برضه الـ Acetate هيتحول
 في الجسم لـ Bicarbonate فيعالج الـ Acidosis

بس كانت مشكلة الـ Lactate انه لازم يحصله Metabolism في الـ Liver عشان يتحول إلى بيكارب
 وبالتالي مريض الكبد مينفعش ياخده إنما الـ Acetate بقى عادي

All tissue and organs has the enzyme that converts acetate to bicarbonate especially
 liver, muscles , myocardium and renal cortex.

وبالتالي حتى لو مريض كبد أخده مفيش مشكلة لأن أي organ تاني هيحولة لـ Bicarbonate
 وبرضه يعالج الـ Acidosis .

حالات الـ Lactic Acidosis اللي كنا مينفعش نعطي فيها لاكتيت لأنه بيوزد الحالة سوء دلوقتي أصبح
 من الممكن نعطيها Acetate وبرضه هتعالج الـ Acidosis ومن غير ما تضر المريض .


كانت مشكلة اللاكتيت مع مرضى السكر إنه بيرفع مستوى السكر (بيعمل Hyperglycemia)
 إنما الـ Acetate مش بيعمل كذا وبالتالي حتى الـ Diabetic Patient ممكن ياخده عادي مفيش مشكلة .

وأخيراً إن عملية تحويل الـ Acetate لـ Bicarbonate أسرع بكثير من عملية
 تحويل الـ Lactate لـ Bicarbonate ودا بيخلي الـ Ringer Acetate أفضل أنواع الرنجر على الإطلاق .

فيه ميزة كمان للـ Acetate وهي إنه بيمسك في أيونات الكالسيوم Bind to Calcium Ions
 على عكس الـ Lactate مش بيعمل كذا ويكدا ممكن استخدم الـ Acetate عشان أقلل خروج الكالسيوم من الجسم
 . Reduction of Calcium Excretion

Warning for all Ringer's Solutions

- 1- ممنوع إستخدام أمبولات الـ Ceftriaxone مع أى نوع من أنواع الرنجر ودا لأنه هيتفاعل مع الكالسيوم الموجود فى الرنجر ويكون كلوريد كالسيوم $CaCl_2$ ويترسب فى صورة Crystals لونها أبيض ودى مادة Fatal وخصوصاً بالنسبة لـ New Born Infants .
- 2- نستخدمهم بحذر لو هتضيف عليهم أمبولات بوتاسيوم لأنهم أصلاً فيهم بوتاسيوم .
- 3- بسبب البوتاسيوم اللى موجود فيهم بنستخدمهم بحذر تام مع مدرات البول اللى بتحفظ البوتاسيوم Potassium (K^+) Sparing Diuretics as (Triamterene – Spironolactone – Amiloride)
- 4- لازم طبعاً نستعملهم بحذر مع الـ Renal Patient خوفاً من زيادة نسبة البوتاسيوم عنده واللى ممكن يعمل Dysrhythmia و Cardiac Arrest لا قدر الله .
- 5- ممنوع تركيبه أثناء عملية الـ Blood Transfusion لان المادة المانعة للتجلط (Citrate) الموجودة فى كيس الدم ممكن تتفاعل مع الـ Ca^{++} الموجود فى الرنجر وتكون Particles .



Saline Solutions

طبعاً محلول الملح هو أكثر محلول ممكن بنسئتمله فى شغلنا عموماً مش بس فى الـ ICU

فيه عندنا 3 أنواع من محاليل الملح

Hypotonic Saline



محلول الملح النصفى
(0.45 %)

Isotonic Saline



محلول الملح الطبيعى (العادى)
(0.9 %)

Hypertonic Saline



محلول الملح الثلاثى (triple)
(3 %)

(1) Isotonic Saline (Normal)



طبعاً اسمه الشائع هو محلول ملح 0.9 % أو الـ Normal Saline

مع إن ناس كثير معترضة على التسمية دي ومنهم Paul Marino لما جه يتكلم عنه ابتدئ كلامه بإنه قال

However, it is called Normal saline, This Solution is NOT normal neither Chemically nor Physiologically.

(Na⁺ : 150 mEq/L)

التر بيحتوى على 9 جرام

(Cl⁻ : 150 mEq/L)

صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

أول حاجة طبعاً فى حالات هبوط الضغط كأول حاجة بلجأ لها هى الـ Normal Saline عشان يرفعلى الضغط

بستعمله كمان فى حالات النزيف عشان أعوض الـ Fluid Loss خاصة لو نتيجة

Electrolyte Disturbance - Sever Vomiting and Diarrhea

هو سائل معقم ممكن تغسل بيه الجروح والحروق

بستعمله كمان فى حالات الـ Mild Hyponatremia لو مستوى الصوديوم قليل بنسبة بسيطة مثلاً 120-130

طبعاً هو المحلول رقم واحد اللي ممكن تحل بيه الأدوية بتاعتك باستثناء بعض الأدوية

الـ Stability بتاعتها بتبقى أفضل مع الجلوكوز وهنذكرها قدام شوية

بستعمله فى حالات الـ Shock

هو المحلول الوحيد اللي ممكن تعطيه مع الـ Blood Products يعنى لو انت مركب Packed RBCs وهتمشى معاها محلول يبقى Normal Saline بنتمشيهم الاتنين مع بعض فى كانيولا واحدة بوصلة ثلاثية Stopcock وتظبط بقى أقل معدل من الملح مع أعلى معدل من الدم

(2) Hypertonic Saline (Triple)



طبعاً إسمه الشائع هو محلول الملح الثلاثي أو الـ Triple Saline

والمقصود بيه هو أى محلول ملح نسبة الصوديوم فيه أعلى من

الـ 0.9 NaCl والاسم الشائع له هو الملح الثلاثي 3%

فيه منه تركيزات تانية

زى الـ 5% - 7% الـ 3% هو الشائع عندنا فى مصر

(Na⁺ : 513 mEq/L)

التر بيحتوى على 30 جرام

(Cl⁻ : 513 mEq/L)

صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

بستعمله فى عمل جلسات Nebulization خصوصاً للأطفال فى حالات التهاب الشعبات الهوائية

Bronchiolitis عشان يسحب الـ Edema الموجودة والمخاط .

بستعمله كمان فى حالات الـ Sever Hyponatremia

لو الصوديوم عندنا من 120-130 ممكن نستعمل ملح عادى وخلص إنما لو أقل من 120 بستعمل

الـ (" Triple " Hypertonic Saline) عشان أعوض بيه المريض .

بس خلى بالك لو انت هستعمل الـ Triple Saline عشان تعوض بيه صوديوم لمريض Hyponatremia

خللى بالك اوى من الـ Rate اللي هتمشيه بيه لازم يكون قليل جداً ودى أكبر مشكلة بتخلى الناس كلها

بتخاف من إستخدامه وهى إنك لو اعطيته للمريض بمعدل سريع ببسبب حاجة إسمها

Central Pontine Mylenolysis (CPM) يعنى ايه؟؟؟

لما بتعطى الملح الثلاثي لعيان Hyponatremia بمعدل سريع باختصار هيعمل حاجتين :

الحاجة الأولى : هيعملك Brain Edema .

الحاجة التانية : بيروح على منطقة الـ Central Pontine ودى منطقة موجودة فى جذع المخ (Brainstem)

وبياكل الغلاف اللي حوالها Myelin Sheath وبيعملها Demyelination وللأسف الـ Prognosis

بتاعها صعب جداً والمريض بيدخل فى Quadriparesis وللأسف الشديد Death is Common .

مش عاوز من الملح الثلاثي غير النقطة دى بس لو قابلك مريض عنده Hyponatremia والصوديوم بتاعه

أقل من 120 وهتعوضه بالملح الثلاثي خللى بالك دايماً من إن المعدل بتاعه يكون بطى جداً

لا يتعدى 30 مل / ساعة عشان تتجنب حدوث الـ (CPM) وللأسف الغلطة دى منتشرة ولو بحثت عنها

هتلاقى إن أشهر أسبابها هو الـ Aggressive Correction of Hyponatremia

More Scientific CPM Occur if Serum Sodium Increases more than 12 mEq over 24 hr.

(3) Hypotonic Saline (Half)



طبعاً اسمه الشائع هو محلول الملح النصفى أو الـ Half Saline

والمقصود بيه هو أى محلول ملح نسبة الصوديوم فيه أقل من

الـ 0.9 NaCl والشائع له هو الملح النصفى 0.45 %

فيه منه تركيزات تانية

زى الـ 0.33 % و 0.2 % بس الـ 0.45 % هو الشائع عندنا فى مصر

(Na⁺ : 75 mEq/L)

التر بيبحتوى على 4.5 جرام

(Cl⁻ : 75 mEq/L)

صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

مريض عنده جفاف وفقد ميه بس فيفضل الـ Half Saline لأنه هيعوض الميه دى من غير ما يزود نسبة الملح

أى حالة مرضيه ممكن تسبب جفاف لخلايا الجسم Intracellular Dehydration

زى الـ Hypertremia – DKA – Hyperosmolar Hyperglycemic State

خللى بالك منه بس إنك متستعملوش فى حالات الـ Liver Disease – Burn لان دا ممكن بيعملك

Depletion of Intravascular Fluid Volume بمعنى إنه هيققل الميه الموجوده داخل الأوعية الدموية

ويزودها حوالين الخلايا ويكدا بيساعد فى تكوين Ascites

لو قابلت Hypotonic Saline تركيز 0.2 or 0.33 % دول مينفعش تعطيهم IV لوحدهم

والقاعدة هنا اننا مينفعش نعطى Osmolarity أقل من 150

فيه عندنا أدوية بالنسبة لنا كـ ICU Community مش بنحلها على محلول ملح زى

Amiodarone

Nor adrenaline (levophed)

Valium

Amphotericin B

Oxaliplatin

Sodium Nitroprusside

الأدوية دى فيه معظمها بيتحل على محلول ملح عادى أو جلوكوز ولكن الـ stability بتاعتها

مع الجلوكوز بتبقى أفضل من الملح عشان كدا بنحلها عطلول على جلوكوز 5%

Warning for All Saline Solutions

بنستعملها بحذر شديد في حالات الـ Hyperchloremic Metabolic Acidosis
لأن سبب حدوثها هو زيادة الكلور وبالتالي مش هينفع نعطى Saline تانى لأنه هيزود الكلور ويزود الحالة سوء

بنستعملهم بحذر مع مرضى

- 1- Renal Diseases as (Renal Artery Stenosis – Nephrosclerosis).
- 2- Liver Disease (liver cirrhosis) "to avoid edema and ascites".
- 3- Cardiopulmonary Disease (Congestive Heart Failure – Pulmonary Edema).
- 4- Patient Receive Salt Retaining Steroids/Corticosteroids.
- 5- Hyponatremia, Cerebral Edema or Preeclampsia.
- 6- Primary – Secondary Hyperaldosteronism, Hypertension.

لو هتعطى Sodium Bicarbonate اعطيها على Glucose مش Saline ودا لأن

Sodium Bicarbonate + Normal Saline = Hypertonic Saline

Glucose Solutions

طبعاً من المحاليل الغنية عن التعريف (الكلاكوز 😊😊)

فيه عندنا 3 أنواع من محاليل الجلوكوز

Glucose 5 %	Glucose 10 %	Glucose 25 %
		
يعنى الـ 500 ml فيهم 25 جرام جلوكوز ويعطونى 85 كالورى	يعنى الـ 500 ml فيهم 50 جرام جلوكوز ويعطونى 170 كالورى	يعنى الـ 500 ml فيهم 125 جرام جلوكوز ويعطونى 425 كالورى

فيه عندنا أدوية بالنسبة لنا كـ ICU Community مش بنحلقها على جلوكوز زى

Lasix	Penicillins	Ferosac
-------	-------------	---------

بنحلقهم على محلول ملح أفضل من الجلوكوز

Glucose Solutions

الإستخدام؟؟

طبعا مش محتاجة كلام أكيد فى حالات نقص السكر Hypoglycemia

طب لو عندك حالة Hypoglycemia هتتعامل معاها ازاي؟؟؟؟

باختصار إحنا بنعطى 25 جرام Glucose فلو عندك جلوكوز 25 % هنعطى منه 100مل
طب لو عندك 10% Glucose هنعطى منه 250 مل طب لو مفيش إلا 5% Glucose ودا أبعد الاحتمالات
هنعطى إزاحة محللول كاملة (25 جرام) مع مراعاة إن أول 40 مل هتسحبهم وتعطيهم ب Syringe
كدا One Shot (Bolus) وطبعا الـ 25 جرام دول مش قيمة ثابتة ولكن بتزيد على حسب الـ Severity
بتاع الـ Hypoglycemia دى وعلى حسب الـ Patient بتاعك.

طبعا بنستعملهم كـ Nutrients فى حالة إن المريض بتاعنا NPO لأنها Glucose
بيتحرق ويطلع ATP اللي هو الطاقة اللي بتستهلكها الخلايا.

لو عندنا عيان Appendicitis ومعندوش شهية أصلاً للأكل بنعوضه برضه بالـ Glucose.

مرضى الـ Hepatic Coma دايمًا بيحصلهم

Secondary Hyper Aldosteronism with Salt and Water Retention

وبالتالى لو هياخدوا محاليل يفضل الـ Dextrose بلاش الملح لأنه متراكم أصلاً (عنده Salt Retention).

فيه أدوية كتير يفضل دايمًا نحلها على جلوكوز 5% اللي هي الـ CNN
(Cordarone, Nitroglycerine, Norepinephrine " Levophed")
ودا لأن الـ Stability بتاعته فى الجلوكوز أعلى من الملح.

أدوية الأطفال معظمها بيفضل حلها على 5% Glucose أفضل من الـ Normal Saline.

فى حالات الـ Hyperkalemia يعنى البوتاسيوم عالى فى الدم بنعطى جلوكوز ومعا 5 وحدات أنسولين مائي طب ليه؟؟

لأن الأنسولين وهو بيدخل جلوكوز للخلايا بيدخل معاها بوتاسيوم وعشان كدا لو عندك بوتاسيوم عالى فى الدم بنعطى
جلوكوز وأنسولين عشان الأنسولين يدخل الجلوكوز ويدخل معاها البوتاسيوم داخل الخلايا وبالتالي يقل فى الدم

وبالتالى لنفس النقطة لو هتعالج حالات الـ Hypokalemia لو هتعطى أمبولات بوتاسيوم

إعطيها على saline أو Ringer بحذر بس بلاش Glucose

يمنع تماماً إعطاء الجلوكوز مع الدم ومشتقاته لأنه بيسبب Blood Hemolysis

Warning for All Glucose Solutions

بنستعملهم بحذر مع مرضى:

- 1- Anasarca
- 2- Severe Dehydration
- 3- Diabetic Patient
- 4- Hyponatremia
- 5- Hypokalemia

يفضل عدم استخدامهم في حالات الـ (ICP) Increased Intracranial Pressure
لان الجوكوز هيدخل الخلايا ويزود الضغط وممكن يسبب Brain Edema

Management of Hyperkalemia ?

1st step in management of hyper K⁺

IV Ca⁺⁺ gluconate " If ECG changes – K⁺ more than 6.5 mEq/L "

Most effective way to remove k⁺ from the body

Hemodialysis

Most rapid way to lower serum k⁺

Insulin + Glucose

Salbutamol Nebulizer

Na Sodium Bicarbonate

ومن هنا نقدر نقول ان:

ولكن نعطيہ	بلاش نعطيہ	لو المريض بتاعك
Saline - Ringer Acetate	Glucose – Ringer Lactate	Diabetic
Glucose – Ringer	Saline	Hypertensive
Ringer Acetate	Glucose - Saline	Diabetic Hypertensive
Glucose – Saline	Ringer	Renal
Glucose	Saline – Ringer	Hepatic
Glucose	Ringer	Hyperkalemia
Ringer	Glucose	Hypokalemia
Ringer – Saline	Glucose	Dehydration

Voluven (الفولفن – الهستريل)



% 6 Hydroxyethyl starch 130/0.4 in
sodium chloride injection %0.9

Osmolarity
308 Mosm/L

مكوناته هي

154 mEq Sodium

154 mEq Chloride

الفولفن ما هو إلا Plasma Volume Expander

الإستخدام؟؟

الإستخدام الأول والأخير بالنسبة له هو Prophylaxis and Treatment of Hypovolemia ودا لأنه Colloid يعني يفضل فترة كبيرة Intravascular وبالتالي لما يعمل كدا فهو بيرفع ضغط العيان ويحافظ عليه في حالة إنك عندك هبوط في الدورة الدموية بتاعة المريض ولكنه طبعا لا يعتبر بديل لكريات الدم الحمراء ولا عوامل التجلط

نخلى بالنابس من إن الـ Over Dose منه ممكن تعمل مشاكل كتير أهمها الـ Pulmonary Edema

دايماً يحفظ في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 25 سليزيوس
ولا يحفظ في الفريزر وأبعده عن درجات الحرارة العالية

فيه شوية Precautions له زي :

يمنع إستعمال الـ Voluven في حالات الـ Sever Sepsis.

من الآثار الجانبية بتاعته إنه بيأثر على الـ Blood Coagulability وبيقلاها
فلو عندك مريض عنده مشاكل في التجلط ابعده عن الفولفن .

لو المريض بتاعك عنده Intracranial Hemorrhage يمنع إعطاء الفولفن .

يحذر إستعماله مع الـ Sever Liver Patients

وحالات الـ Renal Failure خاصة لو NOT related to Hypovolaemia

(المانيتول) Mannitol



المانيتول موجود بتركيزات مختلفة ببتنبدى من أول 5 % لحد 25 %
والأكثر شيوعاً هو الـ 10 % والـ 20 %

المانيتول ما هو إلا عبارة عن Osmotic Diuretic
يعنى مدر للبول (Diuretic) ولكن له Osmolarity عالية جدا
يعنى 1 لتر 10% Mannitol ده بيعطيك Osmolarity
قيمتها 549 mosm/L

وبسبب تركيبه الكيمايى والـ Osmolarity العالية دى
بيخليه له القدرة إنه يسحب أى Edema أو أى Hematoma
موجودة داخل الـ skull وينزلها فى البول " Conc. Above 10 % "
لأنه زى ما قولنا Diuretic وبالتالي بيقل الـ Intracranial Pressure

الإستخدام؟؟

أول حاجة بيقل ضغط المخ Reduction of Intracranial Pressure and Cerebral Edema

وطبعاً هو Diuretic مدر للبول يعمل Urinary Excretion of Toxic Materials and Poisoning

كمان يستعمله in Reduction of Intraocular Pressure لتقليل ضغط العين
فى حالات الـ Road Traffic Accidents لو مفيش عندك أى طرق تانية لعلاجها

طبعا له Side Effects أهمها هى إنه بيسبب Electrolyte Imbalance وعشان كذا
محتاجين إننا دايماً نعمل Monitoring of Sodium and Potassium

زى ما قولنا المفروض إنه Diuretic فيزود الـ Urine Output عندك فلو حصل إنك عطيته
ولاحظت إن البول لسه قليل باريت نبغ الطيب بالنقطة دى لأن لاسف الـ Accumulation of mannitol
ممكن يعملك Overexpansion of Extracellular Fluid ويدخل المريض بتاعك
فى Congestive Heart Failure ومشاكل تانية كتير

لما بنستعمله بيبقى بحدز شديد وبنعطى منه تقريبا 100 مل فقط وريد بسرعة ويتخالف النسبة دى
على حسب وزن المريض وممكن نزود عن 100 مل على حسب الـ Physician Order

لو هتعطيه بيبقى خلال 30 - 20 دقيقة لأن أكثر من كذا هيعملى هو Brain Edema

لا يستعمل فى حالة إن المريض بتاعك
(Hypotension < 110/ 70 , CVP < 8 CmH₂O , Oliguric)
وفى الحالة دى لو عندك Brain Edema الطيب هيستعمل Triple Saline

Contraindicated in Sever Renal Impairment

Pk merz (بك ميرز)



Amantadine Sulphate

الـ 500 مل من المحلول بيحتوى على 200 مجم

من الـ Amantadine Sulphate

الإستخدام؟؟

ناس كثير بتعتبره Brain Stimulant منشط لخلايا المخ

ولكن تأثيره غير معروف حتى الآن غير إنه

Promote Functional Recovery After Trauma

بستعمله فى حالة إن المريض بتاعى دخل فى Coma بقالة مدة وعاوز أخليه يفوق منها

بستعمله كمان فى علاج الـ Akinitic Crisis ودى واحدة من أصعب المضاعفات

اللى بتحصل لمريض الـ Parkinsonism لانه بيحسن الـ Muscle Control

وكمان بيقلل الـ Stiffness و بيعالج كل أعراض الـ Parkinson

له Antiviral effect لعلاج الـ Influenza Type A

فيه دراسات جديدة قالت انه بيفضل إعطاؤه خلال الساعات الأولى لحالات الـ Ischemic Stroke

لأنه Promot Restoration of Consciousness

وكمان بيقلل الـ Neurological Deficit

خلى بالك لأنه فى النهاية بيحتوى على Sodium Chloride وبالتالي نعطيه بحرص شديد جداً

فى حالات الـ Sever Hypernatremia

له شوية Contraindications ودى بتشمل:

- 1- Sever Decompensated Heart Failure.
- 2- Cardiomyopathy or Myocarditis.
- 3- 2nd or 3rd Degree Heart Block; HR <55 bpm.
- 4- Pregnancy and Breast Feeding.

Kidmin (الكيدمن)

7.2 % Amino Acid Injection

For Renal Failure

الإستخدام؟؟

هو محلول يحتوى على (EAA) Essential Amino Acids

To improve survival and enhance recovery

هو محلول يحتوى على (BCAA) Branched Chain Amino Acids
to improve N Balance and muscle synthesis

بالإضافة لأنه effective فى استعماله ك

Intradialytic Parenteral Nutrition (IDPN)
to increase plasma total protein and albumin

Available in two forms : 250 – 500 ml

يؤخذ عن طريق Peripheral Vein أو Central Vein عادى بحسب توصيات الشركة لمصنعة

يستعمله كمان فى حالات الـ Hypo Proteinemia والـ Malnutrition بصفة عامة

(أمينو ليبان) Aminoleban



8 % Amino Acid Injection for
Hepatic Encephalopathy

الإستخدام؟؟

Has high efficiency in conscious level of
hepatic encephalopathy patients

له تأثير فعال على مستوى الوعي لمرضى الغيبوبة الكبدية

Effective in correcting disturbed free amino acid pattern in the blood and the brain

يعمل على إعادة توزيع الأحماض الأمينية في الدم والمخ .

Improve ammonia metabolism and hyperammonemia in hepatic patients

ييحسن عملية التمثيل الغذائي للآمونيا الزائدة في الجسم والتخلص منها .

تحسين حالات سوء التغذية لمرضى الكبد بدون التحميل على الكبد .

يؤخذ في Peripheral Vein أو Central Vein عاى بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل زجاجتين يومياً على مدار 4 ساعات للزجاجة الواحدة .

Amiparen (أميبارين)



10 % Amino Acid Injection

الإستخدام؟؟

هو محلول غنى بالـ Branched Chain Amino Acids (BCAA)

Which increases the synthesis of plasma total protein

هو محلول غنى بالـ Leucine

واللى بيعتبر BCAA The most potent

هو محلول يحتوى على الـ Arginine and Glutamic Acid

واللى هما Precursor of Glutamine

يحتوي على أعلى تركيز من الأحماض الامينية الأساسية الهامة جدا

لمرضى الحوادث، الجراحة، الأورام، الحروق، والحالات الحرجة.

Available in two forms : 250 – 500 ml

يؤخذ فى Peripheral Vein أو Central Vein عادى بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل زجاجتين يومياً على مدار 5 ساعات للزجاجة الواحدة.

Panamin G (بنامين ج)



27 gm / L Amino Acid Injection

الإستخدام؟؟

Elevate the immunity in case of protein malnutrition

يعمل على زيادة كفاءة المناعة في حالات نقص البروتين

هو محلول غنى بالـ Arginine

وكمان ببيحتوى على 50 g/L Sorbitol

ودا مهم جداً في حالات الجراحة لالتئام الجروح والقدم السكري

Indicated in pre and post operative nutrition support

يستخدم عموماً كنوع من التغذية قبل وبعد العمليات الجراحية.

بيعطيك Osmolarity قيمتها 539 mosm/L

Available in one form : 500 ml

يؤخذ في Central Vein أو Peripheral Vein عادى بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل ثلاث زجاجات يومياً على مدار ساعة ونصف للزجاجة الواحدة.

(دای بیتیفن) Dipeptiven



المكونات :

I-Glutamin

I-Alanine

الإستخدام؟؟

هو جزء من ال- Parenteral Nutrition اللى ممكن
تعطيها للمريض عن طريق الوريد

باختصار هو Mainly Imune Nutrition

هو بيحتوى على جلوتامين ودا واحد من ضمن الأحماض الأمينية الأساسية وبالتالي يساعد
على عملية تصنيع البروتين وتنظيم عملية الأيض ويساعد على إلتئام الجروح والحروق .

وأهم حاجة فيه هو أنه يساعد على تماسك جدار الأمعاء وبالتالي البكتيريا مش بتقدر إنها تدخل مجرى الدم
وبكدا بيحمى من ال- Septicemia.

يستعمله كمان لو مريض عنده مشاكل فى سرعة الهدم أو سرعة عملية التمثيل الغذائى
(Hypercatabolic and Hypermetabolic states)

يمنع إستعماله فى حالات

إعتلال الكبد الشديد Sever Liver Impairment

إعتلال الكلى الشديد Sever Renal Impairment

Smoflipid 20 % (سموفليبيد)



Soya oil-Medium Chain Triglycerides-Olive Oil-

Fish Oil- Omega 3

زيت الصويا - الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة -

زيت السمك - زيت الزيتون - أوميغا 3

الإستخدام؟؟

هو فقط غذاء له تأثير واقى ضد بعض أنواع السرطان زى الـ Breast Cancer وكمان بيزود المناعة
ويعطيه عن طريق الوريد لو العيان بتاعك NPO ومحتاج تغذية أو أى مريض لا يملك القدرة على الأكل
والتغذية المثالية فيبعوضه بيه لإحتوائه على زيت السمك والأوميغا 3 و الأوميغا 6 وغيرها

بيجيب الفيتامينات ويلمها حواليه عشان فيه EDTA ودى مادة حافظة
بس عاملة زى المغناطيس للفيتامينات فبعوض المريض بالفيتامينات

الزجاجة آخرها بعد ما تتعلق 24 ساعة بعد كدا بتترمي

يفضل دائما أنك تعطيه فى Central Line

ولا لازم الـ Infusion Rate بتاعه

لا يتعدى 50 ml/hr.

حتى لا يسبب Fat Embolism

More Scientific, Rate = 0.1 gm/Kg/hr

يعنى لو مريض وزنه 70 كيلو جرام هياخد 7 جم / ساعة (حوالى 33 مل / ساعة)


IV Administration Set

فيه عندنا أكثر من نوع من الـ IV Infusion Set


(1) Polyfusion Set

والنوع دا هتلاقى منه 2 types

I.V. Infusion Set with Air vent



I.V. Infusion Set without Air vent




يحتوى على Air vent ولذلك يستعمل مع زجاجة محلول مغلقة زى الـ perfalgan وغيره وكل اللي عليك هو انك تفتح الصمام وبكدا هيسمح بدخول الهواء ونزول المحلول وفى نفس الوقت بيمنع دخول البكتيريا وطبعاً دا أفضل بالنسبة للـ Patient's Safety والـ Infection Control.

لا يحتوى على air Vent ولذلك مش هنقدر تستعمله مع زجاجة محلول مغلقة زى الـ Perfalgan وغيره وهنضطر تستعمل سن سرنجة عشان تسمح بدخول الهواء ونزول المحلول ودا ممكن يؤدي لدخول بكتيريا للمحلول بتاعك ويؤذى المريض.

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(2) Microfusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with Micro Drip

طبعا يستعمله في الغالب مع الـ Pediatrics

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول

(3) Polytrol Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with Flow Regulator

وأحيانا طبعا بنالقي الـ Regulator دا أو اللي بنسميه الـ Dialflow موجود بشكل Separate وانت بتوصله باللاين بتاعك وتضبط الـ Flow بتاعك .

بس بلاش تعتمد على الـ Dial flow اعتماد كلي لأنه بيتاثر بعوامل كتير أوى زي الـ Cannula اللي هيتوصل عليها مقاسها أد ايه وهل ماشية كويس ولا لا ونوع المحلول وقطر الـ Vein وغيرها عشان كذا احنا كـ ICU community مش بنعتمد عليه



Approximately :20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول

(4) Novofusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with / without Airvent

"Y" Injection Port ميزته هو وجود

Multiple Injections بيسمح انك تعطى من خلاله

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(5) Oncofusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with 0.2 Micron Filter

Particles الفلتر دا ما هو إلا فلتر عادى بيمنع أى

Entrapped Air, Bacteria or Fungi سواء

Venous System من إنها تدخل للـ

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(6) Polytrol – Micro Set



دا باختصار عبارة عن


I.V. Infusion Set with Micro Drip & Flow Regulator

بيحتوى على Micro Drip وفى نفس الوقت فيه dial flow وبرضه إستعماله بيكون فى الـ Pediatrics

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(7) photo fusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set for Photosensitive drugs

النوع دا من اسمه هو مخصص للأدوية التى لا تعرض للضوء photosensitive drugs

لان الـ Tube بتاعته مصنوعة من مادة

Resistant to UV Light وبالتالي يتمنع


عملية الـ Decomposition للأدوية دى وخصوصاً

أدوية الأورام والنوع دا لسه مش منتشر أوى

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(8) Blood Transfusion set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set for Blood Transfusion

جهاز نقل الدم الفرق بينه وبين الـ IV set العادي هو إن الـ Chamber بتاعه بتحتوى على 200 Micron Filter وظيفته هى انه لو فيه عندك Blood Clot فى كيس الدم أو أى Particles هو بيمنع دخولها للاين والـ Patient .

Approximately 10 drop = 1 ml

الـ 10 قطرات منه تساوى 1 مل من المحلول

(9) Burette Set / soluset



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set

Burette Set إسمه أصلاً

وأحياناً بنسميه Soluset

أحياناً تانية بيبقى اسمه Volumetric set

وإحنا كمصريين سميناه ساليوست

فيه منه حجمين 100 مل – 150 مل

طول الـ line بتاعه 50 - 100 سم

طبعا هو

Injection Port for Intermittent Medication

ويفضل طبعا إن كل دواء يكون له جهازه الخاص

هو بيحتوى على Micro Drip ولذلك

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(10) Elastomeric Infusion Pump (PCA pump)

	<p>دا باختصار عبارة عن جهاز يستخدمه For continuous Infusion ممکن نعطى بها أدوية Intravenous أو Epidural أو بآى Route تانى عشان تعمل Continuous Infusion لأدوية بستعملها فى الغالب Chemotherapy , Pain Management , Chelation Therapy</p>
	<p>هى بتحتوى على Balloon الحجم بتاعها مختلف فيه من 100 إلى 300 مل</p>
	<p>انت بتعملها Filling بصورة Manually باستخدام Syringe من خلال Valve موجود فيها وبتخلط فيها كل الأدوية بتاعتك</p>
	<p>بعد كدا بيتندى يحصل عملية Recoil للـ Balloon دى ومن خلالها بيحصل Pushing للعلاج الموجود فيها إلى الـ Tube</p>
	<p>بعد كدا فيه فى الـ Tube زى صمام اسمه الـ Flow Restrictor ودا من اسمه هو اللي بينظم الـ Flow Rate بمعدل منتظم (5 ml/hr) وبيحتوى كمان على Button لو ضغطت عليه بيعطيك Bolus 5 ml وممكن تختلف على حسب الـ Manufacturer</p>
	<p>ميزتها إنها ممكن توفر Continuous Sedation للمريض بعد عملية معينة لمدة 24 ساعة أو أكثر</p>

Peripheral Venous Cannula

فيه عندنا أكثر من Size لل Peripheral Cannula

مش هنتكلم عن طريقة تركيبها

Because i am sure that you already mastered it at the bedside my friend

ولكن هنذكر هنا الفروق بين كل واحدة فيهم

	Color	Size	Catheter Length (mm)	Flow Rate (ml/min)
Adult	Orange	14 G	45 mm	305 ml / min
	Grey	16 G	45 mm	220 ml / min
	Green	18 G	45 / 32 mm	105 ml / min
	Pink	20 G	32 mm	65 ml / min
	Blue	22 G	25 mm	36 ml / min
pediatric	Yellow	24 G	19 mm	23 ml / min
	Violet	26 G	19 mm	17 ml / min

خلى بالك من إن كل م المقاس بتاعها بيزيد كل ما الكانيولا بتصغر وإن دائماً الأرقام بتاعة الـ Flow Rate والـ Catheter Length بتختلف بإختلاف الشركة المصنعة ولكن فى النهاية كلها بتكون متقاربة .



المفروض إن الـ Max Duration بتاعها في مكانها 72 ساعة
ولكن طول م انت مش ملاحظ أى Signs of Thrombophlebitis سيبيها في مكانها

زي ما قال Paul Marino

Every 72 hour is recommended but if there is no evidence of localized phlebitis you can leave it in place.

طب يعني ايه Thrombophlebitis ؟

هي باختصار عبارة عن Inflammation of Superficial Veins

طب ايه هي الـ symptoms بتاعتها ؟

- Redness.
- Hotness.
- Swelling.
- Mild edema.
- Palpation and tenderness over the affected vein.

وايه هي الـ grades بتاعتها ؟

Grade 1 : only **pain** and no reaction around it.


Grade 2 : pain and **redness**.

Grade 3 : pain, redness, **edema** and painful streak over the vein.

Grade 4 : **pus**, edema, redness and painful streak over the vein.

وبالتالى لو لاحظت إن فيه Thrombophlebitis حتى لو Grade 1 شيلها من مكانها

Infusion/Syringe Pump



هو عبارة عن جهاز
used to deliver fluids into a patient's body in
a controlled manner

ميزته هو إنه يساعدك تعطى الدواء بمعدل لو أعطيته
manually ممكن نقول إنها أشبه بالمستحيل
زى مثلاً إنه يعطيك
0.1 mL of drug per hour
وذي طبعاً كمية (too small for a drip)

وبكدا بيعطيك قدرة انك تعطى كمية محلول معينة في وقت معين أنت بتحدده

كمان بتسمحك إنك تعطى

injections with repeated boluses requested by the patient,
up to maximum number per hour (e.g. in patient-controlled analgesia)

فكرة الجهاز دا إنه بيولد ضغط عالي في الـ Line بتاعك وبالضغط دا بيقرر إنه
يتحكم في معدل حقن المحلول.



زيه بالضبط الـ Syringe Pump مع الاختلاف إن
الـ Infusion Pump بيتوصل بلاين المحلول
انما الـ Syringe Pump بتتوصل على Syringe
بس نفس الفكرة ونفس الإستخدام .

IV Fluid Flow Rate Calculation

عشان تحسب المعدل اللي هتمشى بيه المحلول بتاعك لازم تعرف 3 حاجات أساسية

حجم / كمية الـ Fluid اللي هتُعطيها أد ايه ؟

عاوز تعطيه في وقت أد ايه ؟

معدل التنقيط (Drop Factor) بتاع جهاز الوريد اللي هتستعمله (بينزل كام نقطة في الدقيقة)

الـ Drop Factor زى ما اتفقنا ان جهاز الوريد العادى 20 drop/ml وجهاز نقل الدم 10 drop/ml
والسالوست 60 drop/ml

بعد كدا هنطبق في المعادلة دى

عدد النقط في الدقيقة = (حجم المحلول بالملل × معدل التنقيط) ÷ الوقت بالدقائق

$$\text{Fluid (drop / min)} = \frac{\text{Volume (ml)} \times \text{drop factor (gtt / ml)}}{\text{Time (min)}}$$

طب لو أنا محتاج أعطي 1.5 لتر RingerLactate باستخدام جهاز وريد عادى على مدار 12 ساعة
يبقى انا كدا همشى المحلول بتاعى بمعدل كام drop/min

$$\begin{aligned} \text{Fluid (drop / min)} &= \frac{1500 \text{ (ml)} \times 20 \text{ (drop / ml)}}{12 \times 60 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{30000}{720} = 41 \text{ drop/min (gtts / min)} \end{aligned}$$

يبقى انا كدا هظبط المعدل بتاعى بحيث يكون 41 drop/min

طب انا لقيت مكتوب 300 ml ampicillin 500 mg على مدار 40 دقيقة وانا هتستعمل جهاز وريد عادى
(20 gtt / ml)

$$\begin{aligned}\text{Fluid (drop / min)} &= \frac{300 \text{ (ml)} \times 20 \text{ (drop / ml)}}{40 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{6000}{40} = 150 \text{ drop/min (gtts / min)}\end{aligned}$$

طب مثلا مطلوب منك تعطى two 250 ml Packed RBCs على مدار 4 ساعات وانت هتستعمل جهاز نقل
الدم (10 gtt / ml)

$$\begin{aligned}\text{Fluid (drop / min)} &= \frac{500 \text{ (ml)} \times 10 \text{ (drop / ml)}}{4 \times 60 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{5000}{240} = 21 \text{ drop/min (gtts / min)}\end{aligned}$$

خلي بالك:

أي عيان old age لازم ياخذ المحاليل بتاعته بمعدل معين لانهم بيبقى عندهم Diastolic Dysfunction
و ممكن يدخل منك في Volume Overload and Pulmonary Edema

مريض الـ DKA بيأخذ كميات كبيرة من المحاليل (ممكن 5 – 6 لتر) ولازم تحدد الـ rate بتاعها كويس جدا
لان لو سبتها مفتوحة ده هيزود الـ urine output وهايأخر عملية الـ correction of dehydration

لو هتعطى محاليل للعيان خلى بالك من

لازم تكون عارف الـ Baseline Vital Signs بتاع المريض بتاعك وتكون عاملها Record عندك
وخصوصاً الضغط والنبض

اتأكد من المحلول اللي هتعطيه من حيث الـ Color, Turbidity, Expiry Date
وكذلك هتعطى كمية أد إيه أو Concentration أد إيه

متابعة الـ Urine Output لانه لو أقل من 0.5 مل/كجم/ساعة يبقى دى Oliguria

متابعة الـ Skin Turgor بتاع العيان واللى بعرف منها مستوى الـ Hydration بتاعه

خلى عينك على الـ Rate اللي بيمشى بيه المحلول بتاعك

عموما مع الـ Hypertonic Solutions وخصوصاً مع الـ Triple Saline عشان الـ CPM

عينك على الـ IV Line وشيل أي فقاعات هواء موجودة فيه

غير مكان الإعطاء بتاعك (IV site) خلال 48 - 72 ساعة

غير الـ Dressing بتاع الـ IV Site كل 48 ساعة أو بمجرد انك لقيته Wet or contaminated




CHAPTER 2

ICU DRUGS

" Poisons and medicine are oftentimes the same substance
given with different intents "

- Peter Latham -

1865



REFRIGERATOR DRUGS

أدوية الثلاجة

أدوية السيولة

(1) Anticoagulant Drugs

- ودى أدوية بتمنع تكوين الجلطات وبنعطيهها دائماً للأشخاص الأكثر عرضة لحدوث الجلطات
as a Prophylaxis
- ودى بتشمل الهيبارين ومشتقاته
- مميزاتها :
- Fast Onset and Longer Duration

بنعطيهها Subcutaneous وأفضل مكان للإعطاء هو حوالين السرة

Heparin Examples :

Cal Heparin

Heparin Sodium

Heparin Lithium



Heparin Derivatives Examples :

Clexan 20,40,60,80
(Enoxaparine)



Arixtra 2.5 – 7.5
(Fondaparinux)



Innohip 4500 , 10000 , 14000 , 18000
(Tinazaparine)



Fraxiparine 0.3 – 0.6 MI
(Nadroparine)



(2) Thrombolytic Drugs

- ودى أدوية بتدوب الجلطات (بتدوب جلطة متكونة بالفعل)
- بستخدمها فى بعض الحالات زي الـ

- Pulmonary Embolism
- Myocardial Infarction
- Ischemic Stroke
- Deep Venous Thrombosis (DVT)

ودى بنعطيها وريد وموجودة فى مادتين فعالتين

Streptokinase Examples

Sedonase

Streptase
(750,000 – 1,500,000)






Alteplase

TPA
(Alteplase Activase)

طبعاً وأنت بتحل الأدوية دى ممنوع إنك تعمل Shaking (ترجها) لأن كدا انت هتبط الفبال
ودى أدوية غالية جداً خصوصاً الـ Alteplase ولكن إنت بتسحب الماء المخصص للحقن
اللى جاى معاها وبتنزله على جدار الفبال بالراحة بدون ما تعمل Shaking

Insulin

الأنسولين فيه منه 5 أنواع

<p>Rapid Acting Insulin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Onset : 10-30 Min ➤ Duration : 30-90 Min <p>Examples :</p> <p>glulisine as Apidra (Pen) Lispro as Humalog (Pen)</p>	
<p>Short Acting Insulin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Onset : 30-60 Min ➤ Duration : 2-5 Hours <p>Examples :</p> <p>Actrapid , Humulin R (Vial) Novorapid (Pen)</p>	
<p>Intermediate Acting Insulin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Onset : 1,5 – 4 Hours ➤ Duration : 12 Hours <p>Examples :</p> <p>Humulin N (Vial) Insulatard (Vial – Pen)</p>	
<p>Long Acting Insulin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Onset : 1-5 Hours ➤ Duration : 24 Hours <p>Examples :</p> <p>Glargine as Lantus (Pen) Detemir as Levemir (Vial - Pen)</p>	
<p>Mixed Insulins</p> <p>Mix of Short and Intermediate Acting</p> <p>Examples :</p> <p>Novomix 30-70 (Pen) Humalog Mix 25-75 (Pen) Mixtard 30-100 IU/MI (Vial)</p>	




Drugs for Treatment of Anemia

أدوية لعلاج الأنيميا

(1) Erythropoietin

ده عبارة عن هرمون بيفرز من الكلى بنسبة 80 % ومن الكبد بنسبة 20 % وبإختصار هو بيحفز تصنيع كرات الدم الحمراء من نخاع العظام (Bone Marrow) وبالتالي إحنا بنعطيه لمرضى الفشل الكلوى Renal Failure لأن الهرمون مش بيتفرز فى جسمه وبنستعمله كمان فى حالات الأنيميا الشديدة وهو عبارة عن حقن بنتأخذ تحت الجلد من مرة لثلاث مرات أسبوعياً حسب أوامر الطبيب

Erythropoietin Examples

<p>Eprex (2000 - 20000) IU</p>	
<p>Epoetin (2000 , 4000) IU ودى بنعطيهها وريد</p>	
<p>Recormon (2000 - 20000) IU</p>	

Erythropoietin Derivatives Examples

<p>(Darbepoetin) Aranesp 15,20,30,40,60 mcg</p>	
---	--

(2) Iron

طبعاً يستعملها في حالات الـ Iron Deficiency Anemia
وذي مشكلتها حاجتين :

- لازم يتعملهم اختبار حساسية في البداية
- ببسيبوا اثر أسود أو داكن مكان الحقنة بياخد من 3 - 6 شهور عشان يختفي

Haemoclin 1000



Ferosac

(ممكن يتحفظ في التلاجة
او خارج التلاجة)



Cosmofer

(ممكن يتحفظ في التلاجة
او خارج التلاجة)



(3) N-Plate

بستخدمها في حالات نقص الصفائح الدموية Thrombocytopenia
وده لأنها بتحفز نخاع العظام على أنه يصنع صفائح دموية



الهرمونات

(1) Progesterone Hormone هرمون البروجيستيرون

يستخدم لتثبيت الحمل خصوصاً في أول 3 شهور للسيدات اللتي بيحصلها إجهاض متكرر أو الحمل الضعيف فيه منه لبوس مهبلي وحقن

- Injection الحقن

Gestone
50 , 100 mg / ml



Prontogest 100 mg / ml



- Vaginal Ovules / Pessaries اللبوس المهبلي

Endometrin 100 mg



Prontogest 200 , 400 mg



Cyclogest 200 , 400 mg



(2) Fertility Hormones هرمونات الخصوبة

وادي يتنقسم إلى 3 أنواع

A- Human Chorionic Gonadotropin

وده هرمون زي هرمون الـ LH بيساعد على إفراز الـ Testosterone عند الرجال والـ Estrogen عند النساء

Choriomon 5000 IU (Vial)



Epifasi 5000 IU (Vial)



Pregnyl 1500 , 5000 IU (Vial)



B- Human Menopausal Gonadotropin (Menotropin)

وده خليط من الـ FSH والـ LH بيساعد على إنتاج الـ (Sperms , Ovules) Gonads

Merional 75 IU (Vial)



Menopur (Vial)



Menogon 75 IU (Vial)



C- Follitropin Alpha and beta

وده زي الـ FSH بيساعد على التبويض

Epigonal 75 IU (Vial)



Fostimon 75,150 IU (Vial)



Puregon 50 , 150 IU (Vial)




(3) Testosterone

وده طبيعاً هو هرمون الذكورة يستعمله لزيادة الخصوبة للرجال وفي حالات هشاشة العظام

Testolic 100 mg



Nebido



(4) Growth Hormones (Somatropin) هرمون النمو

ودا هرمون النمو يستعمله للأطفال اللى عندهم تأخر فى النمو

Norditropin pen



Genotropin 4,16 IU



Somatropin 4 IU



Drugs for Treatment of Joints Diseases

(1) Osteo Arthritis

وذي مشكلة في المفاصل بتحدث بسبب السن وزيادة الوزن وقلة الحركة وده بيؤدي إلى توقف الجسم عن تصنيع الـ synovial Fluid السائل الموجود في المفاصل ومع الوقت بيحدث تآكل في الـ (Cartilage) الغضاريف المغلفة للعظام نفسها وذي مرحلة متأخرة جداً
علاجه هو حقن مسكنة أو كورتيزونات أو الـ sod hyaluronate intra articular injection

Sod Hyaluronate Intra Articular Injection

فيه منه أنواع كثيرة بتختلف عن بعضها في الـ Duration

حقن بتأخذ مرة أسبوعياً لمدة 3 - 5 أسابيع

Curavisc 20 mg / 2 ml

Orthovisc 30 mg / 2 ml

Hyalgan 20 mg / 2 ml




حقن بتأخذ مرة كل شهر لمدة 3 - 6 شهور حسب الحالة

Crespin gel

Synvisc

Suplasyn



حقن بتأخذ مرة سنوياً

Durolane

Synvisc one

Crespin gel plus



(2) Rheumatoid Arthritis

وده Autoimmune disease والجهاز المناعي بتاعك بيتدى انه يهاجم المفاصل ويسبب التهابات مزمنة
علاجها إما كورتيزونات أو أدوية تثبط جهاز المناعة.
ومثال للأدوية دى:

Enbrel
(Entanercept)



Humira
(adalimumab)



أدوية الكالسيوم

(1) Cholecalciferol

دى عبارة عن أدوية فيها فيتامين D

ودى عبارة عن نقط بالفم للأطفال بتتاخذ مرة واحدة يومياً لمدة شهر لعلاج هشاشة وتقوس العظام

Alfacareno drops



Alfacalcidol drops



One Alpha drops



(2) Calcitonin

وده هرمون بيتفرز من الغدة Thyroid Gland لتحفيز إمتصاص الكالسيوم من الأكل ويقلل إخراجة وتحويله للعظام

Miacalcic 50 , 100 , 150 IU
(oral drops)



Miacalcic 200 IU
(nasal spray)









Anti - Cancer Drugs

أدوية السرطان

Drugs used for Treatment of Cancer

أدوية تستخدم في علاج السرطان

<p>Avastin 100 , 400 (bevacizumab) For : brain , colon , rectal cancer</p>	<p>Bleocin (bleomycin) For bladder cancer</p>	<p>Decapeptyl 0.1 –CR (triptorelin) For Breast cancer</p>
		
<p>Mitomycin 5 ,20,40 For solid tumours</p>	<p>Gemzar 200 mg – 1g (gemcitabine) For solid tumours</p>	<p>Mabthera 100-500 (rituximab) For non- hodgkin's lymphoma</p>
		
<p>Carboplatin For : ovarian , cervix carcinoma</p>	<p>Leukeran (chlorambucil) For hodgkin's and non hodgkin's lymphoma and leukemia</p>	<p>Cisplatin 10,50,100 For : gonads cancer</p>
		








<p>Oxaliplatin 50 , 100 For : colorectal cancer</p>	<p>Paclitaxel 30 , 100 , 150 , 300 For : ovarian and breast cancer</p>	<p>Viscum Fraxini (mistletoe) Used for variable number of neoplastic diseases</p>
		
<p>Navelbine 20, 30, 50 For : testicular carcinoma – Hodgkin’s and non Hodgkin’s lymphoma</p>	<p>Zoladex 3.6 , 10.8 (goserlin) For breast cancer</p>	
		
<p>أدوية تستخدم لعلاج الأعراض الجانبية لأدوية السرطان</p>		
<p>For treatment of neutropenia</p>	<p>Neupogen Filgrastim</p>	
<p>For Treatment of Hypercalcemia and Osteoporosis</p>	<p>Aclasta</p> 	<p>Zometa 40 mg</p> 

Eye drops قطرات العين









Lubricant قطرات لترطيب العين			
Cornetears drops 	Blephamide gel 	Hypotears gel 	Genteal gel 
Antibiotics مضادات حيوية			
Orchadexoline drops 	Okacin drops 	Isoptofenicol drops 	Ocuphenicol drops 
Spersadex Comp Drops 			
Glaucoma قطرات لعلاج الجلوكوما			
Xalatan 	Travatan drops 	Xalacom drops 	

Antibiotics

المضادات الحيوية

<p>Ivanz (ertapenem)</p>	<p>Tienam (imipenem)</p>	<p>Tygacil (tigecycline)</p>
		
<p>Targocid (ticoplanin)</p>	<p>Vancomycin (MRSA antibiotic)</p>	<p>Zyvox (linezolid)</p>
		
<p>Cancidas (caspofungin)</p>		
		

miscellaneous

<p>Diprivan – propofol (IV anesthetic)</p>	<p>Dopamine (inotrope)</p>	<p>Dobutamine (inotrope)</p>
		
<p>Flumazenil (antidote for benzodiazepines)</p>	<p>Methergine (ergometrine) Labor induction through contraction of uterus muscles</p>	<p>Syntocinon 5,10 IU (oxytocin)</p>
		
<p>Clopixol Antipsychotic injection</p>	<p>Atracurium Muscle relaxant</p>	<p>Esmeron Muscle relaxant</p>
		
<p>Tridil (nitroglycerine) TTT of hypertensive crises</p>	<p>Voluven</p>	<p>Levophed (noradrenaline)</p>
		

All Vaccines	Albumin	Daktacort cream
		
<p style="text-align: center;">Synacthen Depot (tetracosactide)</p>		
 <p data-bbox="198 927 464 1123"> بستعملها في تشخيص الـ adrenal gland insufficiency لو كانت الغدة سليمة الإنزيمات بتاعتها زي الكورتيزون هتزيد خلال 30 دقيقة إنما لو فيه خلل فيها هيتأخر الإفراز عن كذا </p>		



ANTIBIOTICS IN ICU

المضادات الحيوية فى الرعاية المركزة

" The danger with germ killing drugs is that, they may
kill the patient as well as the germ "

- J.B.S. haldan -

Anti-Microbials

(1) Beta-Lactam's " Penicillin's "

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللابن
Tazocin / Pipratz تازوسين	4.5 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Lasix , Heparin, Propofol , Controloc , Zithromax , Insulin
Augmentin / Magnabiotic أوجمانتين	600 – 1200 مجم	100 مل محلول ملح فقط	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	Acyclovir, Tetracycline
Unasyn /unictam/ sulbin/ ultracillin يوناسين	0.75 – 1.5 جم	50 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 4 ساعات	Aminoglycosides , Amidarone , Amphotericin B , ciprofloxacin
	3 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	الثلاجة 3 أيام	

(2) 3rd generation cephalosporins (mainly against G-ve)
(Strong anti- staph effect – strong anti-pseudomonas esp : ceftazidime)

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاب
Rocephin (Ceftriaxone) روسفين " فعال جدا في حالات الـ gastroenteritis وخصوصا حالات الـ typhoid "	جم 1	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Amphotericin , Zithromax , Dobutamine , Diflucan , Tienam , Magnesium .
	جم 2	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة		
Fortum / kefadim (Ceftazidime) فورتم "Strong anti-pseudomonas"	جم 1	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Cordarone , Amphotericin , Zithromax , Dobutamine , Dormicun , Controloc , Phenytoin , Diflucan , Vancomycin.
Claforan / Cefotax (Cefotaxime) كلافوران "أفضلهم لأنه مستورد"	جم 2	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة	Zithromax , Diflucan , Controloc , Dormicum , Vancomycin.

(3) Macrolides (mainly against G+ve)					
الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاين
Klacid (Clarithromycin) كلاسيد	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 250 مل محلول ملح فقط	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم لا يحفظ فى الثلاجة	Atazanavir, verapamil, amolidipine, ergotamine, insulin
Zithromax (Azithromycin) زيثروماكس	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 250 مل محلول ملح أو جلوكوز 5%	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم الثلاجة 7 أيام	Amikin, Claforan , Ceftriaxone , Ciprofloxacin , Dalacin , Fentanyl , Lasix, Gentamycin , Tienam, Tavanic , Morphine , Tazocin , Potassium Chloride
(4) Tetracycline					
Tygacil (Tigecycline) تيجاسيل	50 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح أو جلوكوز 5%	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Cordarone , Amphotericin , Ceftriaxone , Nexium , Risek , Dobutamine .
We don't give tetracycline with penicillins because tetracyclines are bacteriostatic and inhibit the growth of bacteria and penicillin works only on actively dividing organisms					

(5) Fluro-Quinolones (effective against G+ve & G-ve)

أشهر إستخداماتها في حالات الـ gastroenteritis & UTI

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاين
Ciprofloxacin / Ciprocin سيبروسين	200 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 14 يوم	Amphotericin , Unasyn , Zithromax , Maxipime , Dexamethasone , Lasix , Solutortif , Solumedrol, Vancomycin Controloc , Phenytoin , Propofol
	400 مجم	250 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	يحفظ بعيدا عن الضوء	
Tavanic / Levofloxacin تفانيك (من اقوى المضادات الحيوية في حالات الـ UTI)	500 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 3 أيام	Lasix , Heparin , Propofol , Controloc , Zithromax , Insulin , magnesium , calcium
	750 مجم	150 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	90 دقيقة		

(6) Aminoglycosides (mainly against G-ve)

مشهورة بالـ side effect بتاعها بانها nephrotoxic & ototoxic عشان كذا بنتابع وظائف الكلى وممكن رسم سمع لو استعملتها أكثر من اسبوع

Amikin أميكين (most ototoxic)	500 مجم	150 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 24 ساعة	Amphotericin , Zithromax , Controloc , Propofol , Lasix , Heparin
	1 جم	250 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة		
	1.5 جم	500 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	120 دقيقة		
Gentamycin جنتاميسين (most nephrotoxic)	20 - 40 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	لازم تعمل Flush للكانيوولا بعد الـ Infusion ما يخلص بمحلول ملح او جلوكوز 5%	Amphotericin , Zithromax , Lasix , Propofol , Heparin , Controloc , Tazocin , Phenytoin
	80 مجم	200 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	120 دقيقة		

(7) carbapenems (act on both G+ve & G-ve bacteria) (أقوى وأغلى مجموعة مضادات حيوية موجودة في السوق)					
الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللابن
Tienam تينام	500 مجم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Cordarone , amphotericin , Zithromax , diflucan , sodium bicarbonate
	1 جم	200 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	60 دقيقة	4 ساعات	
Meronam ميرونام	500 – 1000 مجم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 4 ساعات	Amphotericin , flagyl , calcium gluconate , potassium chloride , Zofran , zovirax
Ivanz إيفانز	1 جم	100 مل محلول ملح فقط	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	-
(8) Glycopeptides					
Vancomycin فانكو ميسين	500 مجم	يذاب في 10 مل ماء حقن ويخفف على 150 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Albumin , amphotericin , ciprofloxacin , unasyn , maxipime , claforan , ceftriaxone , heparin , controloc , propofol , TPN
	1000 مجم	يذاب في 10 مل ماء حقن ويخفف على 250 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	90 دقيقة	1 يوم	
Targocid تارجوسيد	200 - 400 مجم	يذاب في 3 مل ماء للحقن ثم يخفف على 50 مل محلول ملح	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	-
NB: rapid infusion of concentrated vancomycin solution cause RED MAN syndrome					

(9) miscellaneous					
الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاين
Colomycin / Colistin كولوميسين	الجرعة	يحل على 2 مل ماء للحقن ثم يخفف على 50 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	15 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 7 أيام	Soluortef
Flagyl فلاجيل	500 مجم	محلول جاهز للحقن 100 مل	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم لا يحفظ في الثلاجة	Amphotericin , ceftriaxone , meronam, controloc
Dalacin / Alfaclindamycin دالاسين	600 مجم	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 16 يوم	-
Zyvox / linezolid زيكوكس		محلول جاهز للحقن يعطى على مدار 60 دقيقة		يؤخذ في الحال ولا يعرض للضوء	Amphotericin , Neuril , Phenytoin , Ceftriaxone .

Anti-Viral

Anti-Viral Is An Agent Effective Against Viruses

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاين
Acyclovir / Zovirax اسيكلوفير / زوفيراكس	250 - 500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة	Maxipime , Dopamine , Dobutamine , Tavanic ,Zofran Controloc , Tazocin , Gentamycin , Granitryle .
	750 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 300 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	لا يحفظ في الثلاجة	
Cymevene سيميفين (ganciclovir)	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	لايد من اعطائه على مدار ساعة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة لازم تعمل Flush للمكانيو لا بمحلول ملح قبل وبعد اعطائه	Maxipime , Zofran , Tazocin

N.B : Cymeven's Rapid Infusion Can Cause Increased Toxicity and Excessive Plasma Level

لو اعطيت الـ Cymevene بمعدل سريع يعمل Toxicity ونسبته في البلازما هتترفع جدا عشان كذا

دايما بنعطيه على مدار ساعة بمعدل بطيء جدا

Anti-fungal

Anti-Fungal Is An Agent Effective Against Fungi


الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مینفعش تتأخذ معاه في نفس اللاین
Mycamine ميكامين (micafungin)	50 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	لابد من إعطائه على مدار ساعة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم يحفظ بعيدا عن الضوء	Maxipime , Zofran , Tazocin
Diflucan ديفلوكان (fluconazole)	200 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 7 أيام	Albumin , cefotaxime , Dobutamine , Dormicem , Morphine , Zofran , Insulin, amphotericin B
	400 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 200 مل محلول ملح	60 دقيقة		
Vfend في فيند (voriconazole)	200 مجم	يحل على 19 مل ماء جاهز للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	Quinidine, Carbamazepine , Rifampicine,
Amphotericin B امفوتريسين (bad nephrotoxic effect)	50 مجم	يحل على 10 مل ماء جاهز للحقن ثم يخفف على 100 مل جلوكوز 5% فقط	120 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم في التلاجة - أسبوع لا يعرض للضوء ولازم تعمل Flush بجلوكوز 5% قبل وبعد إعطائه	Tyagcil Corticosteroids , Digitalis

Notes on Antibiotics

طبعاً أكثر نقطة بتقابلنا مع المضادات الحيوية هي الـ Anaphylaxis

وعشان تتجنب النقطة دي لازم تعمل Sensitivity Test قبل ما تعطى المضاد الحيوى بتاعك

عن طريق انك بتسحب 0.1 – 0.01 مل من الدواء بتاعك بعد ما تحله وتحقنه Intradermal
بسرنية أنسولين



هيتكون معاك bleb زي اللي فى الصورة

هتعملها mark وتنتظر وتشوفها بعد 10-15 دقائق

لو محصلش حاجة إذا المريض بتاعك معندوش حساسية

ويمكن ياخذ المضاد الحيوى عادى

إنما لو حصل إنها بقت Red or hot أو لو حصل itching

فى الحالة دي يمنع إعطاء المضاد الحيوى بسبب الحساسية

طب لو حصل إنك إعطيت لمريض مضاد حيوى وحصله حساسية هتتصرف إزاي ؟


- أول حاجة هتوقف الدواء اللي بتعطيه

- إتأكد من الـ **Airway , Breathing , Circulation**

- هتوصل المريض على 100% اكسجين

- وتعطى Plain Saline

- وطبعاً هتجهز الـ (Dexamethasone - Avil - Adrenaline) وهتعطيهم بعد الـ Order





EMERGENCY DRUGS

أدوية الطوارئ

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Dopamine	Dopamine	- في حالات الـ Anuria في Low Dose اسمها Renal Dose 3-5 Mcg /Kg/Min	In Low Dose 3- 5 Mcg D1 هيشغل على الـ Receptor V.D فيزود الـ Renal Blood Flow الـ Urine Output فيزود	- لو هتعطيه بفضل دايمًا انك تعطيه في سنتر الابن عشان ميصحش Tissue Necrosis
		- في حالات الـ Hypotension هيفعلك الضغط	لو اعطيت Dose 5 -10 Mcg/Kg/Min هيشغل كمان على الـ Beta 1 فيزود الـ COP فيرفعلك الـ Systolic Blood Pressure بس من غير الـ Diastolic	- مينفعش تعطيه لعبان عنده Tachycardia
		- علاج الـ Congestive Heart Failure	لو اعطيت Dose 10-20 Mcg/Kg/Min هيشغل كمان على الـ Alpha 1 فيعملك Vasoconstriction فيرفعلك Systolic & Diastolic الضغط	
Dobutamine (Dobutrex)	Dobutamine	Congestive Heart Failure	Stimulate Beta 1 Receptor فلما يعملها الـ Contractility هيزود الـ Heart و تأثيره على الـ Heart Rate بسيط جدا	لو المريض بتاعك عنده Tachycardia لو انت شايف ع الموتور Premature Ventricular Contraction (PVCs) مينفعش تعطيه لانها ممكن تقلب Vtach
		Hypotension	وعشان كذا هو افضل من الدوبامين في علاج الـ CHF لانه هيزود الـ Contractility ومن غير الـ Renal Blood Flow ما يزود الـ Flow لانه مش بيشغل على الـ Alpha 1	
Ephedrine	Ephedrine	Decongestant and Bronchodilator بستعمله بس ك Temporary Relief of Bronchial Asthma	Stimulate All Alpha and Beta Receptors وبالتالي بالنسبة للـ Bronchi هيعمل الـ Broncho Dilatation ويوسطي مجرى الهواء وفي نفس الوقت هيقفل الافرازات اللي فيها	- لو المريض عنده Hypertension أو Tachycardia
		Hypotension of any cause except hypovolemia	يعمل الـ peripheral VC فيزفعلي الضغط	لو المريض عنده تضخم في البروستاتا Enlarged Prostate

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Atrovent	Ipratropium Promide	Bronchial Asthma لأنه يعمل Broncho Dilatation	Anticholinergic Drug ولا يسبب زيادة في ضربات القلب ولذلك هو أمن أكثر من الفارغولين	ثبت الماسك على العين كويس وخلي بالك بلاش البخار يدخل في عين المريض لأنه يعمل Blurred Vision وبيأثر على العين
Pulmicort	Budesonide	Bronchial Asthma	Inhibit The Production of Inflammatory Mediators وبالتالي يقلل عدد مرات حدوث asthma الـ	خلي بالك منه لأنه sensitive للضوء وبيترج قبل التحضير ومينفعش يتركز أكثر من ربع ساعة وهو مفتوح
Farcolin	Albuterol + Ammonium Chloride	Bronchial Asthma	Selective B2 Agonist and also Inhibit The Release of Inflammatory Mediators or Broncho Constricting Substances From Mast Cells	يفضل عدم استخدامه مع مرضى القلب لأنه يعمل زيادة في ضربات القلب ورعشة عند بعض الناس
Aminophylline	Aminophylline	Moderate To Sever Bronchial Asthma	Increase C-AMP By Inhibition of Its Degeneration By Phosphodiesterase Enzyme وده يعمل Relaxation of Bronchial Muscle فيعمل Broncho Dilatation	لو هتعطيه يبقى لازم تعطيه ببطي على مدار 20 دقيقة لأنه لو اعطيته بسرعة يحصل Dysrhythmia وممكن Cardiac Arrest وخلي بالك ان له Narrow Safety Margin بنعطيه وريد ومينفعش عضل لأنه ممكن يعمل Scar Tissue
propofol	Diprivan	Sedation – Hypnotic Agent لو هتوصل العين على فنت أو هتعمل procedure ومحتاج تخدير	بيشغل على Inhibitory GABA الـ وبيزودها ويكدا يعمل Hypnosis	عينك على الضغط والـ Heart Rate لأنه بيعمل Hypotension & Bradycardia خلي بالك لأنه يعمل Apnea لو فتحت الفياح يبقى لازم تعمله discard بعد 6 ساعات حتى لو حفظته في الثلجة ببسبب ألم شديد ولذلك لازم تسحبه على 3 سم زيلوكين

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Zantac/ Peptrelif	Ranitidine Hydrochloride	Reduce Gastric Acidity يقلل حموضة المعدة	Histaminic 2 Receptor Antagonist	-
Controloc	Pantoprazole	Peptic Ulcer	Proton Pump Inhibitor as It Bind To The H/K ATpase Thus Decrease All Gastric Secretions ولذلك هو أفضل حاجة ممكن تستعملها	-
		Gastro esophageal Reflux		
Nexium	Esomeprazole	Reduce Gastric Acidity يقلل حموضة المعدة	Proton Pump Inhibitor	بلاش تعطيه مع الـ Plavix لانه بيأثر على الـ Plavix
Primperan	Metoclopramide	Anti - Emetic Vomiting (Prevention& TTT)	Antagonize Dopamine Receptors in The Chemoreceptor Trigger Zone وبالتالي مش هيحصل لها stimulation فمش هيحصل vomiting	-
Zofran	Ondansetron	Centrally Acting Anti - Emetic Vomiting (Prevention& TTT)	Antagonize Serotonin 5-HT3 Receptors	لو المريض بتأعك عنده QT Prolongation بلاش تعطيه لانه كذا ممكن تدخل العيان في نوع من الـ Vtac اسمه Tasade De Point
Ketolac	Ketorolac Tromethamine	To Treat Pain & Inflammation	Inhibit Synthesis of Prostaglandins	يمنع استخدامه أكثر من 5 ايام لانه ممكن يعملك قرحة في المعدة وكمان بيأثر على الكلى
Buscopan	Hyoscine Butylbromide	Acute Spasms of viscera	Anti - muscarinic (Relaxes Smooth Muscles of All Abdominal and Pelvic Organs)	مينفعش تعطيه عضل لو المريض بتأعك مائى على Anti Coagulant لأن ممكن يحصل Intramuscular Hematoma
Voltaren	Diclofenac (NSAID)	To Treat Pain & Inflammation	Inhibit Synthesis of Prostaglandins	ممكن يعمل قرحة وكمان له nephrotoxic effect
Perfelgan	Paracetamol	Analgesic - Antipyretic مسكن وخافض للحرارة	Inhibit The Synthesis of Prostaglandins	لو مريض عنده Fever وبتعطيه برفلجان لازم الأول درجة حرارته تكون أقل من 38 درجة لازم كمادات الأول لانه مش هيبقى له تأثير لو درجة الحرارة اعلى من كذا

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Heparin	Heparin	Anti-Coagulant	- In low dose بيمنع تحويل الـ الى Prothrombin Thrombin لأنه بيمنع inactivation of factor Xa - In high dose بيمنع تحويل الـ Fibrinogen الى Fibrin عن طريق inactivate factor IX,X,XI and XII	مينفعض تخلى المريض عليه اكثر من اسبوع لانه بيمنع Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT Syndrome) هتلاقى منه انواع كثير زي الـ Cal Heparin – Heparin Sodium بس لو هتستخدمه عشان تهيرين سرنجه لو هتسحب ABG استخدم الهيبارين ليثيام دا افضل نوع لانه مش هياثر على الـ ABG Electrolites
Clexan	Enoxaparin (Heparin Derivative)	Anti-Coagulant	Low Molecular Weight Heparin Inhibit Factor Xa Clotting Factor	بيفضل استعماله فى حالات الـ NSTEMI (Non ST Segment elevation myocardial infarction)
Protamine Sulfate	Protamine Sulfate	Antidote of Heparin	1 mg منه بيعدل 100 Unit of Heparin Maximum Dose : 50 mg	لو اعطيته بسرعه بيمنع Hypotension عشان كذا بيمنشى ب معدل بطى 5 mg/ Min
Isoptin	Verapamil	Class IV Antiarrhythmic Drug افضل من الـ Digoxin فى نقطة انه بيمنع Controlling Ventricular Rate	Ca Channel Blocker	من اعراضه الجانبية انه Increase Digoxin Level وانت بتعطيه عينك على الضغط لانه بيمنع Hypotension مينفعض تستعمله لو العيان بتاعك عنده Sick Sinus Rhythm (SSS) or AV Block (وتم شرحهم فى شيفتر الـ ECG) مش بتعطيه مع beta blockr لانهم هما الاتنين بيعملوا & bradycardia & heart block
Cordarone	Amiodarone	Cardiac Dysrhythmia As : Atrial Fibrillation Ventricular Tachycardia	Na,Ca,K Channel Blocker عشان كذا بيطول مدة الـ Action Potential Repolarization AV ويقطع الـ Conduction	طبعاً هو اساس الـ Medical Cardioversion عينك ع الضغط عشان بيمنع Hypotension بيبقى له Loading Dose عبارة عن 2 امبول و Maintenance Dose 4 امبول لحد م الحالة ترجع تانى

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Lanoxin	Digoxin	- CHF - Angina	Calcium بيزود نسبة ال الموجودة داخل خلايا القلب وبالتالي بيزود ال Contractility	يعطى ببطئ شديد وانت بتعطيه عبتك على ال Heart Rate لو لقيته قل عن 60 متكملش وتبلغ النايب اللي معاك
Tridil	Nitroglycerin	- Angina - Hypertensive Crisis	Systemic Vasodilatation Leading To Decrease Blood pressure , Preload and Afterload	- عبتك دايمًا على ال BLP فيه منه نوعين الاول 50 مل ودا مش بيتخف والثاني 10 مل ودا بيتخف ب 40 مل جلوكوز 5%
Nipride	Sodium Nitroprusside	- Hypertensive Crisis - Acute CHF	Relax Vascular Smooth Muscle وبكدا يعملك Vaso Dilatation ويقال ال Preload and Afterload Dilatation of Coronary Arteries	لا يعرض للضوء نهائيا يستعمل بحدز مع مريض الكبد والكلى لان في الحاليتين فيه عرصة لحدوث Cyanide Toxicity
Lasix	Furosemide	- Acute Renal Failure - Pulmonary Edema - CHF - Hyperkalemia - Hypertensive Crisis	Diuretic مدر للبول (Inhibit Na & CL Reabsorption In Distal Tubule and Ascending Loop of Henle)	لا يعطى مع ال gentamycin لان دا ممكن يعمل hearing loss عبتك على الضغط لانه بيععمل Hypotension
Inderal	Propranolol	- Hypertension - Prophylaxis against Migraine	Block Beta1&Beta2 Receptor وبكدا بيقل ال Heart Rate وبكدا Contractility وبكدا هيقل الضغط بالإضافة انه هيقل ال Oxygen Demand عشان كذا يستعمله في ال Angina	يعطى ببطئ شديد لا يتعدى 1mg/Min لا يعطى لمريض asthma
Soluortef	Hydrocortisone	- Acute Renal Insufficiency - Status Asthmaticus - Septic Shock	Corticosteroid ولكن ال Onset of Duration بتاعه اسرع من الستيرويدات	-
Solumedrol	Methylprednisolone	الاستخدام الاهم له هو في حالات ال Multiple Sclerosis خاصة لو حصل Acute Exacerbation وحالات ال Acute Spinal Cord Injury	Corticosteroid and Anti-Inflammatory	عبتك على ال blood pressure ومع ال prolonged use بيعمل difficulty of breathing

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Decadron	Dexamethasone	Mainly In Allergic Condition	Glucocorticoid - Anti-Inflammatory	-
Avil	Pheniramine	Allergic Reaction	Anti-Histamine	لو المريض يتأعك عنده Enlarged Prostate مينفغش ياخذ
Konakion	Phytomenadione (Vitamin K1)	Hemostatic (To Control Hemorrhage)	هو بيحتوى على Vitamin K1 وده بيساعد فى تصنيع الـ Clotting Factors	-
Dicynone	Etamsylate	Hemostatic (To Control Hemorrhage)	يعمل Vasoconstriction Platelet وبيعمل كمان Aggregation فيوقف النزيف بالإضافة لدوره فى تصنيع الـ Clotting Factors	-
Kapron	Cyclokapron (Tranexamic Acid)	Anti-Hemorrhagic	Inhibit Fibrinolysis بيمنع تكسير الفيبرين	يعطى ببطئ يمنع استعماله فى حالات الـ Subarachnoid Hemorrhage
Tracurium	Atracurium	Muscle Relaxant هتستعمله لو هتركب Endotracheal Tube or Mechanical Ventilation	Cholinergic Receptor Antagonist بيعملى Relaxation فى كل الـ Skeletal and Smooth Muscles Respiratory بما فيها الـ Muscles يعنى العيان مش هيبقى قادر ياخذ نفسه	لا يعطى الا لو كان المريض هيتوصل على Ventilator وفى الوقت دا انت عطلول جاهز بـ AMBU يتأعك
Dormicum	Midazolam	Sedation Seizure Abortion	Enhance Inhibitory Effect of GABA	يعطى ببطئ شديد لانه مممكن يعملك Respiratory Depression لا يعطى لمريض الكبد
Anexate	Flumazenil	Benzodiazepine Antidote (Dormicum Antidote)	بيقل الـ Receptors بتأع الـ Benzodiazepines وبالتالى يمنع الـ GABA من انها تشتغل	خللى بالك منه لانه مممكن يعملك Respiratory Depression

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Potassium	Potassium	Hypokalemia	Essential in Physiologic Processes	Contraindicated in Renal Failure - لو هتعطيه بلاش تعطيه فى Peripheral Vein
Calcium Gluconate	Calcium	Hypocalcaemia Hyperkalemia	Increase Serum Calcium and Stabilize Cardiac muscles Leading To Increase Cardiac Contractility	لو اعطيته بسرعة هيعملك Dysrhythmia
Calcium Chloride	Calcium	نفس الـ Gluconate بس تركيزه 3 أمثال الـ Arrest ولو اعطيته Shot ممكن يحصل		- خللى بالك منه مينقش تعطيه Peripheral لانه ممكن يعملك Phlebitis عطلول - لازم يعطى ببطى شديد لان لو اعطيته بسرعة هيحصل Arrest
Magnesium Sulfate	Magnesium Sulfate	Torsade's- لان اهم اسبابها هو نقص الماغنسيوم - Anticonvulsant - Eclampsia لانه بيعالج الـ Seizures	Blocks Peripheral Neuromuscular Transmission, Produces Anticonvulsant Effects	Anticonvulsant of Choice in eclampsia
Sodium Bicarbonate	Sodium Bicarbonate	- Metabolic Acidosis - Hyperkalemia - TCAD Toxicity	Increase Serum Bicarbonate (Increase Buffer Stores)	-
Succinyl Choline	Succinyl Choline	- muscle relaxant - Anesthesia Drug	Depolarizing Skeletal Muscle Relaxant	خللى بالك منه لانه بيععمل Succinyl Apnea وبيزود الـ ICP
Valium	Diazepam	Seizure Abortion Muscle Spasm Agitation	Enhance Inhibitory Effect of GABA	خللى بالك منه لانه بيععمل Hypotension and Respiratory Depression

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Acetylcysteine	Acetylcysteine	-Mucolytic Acetaminophen Overdose - Nitroglycerine Tolerance	مذيب للبلغم لأنه يكسر الـ Bisulfide Bond الموجودة في الـ Secretions واللى ربطاها ببعضها	-
Phenytoin	Phenytoin	Anti convulsant أول حاجة بنفكر فيها في الـ Status epilepticus	يبقى له loading dose 10-15 mg/kg وبعد كذا يمشى على maintenance dose 100 mg / 8 hr ويحل على محلول ملح فقط ولا يحل على جلوكوز 5% لأنه بيكون airbubbles ويوظ	خلي بالك منه لأنه بيعمل sever thrombophlebitis حراق عامل زى الكحول ولو هتعطيه لازم في كاتيبولا خاصة واعمل flush كويس اوى بعد ما تعطيه ويمشى بمعدل بطيء لا يتعدى 50 mg/min
Sandostatin	Octreotide	- Bleeding esophageal varices	هو More selective على الـ GIT بيعمل vasoconstriction للـ vessels وبالتالي بيوقف النزيف في حالة الدوالي	أحيانا بيستخدم كـ antidote of sulfonylurea (as amaryl) ودا دواء يستخدم لعلاج type 2 D.M
Antizol	fomepizole	Methanol or ethanol toxicity	بيمنع تحويل الـ methanol الى الـ formaldehyde ودى هي المادة السامة المضرة للمخ	-



HIGH ALERT MEDICATIONS

High Alert Medications

الـ High Alert Medication هي مجموعة أدوية معروف انها ممكن تسبب ضرر كبير للمريض بتاعى لو استعملتها بطريقة خطأ ولو ثوانى

ولذلك التعامل معاها لازم بيكون بحذر شديد

وذى من النقط المهمة في أي Interview

Specific Medications
EPINEPHrine, subcutaneous
epoprostenol (Flolan), IV
insulin U-500 (special emphasis)*
magnesium sulfate injection
methotrexate, oral, non-oncologic use
oxytocin, IV
nitroprusside sodium for injection
potassium chloride for injection concentrate
potassium phosphates injection
promethazine, IV
vasopressin, IV or intracseous

Classes/ Categories of Medications
adrenergic agonists, IV (e.g., EPINEPH rine, phenylephrine, norepinephrine)
adrenergic antagonists, IV (e.g., propranolol, metoprolol, labetalol)
anesthetic agents, general, inhaled and IV (e.g., propofol, ketamine)
antiarrhythmics, IV (e.g., lidocaine, amiodarone)
antithrombotic agents, including: <ul style="list-style-type: none"> ■ anticoagulants (e.g., warfarin, low molecular weight heparin, IV unfractionated heparin) ■ Factor Xa inhibitors (e.g., fondaparinux, apixaban, rivaroxaban) ■ direct thrombin inhibitors (e.g., argatroban, bivalirudin, dabigatran etexilate) ■ thrombolytics (e.g., alteplase, reteplase, tenecteplase) ■ glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (e.g., eptifibatide)
cardioplegic solutions
chemotherapeutic agents, parenteral and oral
dextrose, hypertonic, 20% or greater
dialysis solutions, peritoneal and hemodialysis
epidural or intrathecal medications
hypoglycemics, oral
inotropic medications, IV (e.g., digoxin, milrinone)
insulin, subcutaneous and IV
liposomal forms of drugs (e.g., liposomal amphotericin B) and conventional counterparts (e.g., amphotericin B desoxycholate)
moderate sedation agents, IV (e.g., dexmedetomidine, midazolam)
moderate sedation agents, oral, for children (e.g., chloral hydrate)
narcotics/opioids <ul style="list-style-type: none"> ■ IV ■ transdermal ■ oral (including liquid concentrates, immediate and sustained-release formulations)
neuromuscular blocking agents (e.g., succinylcholine, rocuronium, vecuronium)
parenteral nutrition preparations
radiocontrast agents, IV
sterile water for injection, inhalation, and irrigation (excluding pour bottles) in containers of 100 mL or more
sodium chloride for injection, hypertonic, greater than 0.9% concentration



NARCOTICS


أدوية المخدرات

" Pain is perfect misery, the worst of evils "

- John Milton -

Narcotics أدوية المخدرات

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Notes
Morphine	Morphine	Pain control خصوصا في حالات الـ myocardial infarction وكمات حالات الـ cancer	Opioid receptor agonist causing Inhibition of ascending pain pathway وبالتالى يمنع انتقال الالم	خلى بالك منه لانه بيعمل Respiratory depression and hypotension - Mask appendix pain
tramal	tramadol	Analgesic مسكن قوى وببمساعده على التخلص من أى ضغط فى الحياة اليومية واحيانا بيستعمل لإطالة فترة الانتصاب	Bind to Opioid receptor Causing inhibition of ascending pain pathways	It is a synthetic material of morphine هو مادة مصنعة مشتقة من المورفين يمثل 1/10 من قوة المورفين
Pethidine	Meperidine	Acute pain	Bind to Opioid receptor Causing inhibition of ascending pain pathways	هو مادة مصنعة ومشتقة من المورفين أقوى من الترامادول وقوته تمثل 1/8 من قوة المورفين
Fentanyl	Fentanyl	Pain control and sedation	Opioid agonist substance B وكمات يقلل الـ ودى المادة المسؤولة عن الـ pain transmission ويكدا يمنع الالم	هو أقوى مشتق من المورفين هو أقوى 80 مرة من المورفين استخدامه دائما فى الـ general anesthesia
Nalufin	nalbuphine HCl	Pain control	Partial agonist antagonist of morphine	بيشتغل على الـ Kappa opioid receptor analgesic هو ويقلل بعض الـ mu opiate receptors وبالتالى يقلل تأثير المورفين ولذلك ممنوع منعا باتا تعطى للمورفين بعد المورفين لانك كدا هتؤد الالم للمريض




DRUGS PREPARATION

تحضير الأدوية

Drugs Preparation

Drug الدواء	Concentration التركيز	Preparation method طريقة التحضير	Recommended dose الجرعة الصحيحة
Dopamine	200 mg / 5 ml	200 Mg in 50 ml NS (أمبول على 50 ملح)	Dopa dose : 1-3 mcg/kg/min Beta dose : 4-10 mcg/kg/min Alpha dose : >10 mcg/kg/min
Dobutamine	250 mg / 20 ml	250 mg in 50 ml NS (أمبول على 50 ملح)	2-20 mcg/kg/minute " 20 mcg / kg / min is the maximum dose recommended by ACC / AHA and SCCM "
Nor Adrenaline (Levophed)	4 mg / 2 ml	4 mg in 50 ml glucose 5% (تركيز عادي) 8 mg in 50 ml glucose 5% (تركيز مضاعف)	0.01-3 mcg/kg/minute
Adrenaline	1 mg / 1 ml	5 mg in 50 ml NS (5 أمبول على 50 ملح) بحيث يكون ال 1 مل بهحتوى على 100 mcg	0.04 - 1 mcg/kg/minute " very high doses for refractory hypotension "
Amiodarone (Cordarone) In atrial fibrillation	150 mg / 3 ml	Loading dose : 300 mg in 50 ml glucose 5% over 1 hr Maintenance dose : 450 mg in 50 ml glucose 5%	300 mg over 1 hr then 10-50mg/hr over 24 hrs. Followed by 100-200 mg/day as maintenance
KCL	10 mmol / 5 ml	30 mmol in 50 ml NS (3 أمبول على 50 ملح)	-
IsoPrenaline	0.2 mg / 5ml	0.4 mg in 50 ml NS (5 / 1 التركيز) 2.0 mg in 50 ml NS (تركيز عادي)	-
Nitroglycerine	50 mg / 5ml	Usually thick but when diluted 10mg in 40 ml glucose5%	5-200 mcg/minute

Drug الدواء	Concentration التركيز	Preparation method طريقة التحضير	Recommended dose الجرعة الصحيحة
Sodium Nitroprusside	50 mg / 2 ml	50 mg in 250 ml glucose 5%	0.2-10 mcg/kg/minute
Aminophylline	125 mg / 5 ml	3 amp in 350 ml NS over 30 minutes then 1 amp in 125 ml Ns	5mg/kg then 0.5 mg /kg/hr
Atracurium	50 mg / 5 ml	Usually not diluted but when dilute it use glucose 5%	Bolus of 0.4 -0.5 mg/kg, followed by 0.24 -1.2mg/kg/hour
Dexmedetomidine (precdx)	200 mcg / 2 mL	Loading : Amp in 50 ml → 17 ml over 10 minutes Maintenance : 3.5 –25 ml/hr	loading 1 mcg/kg over 10 minutes Maintenance : 0.2 to 1.4 mcg/kg/hour
Diazepam In status epilepticus	5 mg / ml amp is 2 ml	Administer undiluted by slow IV push as Rapid injection may cause respiratory depression or hypotension	Loading dose: 5 to 10 mg May repeat every 5 minutes
Phenytoin	250 mg	Loading: 4 - 5.5 amp in 200ml NS over 35 min Then 100 mg/6-8 hr. over 3 min.	loading: 15-20 mg / kg then 100 / 6-8hr
Streptokinase	1.5 million units	1.5 million unit in 50 ml NS over1 hr	STEMI 1.5 million unit over 1 hr
		1.5 million unit in 50 ml and give 8 ml over 30 min then 3.3 ml/hr for 24-72 hrs	PE 250,000 U over 30min then 100,000 U / hr for 24 –72 hrs



SYRINGE LABELS

ملصق الأدوية

Syringe Labels

« فكرة الـ Syringe Labels باختصار هي اننا نعطي للأدوية التي ليها نفس التأثير لون معين
« بمعنى ان الأدوية المهدئة ليها لون معين والمخدرات ليها لون معين وهكذا

Reversal agents

NT	NEOSTIGMINE ——mg/ml
NG	NEOSTIGMINE GLYCOPYRROLATE ——mg/ml

Induction agents

PT	PENTOTHAL ——mg/ml
KM	KETAMINE ——mg/ml
PF	PROPOFOL ——mg/ml
MX	METHOHEXITONE ——mg/ml
ED	ETOMIDATE ——mg/ml

Local anesthetics

LC	LIGNOCAINE——%
LCA	LIGNOCAINE (ADR)——%
BC	BUPIVACAINE——%
RC	ROPIVACAINE——%

Muscle relaxants

AC	ATRACURIUM ——mg/ml
PC	PANCURONIUM ——mg/ml
VC	VECURONIUM ——mg/ml
MV	MIVACURIUM ——mg/ml
RC	ROCURONIUM ——mg/ml
CA	CISATRACURIUM ——mg/ml
SC	SUCCINYLCHOLINE ——mg/ml

Benzodiazepines

DZ	DIAZEPAM ——mg/ml
MZ	MIDAZOLAM ——mg/ml

Benzodiazepine antagonists

FZ	FLUMAZENIL ——mg/ml
----	-----------------------

Narcotic agents

FE	FENTANYL ——mcg/ml
RF	REMIFENTANYL ——mcg/ml
SF	SUFENTANYL ——mcg/ml
AF	ALFENTANYL ——mcg/ml
PD	PETHIDINE ——mg/ml
MO	MORPHINE ——mg/ml
BT	BUTORPHANOL ——mg/ml
BP	BUPRENORPHINE ——mg/ml
TD	TRAMADOL ——mg/ml
PZ	PENTAZOCINE ——mg/ml
NP	NALBUPHINE ——mg/ml

Opioid antagonists

NX	NALOXONE ——mg/ml
----	---------------------

Vasopressors


MP	MEPHENTERMINE ——mg/ml
DP	DOPAMINE ——mcg/ml
DB	DOBUTAMINE ——mg/ml
EP	EPHEDRINE ——mg/ml
PE	PHENYLEPHRINE ——mg/ml
ADR	ADRENALINE ——mg/ml
NAD	NORADRENALINE ——mg/ml

Anticholinergics

AT	ATROPINE ——mg/ml
GP	GLYCOPYRROLATE ——mg/ml

Anti-emetics	Salmon	MT	Ondansetronmg/ml
Induction agents	Yellow	IA	Propofolmg/ml
Hypnotics	Orange	H	Diazepammg/ml
Hypnotic antagonists	Orange with White Diagonal Stripes	HA	Flumazenilmicrograms/ml
Depolarising muscle relaxants	Red lettering out of Black above / Red below	DMR	Succamethoniummg/ml
Non-depolarising relaxants	Warm Red	NDR	Alcuroniummg/ml
Relaxant antagonists	Red with White Diagonal Stripes	RA	Neostigminemg/ml
Narcotics	Blue	N	Morphinemg/ml
Narcotic antagonists	Blue with White Diagonal Stripes	NA	Naloxonemicrograms/ml
Major tranquilizers	Salmon	MT	Droperidolmg/ml
Vasopressors	Violet	V	Ephedrinemg/ml
Hypotensive agents	Violet with White Diagonal Stripes	AHA	Glyceryl Trinitratemg/ml
Local anaesthetics	Grey	LA	Lidocaine%
Anticholinergic agents	Green	AA	Atropinemicrograms/ml
Other agents	White	QA	Sodium Chloride 0.9%

v.02.1




PATIENT'S 10 RIGHTS

حقوق المريض العشرة

(قبل إعطاء الدواء)

Patient's 10 Rights

Patient's 10 Rights	
Right Patient's Name	التأكد من إسم المريض (الاسم رباعي)
Right Medication Name	التأكد من إسم الدواء (eg : epinephrine – ephedrine ...)
Right Dose	التأكد من الجرعة الصحيحة (eg : 1g – 500 mg)
Right Route	التأكد من طريقة إعطاء الدواء (eg : SC – IM – IV - ...)
Right Time	التأكد من وقت إعطاء الدواء
Right Patient Education	حق المريض في معرفة فائدة الدواء اللي هياخده (eg : action – side effects)
Right to Refuse	احترام حق المريض في عدم رغبة تناول الدواء
Right Documentation	ضرورة تسجيل الدواء وتذكر هل المريض أخده أو امتنع (remember that no documentation means not done)
Right Assessment	التقييم الصحيح لحالة المريض قبل وبعد إعطاء الدواء
Right Evaluation	تقييم تأثير الدواء على حالة المريض



ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION

طرق إعطاء الدواء

Routes of Drug Administration

Classification		
Systemic		Local
Enteral	Parenteral	
Oral / Ryle	Intradermal	Skin topical
Sublingual	Subcutaneous	Intranasal
Rectal	Intravenous	Ocular drops
	Intramuscular	Mucosal, Throat, Vaginal, Mouth , Ear
	Intra-articular	
	Intra-thecal	Inhalational
	Intra-osseous	

Intradermal Injection (ID)

هي عبارة عن Injection بنقنقها داخل طبقة الـ Dermis التي هي باختصار تاني طبقة من الجلد Just Below The Epidermis



هي أبطأ نوع في الإمتصاص among all types of injection

النوع دا انا بستعمله فقط في عمل Sensitivity Test لحالات الـ TB , Drug allergy (Antibiotics) , Tetanus Test , Local Anesthesia Administration وإعطاء بعض التطعيمات

وأفضل مكان للإعطاء هو الـ Inner Surface of the Forearm

وياربت تختار منطقة مفيش فيها Lesions , Rashes or Scars

عشان مش ببقى صعب عليك معرفة نتيجة الإختبار


لاالزم وأنت بتحقن هتلاحظ حاجتين

دا دليل انك في طبقة الـ Dermis

ومش في الـ Subcutaneous Tissue

أول حاجة إن فيه Resistance وانت بتحقن

الحاجة الثانية هو وجود Bleb بتكون وانت بتحقن



Intradermal Injection Performance Checklist

1. Wash hands and wear your gloves.
2. Withdraw 0.01 – 0.1 ml of medication into insulin syringe.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site : (the best site is the inner surface of the forearm) Avoid bruises , scars , edematous areas , masses , tenderness and sites of previous injection.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand stretch skin over site with your forefinger and thumb.
7. Insert the needle slowly at 10 – 15 angle with the bevel up, the needle tip should be seen through the skin.
8. Slowly inject the medication resistance will be felt.
9. Note a small bleb under the skin surface.
10. Don't massage or rub the site.
11. Mark the site with a pen and wait 5 – 10 min and reassess the site.
12. Remove your gloves and wash hands.
13. Documentation (date, time, medication given and any reaction signs).

Subcutaneous Injection (SC)


هي عبارة عن Injection بنحقنها داخل طبقة الـ Adipose Tissue التي هي باختصار ثالث طبقة من الجلد Just Below the Epidermis and Dermis.

طبعاً المنطقة دى Has a Few Blood Vessels ولذلك الـ Absorption Rate فيها بيكون بطيء

أشهر أماكن الإعطاء هي :


- The outer surface of the upper arm
- The abdomen (from below the costal margin to iliac crest)
within one inch of the belly button
- Anterior aspect of the thigh
- Upper back
- Upper ventral gluteal area

طبعاً أشهر أنواع الحقن التي بنعطيها SC هي الـ Insulin بأنواعه والـ Anticoagulants



Subcutaneous Injection Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Withdraw medication into insulin syringe.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site: the best site is around the abdomen and lateral aspect of upper arm or thigh.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand pinch skin over site with forefinger and thumb.
7. Insert needle slowly at 45 – 90 angle.
8. Quickly inject the medication and release skin.
9. Don't massage or rub the site.
10. Remove your gloves and wash hands.
11. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complications).



Sites of Subcutaneous Injection

Intramuscular Injection (IM)

هي عبارة عن Injection بنحقتها داخل طبقة الـ Muscle Fascia

طبعا المنطقة دى Has a Rich Blood Supply وبالتالي الـ Absorption فيها بيبقى Faster

مقارنةً بالـ SC

أشهر أماكن الإعطاء هي :


Upper Outer Quadrant of Buttocks

Deltoid Muscle

Vastus Lateralis of Thigh

Ventrogluteal Site

Dorsogluteal Site



Intra Muscular Injection (IM) Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Withdraw medication into syringe and remove all air bubbles.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site: the best site is the upper outer quadrant of buttocks and vastus lateralis.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand pinch skin over site with forefinger and thumb.
7. Insert needle quickly at 90 angle and keep about 0.5 cm of needle outside especially in pediatrics.
8. Pull the plunger back 0.5 cm (aspirate) to make sure you are in safe region.
9. Inject the medication slowly.
10. Don't massage or rub the injection site
11. Remove your gloves and wash hands.
12. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complicatins).

أدوية لا تؤخذ إلا عضل (IM only)

Alphachemotrypsin



Intra Vascular Injection (IV) Performance Checklist

1. Washing hands and wear your gloves.
2. Withdraw medication into syringe and remove all air bubbles.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site.
5. Apply tourniquet 4 – 6 cm above the selected site and ask patient to open and close his / her fist several times.
6. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
7. Stretch the skin taut and stabilize vein with your non dominant hand.
8. Insert needle slowly at 20 – 30 angle with bevel up.
9. When blood return is obtained decrease the angle of the catheter to 10 degrees and advance needle carefully.
10. Release tourniquet and inject the medication slowly.
11. Remove the needle and press with dry sponge on the needle site, But Don't rub or massage the area.
12. Remove your gloves and wash hands.
13. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complications).

Intraosseous Injection (IO)

هي عبارة عن Injection بنحقنها مباشرة داخل الـ Bone marrow
بنلجأ لها في حالة انه فشلت كل الطرق to obtain vascular access

أو لو عندك حالة Critical أوى ومفيش قدامك Vascular Access ولا عندك وقت كافي عشان
تاخذ أكثر من Trial في إنك تركيب سنترلاين CVC


وأغلب إستخدامها بيكون في الأطفال

والطريقة دي بتدخل الـ Fluids أو الـ Medication بتعاك ع طول داخل الـ Systemic Circulation
وبشكل أسرع من الـ Intramuscular Route وتقريباً نفس سرعة الـ Intravascular بس هي
أفضل من الـ IV Route لأنها بتسمح بانك تعطى كمية كبيرة جداً من الـ Fluid في وقت قليل جداً

ولذلك هي رقم واحد في حالة إن عندك Circulatory Collapse

فيه 3 مقاسات مختلفة للـ Cannula بتاعتنا واللى بيتم إختيارها بناءً على وزن المريض

3 Needles




النوع دا من الـ Routes of Drug Administration مش هكتبله Checklist

لأن فى الغالب مش انت اللي هتركيه أو مش هتركيه كثير

ولكن هعتمد بس على بعض الصور عشان تفهمه

But I am sure that you will master it at the bedside my friend



Intrathecal Injection (IT)

هي عبارة عن Injection بنحقنها مباشرة داخل الـ spinal Canal يعني يتوصل للـ CSF
 طبعاً استخدامها Limited جداً ويستخدمها أطباء التخدير فقط
 في الغالب إستعمالها سيكون عشان تعطى أدوية زى مثلاً الـ

Chemotherapy	methotrexate - cytarabine - hydrocortisone - thiopeta
تقريباً هما الـ 4 أدوية دول فقط اللي بنستعملهم	
chronic spasticity due to injury, multiple sclerosis and cerebral palsy	intrathecal baclofen injection
spinal anesthesia	heavy Marcaine
pain management	intrathecal morphine
Antibiotic treatment adjuvant to systemic antibiotic therapy in bacterial meningitis and other infections of the CNS	Gentamicin intrathecal injection

طب ليه بنعطى الأدوية دى بالطريقة دى بالذات ؟

لان الطريقة دى مش هتخلي الدواء بتاعك يعدى على الـ Blood Brain Barrier
 وبالتالي هيوصل للمخ بسهولة بالإضافة لأنها أسرع وأفضل من أى طريقة تانية فى الحالات دى .



INSULIN INJECTION

حقن الأنسولين

Notes on Insulin Injection

1. Sites of injection

1. abdomen (peri-umbilical) 5 سم حول السرة (أسرع امتصاص)
2. Back of the arm المنطقة بين الكتف والكوع
3. outer thigh
4. upper outer quadrant of buttocks

لتفادي حدوث lipodystrophy & bad absorption

يجب تغيير مكان الحقن كل مرة

In abdomen & buttocks

المريض يحقن بشكل دائري rotation بحيث يرجع مكان ما بدأ مثلاً كل أسبوعين

In arms & thigh

هيرسم خط تخيلي ويمشي عليه من فوق لتحت ثم يبدأ خط آخر بجواره وهكذا

2. Routes of injection

1. SC (main route) الحقن تحت الجلد

هتأخذ pinch of skin وتدخل الإبرة بزاوية 45 درجة وتحقن ببطئ

2. IV or IM الحقن عن طريق العضل أو الوريد

الإنسولين المائي (humaline R الرايق) والـ Actrapid ممكن نحقنه عن طريق العضل

أو الوريد في حالات الطوارئ زي الـ DKA

3. Insulin Vial

In mixtard & intermediate insulin (e.g, Humalin N) vial

يجب فرك الزجاجاة بين اليدين قبل سحب الانسولين لخلط المزيج جيداً
ممنوع رج الزجاجاة حتى لا تتكون فقاعات هواء تصعب من سحب الانسولين

4. Insulin syringe

There are two types of insulin vials

40 IU/ml يعني كل 1 مل فيه 40 وحدة

100 IU/ml يعني كل 1 مل فيه 100 وحدة

There are 2 types of insulin syringe

40 units syringe فيها 40 شرطة

100 units syringe فيها 100 شرطة

لكن الاتنين لهم نفس السعة (1 مل)

لما تيجي تحقن انسولين 40 احقنه في سرنجة 40
ولما تيجي تحقن انسولين 100 احقنه في سرنجة 100

لو اضطريت ادى انسولين 40 في سرنجة 100
(تركيز صغير في سرنجة كبيرة يبقى محتاجين نكبره)

هتضرب عدد الوحدات في 2.5

مثلا : عاوز ادى 20 وحدة من انسولين 40 بس في سرنجة 100
يبقى ادى 50 وحدة (نص السرنجة)

لو اضطريت ادى انسولين 100 في سرنجة 40
(تركيز كبير في سرنجة صغيرة يبقى محتاجين نصغره)

هنقسم عدد الوحدات على 2.5

مثلا : عاوز ادى 20 وحدة من انسولين 100 بس في سرنجة 40
يبقى ادى 8 وحدات

لتسهيل سحب الأنسولين

هتسحب هواء على قد كمية الانسولين المطلوبة ولما تدخل الإبره فى الفيال احقن الهواء هتلاقى الانسولين بيدخل بنفس كمية الهواء الخارج من السرنجة

5. Insulin Storage

1. فيال الانسولين المقفول

يجب أن يحفظ فى الثلاجة ويمكن حفظه حتى تاريخ انتهاء الصلاحية

2. فيال الانسولين المفتوح


صالح للاستخدام لمدة شهر بعد فتحه (يفضل كتابة تاريخ فتح الفيال على العبوة)
ويجب وضعه فى الثلاجة وبعض الناس تفضل تركه خارج الثلاجة لفترة قبل الحقن
لان الإنسولين البارد يسبب ألم عند الحقن

3. ممنوع وضع الفيال فى الفريزر أو تعريضه للشمس أو درجة الحرارة العالية

6. Lag time

Lag time is the time between injection of "R" shot & onset of action

الفترة بين الحقنة سريعة المفعول التى تستخدم قبل الوجبات وبداية شغلها
وهى تختلف من شخص لآخر ولذلك بيحسبها كل شخص ويتعود عليها
بس غالباً بتبقى نصف ساعة قبل الوجبة



LIDOCAINE IN ICU

إستخدامات ال利多وكيين

Lidocaine in ICU

Trade name	Xylocaine 2% (vial 50 ml)
Onset	< 2 minutes
Duration	0.5 – 1 hour
Maximum dose	5 mg / kg (not to exceed 300 mg)
Maximum adult volume	15 ml of lidocaine 2%

Adrenalized lidocaine

عبارة عن ليدوكيين مضاف إليه epinephrine لزيادة فترة تأثير المخدر (تزداد للضعف)
 عن طريق vasoconstriction cause slow absorption
 لكن عموماً الـ adrenalized lidocaine غير متوفر

ممنوع استعمال الـ adrenalized lidocaine في 3 أماكن وهي
 Fingers – toes – penis

لان الأماكن دي تعتمد على end arteries و حدوث vasoconstriction
 لأى مكان منهم يمكن يؤدي إلى ischemia & necrosis

ليدوكيين تركيز 1% يعنى كل 1 مل بيحتوى على 10 مجم ليدوكيين
 التركيز المتاح فى السوق هو غالباً الـ 2 مل (1 مل = 20 مجم ليدوكيين)
 بما ان اقصى جرعة يمكن استخدامها 300 مجم إذا أقصى كمية = 15 مل

Example

Child weighting 10 kg. What is the max volume of lidocaine 2%?

الجرعة القصوى = 5 مجم / كجم = 50 مجم = 2.5 مل

طبعا أول حاجة بستعمله كـ Local Anesthesia
لو هتركب سنترلاين او هتعمل أى Painful Procedure للمريض


فى حالة انك هتسحب عينة ABG لمريض Conscious
يجب إعطاء 30 شرطة ليدوكيين بسرنة انسولين عشان حاجتين

اولا : لان العملية دى Painful جدا فلازم Lidocaine
ثانيا : ان ال artery طبعا involuntary فلو جيت تسحب مجرد ما سن الإبرة يدخل
ال artery هيجصل constriction وبالتالي مش هتعرف تسحب انما لو اعطيت ليدوكيين
فى الحالة دى مش هيجصل constriction وبالتالي ال flow بتاعك هيزيد وممكن تسحب من
ال radial artery كمية دم كبيرة

فى حالة ان المريض بتاعك عنده continuous pain ممكن تستعمل
ال lidocaine infusion كنوع من ال analgesia

طبعا هو antiarrhythmic drug بستعمله فى علاج
ال ventricular dysrhythmia نتيجة
myocardial infarction , cardiac manipulation or digitalis intoxication

أسرع حاجة قدامك لو لقيت على المونيتور PVCs



MIXING DRUGS

خلط الأدوية

Mixing 2 Drugs in One Syringe

أمثلة لأشهر الأدوية التي يمكن خلطها في سرنجة واحدة

Zantac + Dexamethasone
Zantac + Primperan
Zantac + Visceralgine (Buscopan)
Primperan + Dexamethasone

أدوية يمنع إعطاؤها في نفس التوقيت أثناء علاج المريض

Drugs		Rational
tetracyclines	penicillins	Tetracyclines are bacteriostatic and inhibit the growth of bacteria and penicillns work only on actively dividing organisms
Azithromycine	antihistamines	= sever chest pain and prolong QT interval
Ondansetron (Zofran)	tramadol	Ondasterone decrease the analgesic effect of tramadol
Anti acid	Iron (in pt with IDA)	Iron need acidic media to be absorbed

Drugs		Rational
Metronidazole (Flagyle)	Warfarine	Metronidazole inhibit metabolism of warfarine that may cause fatal bleeding
Furosemide (Lasix)	Gentamycin	May lead to hearing loss
Non dihydropyridine (verapamil)	Beta Blocker	Both of them cause sever brady cardia and heart block
Sildenafil (viaagra)	Sublingual Nitriglycerine	Both of the cause vasodilatation leading to sever hypotension and may be death
Nefipidine (any drug with "dipine")	Nitrate	Both of them cause vasodilatation and sever hypotension
Omega 3	Antiplatelets or Anticoagulants	Cause bleeding
Statin	Gemfibrozil	Increased risk of myopathy
Warfarine	Nsaids	Increase risk of GIT bleeding



DRUGS - ANTIDOTE

الدواء - المضاد / الترياق

Drugs Antidote

Drug	Antidote
Acetaminophen	n-Acetylcysteine (Mucomyst)
Anticholinergics	Physostigmine
Benzodiazepines	Romazicon (Flumazenil)
Magnesium Sulfate	Calcium Gluconate
Calcium Channel Blocker	Calcium Chloride/ Calcium Gluconate
Dopamine	Phentolamine (Regitine)
Cyanide	Sodium Thiosulfate
Digoxin	Digoin Immune Fab/ Digiband
Heparin	Protamine Sulfate
Iron	Deferoxamine
Insulin	Glucose
Beta Blockers	Glucagon
Lead	Succimer
Opioid analgesics (Morphine)	Naloxone, Nalmefene
Warfarin, Coumadin, Anti Coagulants	Vitamin K
Methotrexate	Leucovorin
Tylenol	Mucomyst
Cholinergic Meds	Atropine, Pralidoxime (2-PAM)
Isoniazid	Deferoxamine
Methanol	Ethanol



ABBREVIATIONS

إختصارات

Drugs Abbreviations

Abbreviation	Meaning	
Amp	ampules	أمبول
Vial	vial	فيال
inj	injection	حقن
ID	intra dermal	في الجلد
SC	subcutaneous	تحت الجلد
IV	intravenous	وريدي
IM	Intra muscular	عضلي
SL	sublingual	تحت اللسان
local	local	موضعي
rectal	rectal	شرجي
inhale	inhalation	استنشاق
PO	Per oral	عن طريق الفم
supp	suppositories	لبوس
syrup	syrup	شراب
cap	capsules	كبسولات
tab	tablets	أقراص
cream	cream	كريم
Oint	ointment	مرهم
jel	jel	جل
MO	Mouth wash	غسول للفم
dp	drops	نقط
NS	Nasal spray	بخاخ للأنف
eff	effervescent	فوار
pd	Powder	بودرة
sach	sach	أكياس
od	Once a day	مرة واحدة في اليوم
bid	Bis in die (twice daily)	مرتين في اليوم
O D	Over dose	جرعة زيادة
L D	Lethal Dose	جرعة قاتلة
Am	Ante meridiem	صباحاً
pm	Post meridiem	مساءً
PRN	Pro re nata	عند اللزوم
Sos	Si opus sit	



CHAPTER 3

**ECG
INTERPRETATION**

" The golden rule, is that there are no golden rules "


- George Bernard Shaw -

History of ECG



اكتشف الانسان ان الجسم يعمل بالكهرباء وكان عاوز يحسب قيمة الكهرباء
دى واتجاهها فاخترع جهاز اسمه الجلفانوميتر (galvanometer)

دا جهاز بيعرفنا شدة الكهرباء دى من خلال الأرقام الموجودة على شاشة
الجهاز وكمان بيعرفنى إتجاه الكهرباء عن طريق إتجاه حركة المؤشر
يمين (موجب) ولا شمال (سالب)




Einthoven triangle

بعد كدا طلع عالم اسمه (Willem Einthoven) الراجل دا عمل مثلث دخل بيه
التاريخ

هو باختصار جاب السلكين (الالكترود) بنوع جهاز الجلفانوميتر دا ووصلهم
بثلاث طرق

- (1) وصل الكترود على الـ **Right arm** والالكترود التانى على الـ **Left arm**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (**lead I**)
- (2) وصل الكترود على الـ **Right arm** والالكترود التانى على الـ **Left leg**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (**lead II**)
- (3) وصل الكترود على الـ **Left arm** والالكترود التانى على الـ **Left leg**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (**lead III**)



وفضل الـ ECG لمدة 18 سنة عبارة فقط عن الـ lead 3 دول (Lead 1 – lead II - lead III)

(18 سنة الـ ECG بيتقرأ فقط بـ 3 Leads)

(Einthoven) أخطأ 3 أخطاء

(1) افترض إن المثلث متساوي الأضلاع بمعنى (إن المسافة بين الـ right arm والـ left arm تساوي المسافة من الـ left arm للـ left leg ودا طبعاً خطأ

(2) افترض إن القلب عبارة عن نقطة في الجسم ودا طبعاً خطأ لأن القلب جسيم مش نقطة

(3) افترض إن توزيع الكهرباء ناحية اليمين زى الشمال ودا طبعاً خطأ ناحية اليمين فيه **liver** إنما ناحية الشمال فيه **stomach / air** وبالتالي انتقال الكهرباء في الهواء مش زى الانسجة

ونتيجة لأن الاخطاء دى ثابتة في كل الناس فلا تعتبر أخطاء ومن سنة 1960 مفيش ولا كتاب بينكر الاخطاء دى

بعد كدا طلع عالم اسمه (Wilson) هو كمان عمل حاجة دخل بها التاريخ

باختصار هو قال لـ (Einthoven) إن محصلة فرق الجهد بتاعته لو جمعناهم هنلاقيها صفر بمعنى إن محصلة الـ leads 3 دول بيساوى صفر

فجمع الـ leads 3 دول فى lead واحد بس وسماه (the central terminal of Wilson) وجاب الـ lead ده ووصله في نفس أماكن Einthoven ونفس الطريقة

(1) وصل الـ الاكترود بتاعه على الـ **Left arm** والـ كترود تانى على الـ **Right arm** وحيث إن الـ الاكترود بتاعه

اللى على الـ **Left arm** محصلته صفر إذا الـ الاكترود اللى في اليمين هيقس شدة الكهرباء اللى في الـ **Right arm**

بس لأن الـ الاكترود التانى صفر وطلعلى الـ (VR (voltage of right arm)

(2) وصل الـ الاكترود بتاعه على الـ **Right arm** والـ كترود تانى على الـ **Left arm** وحيث إن الـ الاكترود بتاعه

اللى على الـ **Right arm** محصلته صفر إذا الـ الاكترود اللى في الشمال هيقس شدة الكهرباء اللى في

الـ **Left arm** بس لأن التانى صفر وطلعلى الـ (VL (voltage of left arm)

(3) وصل الـ الاكترود بتاعه على الـ **Left arm** والـ كترود تانى على الـ **Left leg** وحيث إن الـ الاكترود بتاعه

اللى على الـ **Left arm** محصلته صفر إذا الـ الاكترود اللى على الـ الرجل الشمال هيقس شدة الكهرباء اللى موجودة


في الـ **Left leg** بس لأن التانى صفر وطلعلى الـ (VF (voltage of left leg)

ولكن كانت في مشكلة بسيطة وهي إن الكهرباء بتاعة الـ right arm مثلا كانت بتتمثل شدة الكهرباء في منطقة واحدة فكانت شدتها ضعيفة جداً لدرجة إنها مش قادرة تحرك مؤشر الجهاز (galvanometer) فطلع العالم (Goldberger) وعمل عملية Augmentation للكهرباء دي بحيث تقدر تحرك المؤشر وسماهم

avR (augmented voltage / vector of right arm)

avL (augmented voltage / vector of left arm)

avF (augmented voltage / vector of left foot)



بعد كذا اخترع الانسان الـ chest leads وهي مجرد إلكترود بترسم الكهرباء في النقط اللي موجودة فيها (بتصور القلب من كل الزوايا)

عندنا $V_1 - V_2$ دول بيصوروا الـ Right Ventricle

$V_3 - V_4$ دول بيصوروا الـ intra ventricular septum

$V_5 - V_6$ دول بيصوروا الـ Left Ventricle


بمعنى انه لو حصل مشكلة زي ischemia مثلاً في الـ Right Ventricle هتبان عطول في V_1-V_2 على عكس لو كانت في الـ Left ventricle هتبان في V_5-V_6

وبكذا اكتملت فكرة عمل الجهاز

وبدأت التطورات فيه تكون تقنيه فقط ؛ في البداية كان الجهاز اسمه Single channel ECG عبارة عن إبرة واحدة هي اللي بترسم الـ leads كلها جنب بعضها في شريط طوله تقريباً متر .




بعد كذا عملوا الـ 3 channel ECG وده بقى فيه 3 ابر بيرسموا الـ waves تحت بعضهم بالشكل ده




وبعد كذا طلعلنا الـ 4 channel ECG فيه 4 ابر [3 منهم بيرسموا الواف عادى وإبره رابعة تحتهم بترسم بس

[Lead II long strip



وفيه دلوقتى Wireless ECG فى مصر عندنا ولسه التطور التقنى مستمر ولكن الفكرة العلمية للجهاز
خلاص ثابتة

ECG Procedure



عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت تعمل (ECG (Electro Cardio Graph

النقطة الأولى: طبعا بتخلي المريض بتاعك relaxed

بتشيل أى jewelry لابسها أو أى metal object

ميلمسش الـ bed side rails ولو شعر كثيف يبقى هتعمل shaving

النقطة الثانية: أماكن الـ chest leads

V₁: Fourth intercostal space right to sternum

V₂: Fourth intercostal space left to sternum

V₃: Between V₂ and V₄

V₄: Left Fifth intercostal space mid clavicular line

V₅: Left Fifth intercostal space in the anterior axillary line

V₆: Left Fifth intercostal space in the mid axillary line

At the same horizontal line


Left to sternum

طب لو حالة female هل هتخط الـالكترود فوق الـ breast ولا هنرفع الـ breast ونحطهم تحته؟؟

الاجابة: **According to the age** فلو كانت هذه الـ female وصلت لسن الياس (menopause)

This is not a breast دا مش برست وممكن تحط الـالكترود فوقه عادى جداً مش هياثر معاك فى أى حاجة
 إنما لو كانت الست دى موصلتش لسن الياس وخصوصا لو كانت بترضع أطفال (Lactating) أصبح كدا
 لازم ترفع الـ Breast وتوصل الـالكترود تحته **طب ليه؟؟** لأن اللبن اللي موجود فى الـ Breast دا هيعمل

Effusion ويخلي الـ ECG بتاعك Low Voltage .



النقطة الثالثة : أماكن الـ Limb leads

طبعا معروفة بالألوان لأن الألوان دى ثابتة فى العالم كله

Green: left leg

Yellow: left arm

Red: right arm

Black: right leg

مممكن تبديل الأسود مع الأحمر ؟؟ آه عادى مفيش مشكلة ومفيش حاجة هتحصل
 إنما مش ممكن أبداً تبديل الأحمر مع الأصفر كدا الـ ECG بتاعك هيبقى مقلوب
 وغلط

طب لو العيان عامل بتر (amputation) أو مثلا متجسس أو عنده Burn هتخط الـ Lead بتاعك فين ؟؟!

الاجابة على أقرب نقطة من الشريان الرئيسى فلو الـ ankle مش متاح تجرب فوق الـ knee مباشرة



طب لو عامل بتر كامل مثلا فى الحالة دى هتخط إلكترود على الـ femoral وتوصل سلك الجهاز بيه وخلص

عندنا Lead I – Lead II – Lead III بنسميهم Bipolar Limb Leads ودا لانهم بيقيسوا الكهرياء فى نقطتين

إنما avR – avL – avF دول بنسميهم Unipolar Leads لانهم بيقيسوا الكهرياء فى نقطة واحدة


ECG Performance Checklist

1. Assess the patient for any alternation in cardiac status.	
2. Wash hands and wear your gloves.	
3. Ask the patient to remove any metals, jewelry, not to talk and relax.	
4. Put the patient in supine position and not touch the bed side rails or foot board.	
5. Expose only the necessary parts of arms, legs and chest.	
6. Shave chest area if needed.	
7. Identify the Lead Sites :	Green : left leg Yellow : left arm Red : right arm Black : right leg
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apply a small amount of gel on the electrodes. ▪ Strap electrodes around arm about 5 cm above the (wrist, ankle) with the plate of lead being on the inward surface. 	
8. Identify chest leads sites: Apply small amount of gel to each electrode: V₁ : Fourth intercostal space right to sternum V₂ : Fourth intercostal space left to sternum V₃ : Between V₂ and V₄ V₄ : Left fifth intercostal space mid clavicular line V₅ : Left fifth intercostal space in the anterior axillary line V₆ : Left fifth intercostal space in the mid axillary line	
9. Turn the machine on to begin moving the paper.	
10. Record each limb lead for 3 – 6 seconds.	
11. Assess quality of the tracing.	
12. Disconnect the electrode and clean the gel off the patients using dry cotton.	
13. Remove gloves and wash hands.	
14. Record the patient's name, age and diagnosis on your ECG strip.	
15. Save the ECG strip on patient's file.	



Conductive system of the heart

Cardiac Conduction System



في البداية الكهرباء بتطلع من الـ S.A node بيسموها الـ (pacemaker of the heart) بعد كذا تنتشر الكهرباء في الـ Both atria عن طريق الـ Bachmann's bundles فيحصل الـ Atrial contraction ولكن بلغة الكهرباء هيبقى اسمها الـ Atrial depolarization واللى بتظهر في الرسمه (p wave) .


بعد كذا بيحصل الـ (repolarization) Atrial relaxation ولكن مش بتظهر في الرسمه لأنها بتكون masked بالـ QRS complex .

بعد كذا الكهرباء تروح للـ A.V node فيحصل فيها شوية delay ويتكون عندي (PR interval) .

بعد كذا الكهرباء تنتقل للـ Bundle of His Right and Left اليمين كلها واصلة واحدة انما الـ Left بتنقسم لـ Anterior and Posterior fascicles وتنتشر الكهرباء إلى الـ Purkinje Fibers وتنتشر في جدار البطين فيحصل الـ Ventricular Contraction ولكن بلغة الكهرباء اسمها الـ Ventricular Depolarization اللى بتمثلها عندي الـ (QRS complex) .


بعد كذا بيحصل فترة مفيش فيها أي Electrical Activity بيسموها isoelectric period اللى بتمثلها عندي الـ (ST segment) .

بعدها عطلول بيحصل الـ Ventricular Relaxation ولكن بلغة الكهرباء اسمها الـ ventricular repolarization واللى بتمثلها عندي الـ (T wave) .



P wave	Represents atrial depolarization
PR interval	Brief delay of AV node
QRS complex	Represents ventricular depolarization
ST segment	Isoelectric period (electrical in activity)
T wave	Represents ventricular repolarization
QT interval	Represent time from beginning of depolarization to the end of repolarization
U wave	Commonly seen in hypokalemia but its cause is unknown


Basic principles of ECG Interpretation



لما بنمسك ورقة الـ ECG بنبص أفقياً ودا بيمثل الـ (duration)

وينبص رأسياً ودا بيمثل عندى شدة الكهرباء (amplitude)

الورقة متقسمة مربعات كبيرة جواها مربعات صغيرة
كل مربع كبير جواه 5×5 مربع صغير



المربع الصغير زمنه (Duration) 0.04 ثانية

وبالتالى يبقى المربع الكبير زمنه $5 \times 0.04 = 0.2$ ثانية

المربع الصغير قوته الكهربائية (Amplitude) 0.1 مللى فولت

وبالتالى المربع الكبير قوته $5 \times 0.1 = 0.5$ مللى فولت



دايماً الإتجاه اللي الكهرباء رايحة ناحيته يعملى positive wave بالشكل دا




والإتجاه اللي بتبعد عنه بيعملى negative wave بالشكل دا

إتجاه كهربية القلب بيبقى ماشى ناحية الشمال بمعنى إن المفروض إن أى حاجة ناحية الشمال
هتعطى Positive Wave وبالتالي اللي ناحية اليمين زى الـ $avR - V_1$ يعطى Negative Wave
فلو حصل انك بتبص على ECG أول حاجة عينك ع الـ avR لو لقيته Negative دا الطبيعى
لان الكهرباء بتبعد عنه (عكس اتجاهه) طب لو لقيته Positive يبقى الـ ECG بتاعك معمول غلط
(باستثناء بعض الحالات اللي هنذكرها قدام شوية)

لما نمسك ورقة الـ ECG هنترجمها بنفس الترتيب دا :

(1) Rhythm
(2) Heart rate
(3) Voltage
(4) Position of the heart
(5) Axis
(6) P wave
(7) PR interval
(8) QRS complex
(9) ST segment
(10) T wave
(11) QT interval



Heart Rhythm

ال Rhythm مقصود بيه انى أشوف هل ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة (regular)
ولا بصورة غير منتظمة (irregular) والطبيعى طبعاً انه يكون بصورة منتظمة (regular)

عشان تحسب ال Rhythm محتاج تبص على lead II long strip ولو مش موجود شوف أى lead بس
يكون عليه أكثر من 3 ضربات عشان تقدر تحكم على ال Rhythm


طب إزاي أحسب ال Rhythm ؟؟

عن طريق انك بتقيس المسافات (عدد المربعات) بين اتنين (R Wave) جنب بعض , لو لقيت المسافات
متساوية بيبقى دا regular rhythm طب لو مش متساوية بيبقى irregular rhythm

مثلا فى الصورة دى لو حيينا نقيس المسافات بين اتنين (R Wave) جنب بعض هنلاقي المسافة
بين أول وتانى wave تساوى 4 مربعات كبار والمسافة بين ال wave الثانية والثالثة 4 مربعات كبار
والمسافة بين الثالثة والرابعة زيهم 4 مربعات كبيرة وهكذا إذا المسافات متساوية بين ال waves وبعضها
وبالتالى بقول على ال rhythm ده انه **regular rhythm**



الصورة دى كمان **regular rhythm** لأن المسافات بين ال waves وبعضها متساوية (مربعين كبار
ومربع صغير)



الطبيعي إن الـ ECG بتاعك بيكون regular ممكن يكون irregular في حالتين إثنين :

الحالة الأولى : Atrial Fibrillation

الحالة الثانية : Premature contraction

Atrial Fibrillation

سببه إن فيه أكثر من Foci موجودة في الـ Atria كلهم بيطلعوا كهرباء فتلاقى الـ Atria بيضرب ممكن 200 مرة ومفيش ولا واحدة منهم P Wave كاملة ولكن هتلاقى رعشة بيسموها Fibrillatory Waves فتقوم الـ AV node تعمل delay لكل ده وتعدى واحدة بس عشوائية للـ Ventricle عشان كدا بيبقى irregular


بنعرفها إزاي؟؟

- عن طريق إنك بتقيس المسافات بين الـ waves وبعضها هتلاقىها كلها غير متساوية

- مش هتلاقى P wave ولكن هتلاقى بدالها Fibrillatory waves

مثلا في الصورة دي المسافة بين أول وتانى Wave مش زى المسافة بين الـ Wave الثانية والثالثة مش زى الثالثة والرابعة وهكذا المسافات كلها غير متساوية وكمان مفيش P Wave ولكن فيه Fibrillatory Waves

دا عطلول تشخيصه معروف **Atrial Fibrillation**



الصورة دي نفس الكلام المسافات كلها غير متساوية ومفيش P wave ولكن فيه Fibrillatory waves

التشخيص عطلول : **Atrial Fibrillation**



Premature contraction

من اسمها هي Wave حصلت قبل معادها وسببها ان فيه Foci إما في الـ Atria أو في الـ Ventricle
طلعت كهرباء بدري وحصلت Wave قبل معادها

فيه منها نوعين :


(1) Premature Atrial Contraction (PAC) (2) Premature Ventricular Contraction (PVCs)

بنعرفها إزاي؟؟

هنلاقي المسافات بين الـ waves وبعضها ماشية طبيعي ومتساوية ولكن فجأة جت wave قبل معادها
بوظت الـ rhythm بتاعك حط عينك على الـ wave دي لو لقيتها narrow QRS يبقى دي (PAC)
طب لو لقيتها wide QRS كدا يبقى دي (PVCs).

مثلا في الصورة دي هنلاقي المسافة بين أول 4 waves متساوية وماشية بصورة منتظمة ولكن فجأة
بعد الـ Wave الرابعة جت Wave قبل معادها حطيت عيني عليها لقيتها narrow QRS يبقى دي عطلول

Premature Atrial Contraction (PAC)



الصورة دي لو ركزنا فيها هنلاقي نفس الكلام المسافات برضه متساوية بين أول 3 waves ولكن فجأة بعد
الـ wave الثالثة جت wave قبل معادها حطيت عيني عليها لقيتها wide QRS يبقى دي عطلول

Premature Ventricular Contraction (PVC) " ودي شكلها مميز "



Conclusion

- أول حاجة بنبص عليها في الـ ECG هي الـ Rhythm
- والمقصود بيه هل ضربات القلب عندك ماشية بصورة منتظمة (regular) ولا بصورة غير منتظمة (irregular)
- الطبيعي انه يكون regular ولكن في الحقيقة بيبقى فيه very minimal irregularity نتيجة الـ respiration بنسميها respiratory sinus rhythm

بنحسبه إزاي؟؟؟

عن طريق إني بقيس المسافات بين الـ waves وبعضها لو متساوية إذا فهو **Regular rhythm** ولو غير متساوية يبقى irregular rhythm وده بيكون في حالة من إثنين !!

الحالة الأولى : **atrial fibrillation**

ودي بعرفها عن طريق إني بلاقي المسافات بين الـ waves وبعضها كلها غير متساوية وكمان مش هنلاقي p wave ولكن هنلاقي بدالها fibrillatory waves

الحالة الثانية : **premature contractions**

ودي هنلاقي المسافات ماشية بصورة منتظمة ولكن فجأة جت wave قبل معادها بوظت الـ rhythm عينك على الـ wave دي لو لقيتها **narrow** يبقى دي PAC ودي ممكن تطنشها عادي مفيش مشكلة طب لو لقيتها **Wide QRS** يبقى PVC ودي خطر جدا لأنها ممكن تعمل Ventricular Fibrillation

Heart Rate

عشان نحسب الـ heart rate لازم الأول تقرر هل الـ rhythm بتاعك regular ولا irregular لان كل واحد فيهم وله طريقة خاصة في حساب الـ heart rate عشان كذا لازم أول حاجة تبص عليها هي الـ Rhythm

لو الـ rhythm بتاعك regular هنعسب الـ heart rate كالتالي :


(1) $300 / \text{number of big squares between 2 adjacent R-R interval}$

300 / عدد المربعات الكبيرة بين اثنين R جنب بعض

(2) $1500 / \text{number of small squares between 2 adjacent R-R interval}$


1500 / عدد المربعات الصغيرة بين اثنين R جنب بعض

في الصورة دي مثلا أول حاجة أبص عليها هي الـ rhythm هنلاقي المسافات متساوية بين الـ waves وبعضها (4 مربعات كبار) إذا فهي regular rhythm طب إزاي نحسب الـ heart rate ؟؟؟
نقسم 300 / عدد المربعات الكبيرة بين اثنين QRS جنب بعض بمعنى $300 / 4 = 75 \text{ beat / min}$
طريقة ثانية عشان تبقى **accurate** أكثر
 $1500 / \text{عدد المربعات الصغيرة بين اثنين QRS جنب بعض} = 1500 / 20 = 75 \text{ beat / min}$



الصورة دي نفس الفكرة المسافات متساوية (4 مربعات كبار و 3 مربعات صغيرين) إذا فهي regular وبالتالي :
 $\text{Heart rate} = 300 / 4.5 = 66$
 $\text{Heart rate} = 1500 / 23 = 66$

لو عاوز تحسب الـ rate بالضبط احسب بالمربعات الصغيرة



طب في حالة إن ال-Rhythm بتاعك irregular هنجسبها إزاي؟؟ هي طبعا تقريبيه ولها أكثر من طريقة

المهم إن حاصل ضربهم يكون 300 في النهاية. لاني بحسب كام دقة في الدقيقة وحيث إن المربع الكبير زمنه 0.2 ثانية اذا الـ 300 مربع دول بيمثلوا 60 ثانية (دقيقة)

- ممكن نعد عدد ال-QRS الموجودة في 10 مربعات كبار ونضربهم في 30
- ممكن نعد عدد ال-QRS الموجودة في 30 مربع كبير ونضربهم في 10
- ممكن نعد عدد ال-QRS الموجودة في 20 مربع ونضربهم في 15

الصورة دي مثلا أول حاجة المسافات غير متساوية إذا فهي irregular طب هحسب ال-rate إزاي؟؟؟


نعد مثلا 10 مربعات كبار هنلاقى فيهم 4 waves ونضرب في 30

$$\text{rate بتاعى يساوى } 120 = 30 \times 4$$



الصورة دي نفس الفكرة Irregular rhythm لو حجبنا نحسب ال-rate ممكن نعد 20 مربع هنلاقى فيهم 5 QRS

$$\text{ونضرب في 15 يبقى كذا ال-rate بتاعى يساوى } 75 = 15 \times 5$$



Regular tachycardia

Sinus tachycardia	Supra ventricular tachycardia (SVT)	Ventricular tachycardia (V TAC)	Atrial flutter
هتلاقى الـ waves عادية جدا وكل QRS قبلها P wave بس ضربات القلب سريعة شوية نتيجة إن الـ S.A node بتطلع كهرباء زيادة شوية وأخرها 120 beat/min	هنا الـ P wave طالعة من Foci غير الـ SA node عشان كذا شكلها بيكون غريب شوية	دى عبارة عن wide bizarre QRS وسببها كهرباء طالعة من foci فى الـ ventricle وطبعا شكلها معروف	شكله مميز جدا Saw teeth appearance

Regular Bradycardia

Sinus Bradycardia	A.V nodal rhythm	Idio ventricular rhythm (IVR)	Sick sinus syndrome (SSS)
هتلاقى الـ waves عادية جداً وكل QRS قبلها P wave بس ضربات القلب بطيئة شوية بتكون أقل من 60 beat / min	اللى حصل ان الـ S.A node باطت خلاص واصبحت الـ A.V node هى اللى بتطلع الكهرباء لفق و لتحت عشان كذا هتلاقى الـ p wave مقلوبة او مش باينه لان الكهرباء طالعة من تحت والـ QRS هتلاقىها normal	هنا بقى الـ A.V node باظت هى كمان وطلعت Foci من جدار البطين هى اللى بتدى كهرباء وبالتالي QRS Wide وهتلاقى الاذنين بيضرب لوحدة والبطين بيضرب لوحده p-p interval different from R-R interval	هنا القلب بيكون شعال Tachy وفجأة تلاقىه Brady قلب

Conclusion

- عشان تحسب الـ heart rate لازم الأول تحسب الـ Rhythm
- لو الـ Rhythm بتاعك Regular هتسب الـ rate إزاي؟؟
فيه طريقتين :
- (1) 300 / عدد المربعات الكبيرة بين 2 adjacent QRS
- (2) 1500 / عدد المربعات الصغيرة بين 2 adjacent QRS ... ودى بتبقى أدق
- لو الـ Rhythm بتاعك irregular هتسب الـ rate إزاي؟؟
فيه أكثر من طريقة :
- (1) نعد 10 مربعات كبيرة ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 30
- (2) نعد 30 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 10
- (3) نعد 20 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 15
- (4) نعد 15 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 20
- لو الـ rhythm بتاعك irregular بيبقى الـ rate بتاعك تقريبي مش accurate
- طب إשמعنا يعني 300 مربع؟؟
لأن أنا بحسب القلب بيدق كام دقة في الدقيقة وحيث أن المربع الكبير زمنا في الـ ECG يساوى 0.2 ثانية إذا الـ 300 مربع دول زمنهم يساوى $300 \times 0.2 = 60$ ثانية (دقيقة)
- فى بعض الحالات زي مثلا الـ atrial Flutter هنلاقى ان الـ Atria شغال بمعدل والـ Ventricle شغال بمعدل تانى خالص فلو انت عاوز تحسب الـ Ventricular rate هتعد المربعات بين الـ R-R
انما لو عاوز تحسب الـ Atrial rate هتعد المربعات الصغيرة بين الـ P-P

Cardiac Voltage

ال Voltage المقصود بيها هو ال Amplitude بتاع ال Waves اللي قدامك

أقصى Amplitude هاخده لو ال Chest Leads موجودة على القلب مباشرة , طب فوق القلب Lung تقوم تقلل ال Voltage شوية , طب فوق ال Lung فيه Subcutaneous Tissue نقلها أكثر شوية , بعد كذا ال Skin يقللها أكثر .

المفروض إن ال Amplitude بتاع ال QRS يكون مش أقل من مربع كبير في ال Limb Leads

ومش أقل من مربعين كبار في ال Chest Leads

طب لو قل؟؟ كذا أصبح ال ECG بتاعك Low Voltage


طب إيه الحاجات اللي ممكن تعملي Low Voltage ECG :

- Pericardial effusion
- Pericarditis
- Emphysema
- Thick chest wall (sever obesity)
- Sever pneumothorax

الصورة دي من lead 2 مثلا لو بصينا على ال Amplitude بتاع ال QRS هنلاقيه أكثر من مربع كبير
إذاً ال Voltage هنا طبيعي



الصورة دي مثلا هنلاقي ال Amplitude بتاع ال QRS أقل من مربع كبير في ال limb leads وأقل من مربعين كبار في ال chest leads إذاً ده low voltage ونبتدى بقى نشوف إيه السبب



Position of the Heart



المقصود بينها هو إنى أعرف إذا كان القلب بتاعك **Horizontal** ولا **vertical**

وهو دا ممكن أعرفه من الـ ECG؟؟

الاجابة: أه !! طب إزاي !!؟؟

خلينا متفقين إن اللي بيكون الـ apex of the heart هو الـ left ventricle

فلو القلب بتاعك كان عمودى **vertical** هتكون الـ apex كدا فى مواجهة الـ **avF**


ولو القلب كان **horizontal** هتكون الـ apex كدا فى مواجهة الـ **avL**

الـ Left Ventricle له **Characteristic Pattern** بمعنى إن شكل الـ wave بتاعته بتبقى مميزة (**qR**)


عينك على الـ **qR** لو لقيتها موجودة فى الـ **avF** يبقى دا معناه ان الـ apex فى مواجهته إذا القلب **Vertical**

طب لو لقيت الـ **qR** فى الـ **avL** يبقى ده معناه إن الـ apex فى مواجهته إذا القلب **Horizontal**

لو بصينا فى الصورة دى هنلاقى إن الـ **qR**
موجودة فى الـ **avL** إذا القلب هنا **Horizontal**



لو بصينا فى الصورة دى هنلاقى إن الـ **qR**
موجودة فى الـ **avF** إذا القلب هنا **Vertical**



Cardiac Axis









يعنى إيه Cardiac Axis ؟؟

باختصار الـ S.A node لما بتطلع كهرباء بتطلع كهرباء فى كذا إتجاه مش فى إتجاه الـ A.V node بس . وكذلك الـ A.V node هى كمان لما الكهرياء بتطلع منها بتطلع فى كذا إتجاه مش فى إتجاه واحد بس وتوصل للـ ventricle برضه فى كذا إتجاه .

الـ Axis بقى معناها **محصلة القوى** دى كلها بيبقى اتجاهها فين ودايماً بتكون فى إتجاه القوة الأكبر اللي رايح لها كهرباء كتير (بمعنى تانى أكثر منطقة واصلها كهرباء)

طب بنحسبها إزاي ؟؟؟

إحنا باختصار بنحط Lead I و Lead III تحت بعض طب لو ملقتش Lead III ممكن نحط Lead I و الـ avF تحت بعض ونبص عليهم

Lead I		لو لقيتهم هما الاتنين إتجاههم لفوق زى بعض بالمنظر ده ببقى دا اسمه Normal Axis
Lead III		
Lead I		لو لقيتهم هما الاتنين باصين لبعض بالمنظر دا (بيحبوا بعض كذا زى المخطوبين .. الدبلة فى اليمين) ببقى دا اسمه Right Axis Deviation
Lead III		
Lead I		لو لقيتهم هما الاتنين بيبعدوا عن بعض بالمنظر دا (مش طايقين بعض كذا زى المتجوزين .. الدبلة فى الشمال) ببقى دا اسمه Left Axis Deviation
Lead III		
Lead I		لو لقيتهم هما الاتنين باصين لتحت بالمنظر دا ببقى دا اسمه : NOMANS Land او ببسموه : Extreme axis deviation
Lead III		

EXAMPLES

	<p>Normal Axis</p>
	<p>Left Axis Deviation (LAD)</p>
	<p>Right Axis Deviation (RAD)</p>
	<p>Extreme axis Deviation (Noman's Land)</p>





Causes of LAD	Causes of RAD
<p>Left ventricular hypertrophy(LVH)</p> <p>فيه تضخم ناحية الشمال وبالتالي الكهرباء اللي رايحة ناحية الشمال هتكون أكثر فمحصلة القوى إتجاهها شمال فيعملك LAD</p>	<p>Right ventricular hypertrophy(RVH)</p> <p>فيه تضخم ناحية اليمين وبالتالي الكهرباء اللي رايحة ناحية اليمين هتكون أكثر فمحصلة القوى إتجاهها يمين فيعملك RAD</p>
<p>Ascites</p> <p>لانه بيرفع ال-diaphragm وبيعملى strain على ال left side وبالتالي يعملى LAD</p>	<p>Pulmonary embolism</p> <p>بالرغم من ان Paul Marino كان بيقول when you suspect PE it usually doesn't the silent killer وطبعاً بيسموها إلا إنها أحياناً بتبان فى ال-ECG ويبقى لها pattern معينة S₁Q₃T₃ وكمان بتعمل RAD</p>
<p>Hyperkalemia</p>	<p>Chronic lung diseases</p> <p>لانها بتعمل تضخم فى القلب من ناحية اليمين فيحصلى RAD</p>
<p>Left Anterior Hemi Block (LAHB)</p>	<p>Left Posterior Hemi Block (LPHB)</p> <p>برضه بيعكس إتجاه الكهرباء ويخليه ناحية اليمين أكثر ويعملى RAD</p>




P Wave

الطبيعي بتاعها 2.5×2.5 مربع صغير

لو عاوز تشوفها كويس بص على Lead II لأن الكهرباء ماشية ناحيته على عكس الـ AVR هتلاقها مقلوبة لأن الكهرباء بتبعد عنه


عينك على 7 حاجات

	<p>(1) Existence</p> <p>بمعنى هل هي موجودة ولا لأ .. في بعض الحالات الـ P Wave مش بتكون موجودة زي حالات الـ atrial fibrillation وبتكون موجود بدالها Fibrillatory waves</p>
 <p>P- Mitrale</p>	<p>(2) Duration</p> <p>حالات الـ Left Atrial Hypertrophy (LAH) بتعمل P-mitrale اسمها broad bifid wave الـ duration بتاعها بتكون أكثر من 0.12 ثانية (2.5 مربع صغير) لو شوفتها حط في إيتبارك Mitral stenosis ضيق الصمام المترالي Mitral regurg إرتجاع في الصمام</p>
 <p>P-Pulmonale</p>	<p>(3) Amplitude</p> <p>في حالات الـ Right Atrial Hypertrophy (RAH) بتلحق الـ P Wave الـ Amplitude بتاعها أكثر من 2.5 مربع صغير وبتسمىها P-Pulmonale لو شوفتها حط في إيتبارك Tricuspid stenosis Tricuspid regurg</p>
	<p>(4) Number</p> <p>في حالات الـ atrial flutter هتلقى أكثر من P wave لكل QRS بيسموها Saw Teeth Appearance وبتشوفه دايماً في Lead II – Lead III – AVF</p>

	<p>(5) dropped beat معناها p wave جت لوحدها ومش معاها QRS ودي خطر جدا يا إما يشتغل IVR أو يقلب Complete Heart Block ويموت</p>
	<p>(6) direction الطبيعي إنها تكون دايمًا upward ولكن أحيانا بنلاقيها مقلوبة زي حالات الـ AV Nodal rhythm لأن الكهرياء بتكون طالعة من تحت لفوق</p>
	<p>(7) shape in the same lead أحيانا هنلاقي الـ p wave مختلفة عن بعضها في الشكل في نفس الـ lead ودي بنشوفها في حالات الـ Multi focal Atrial Tachycardia (MAT) وينشوفها في حالات الـ COPD</p>

Note

لو انت مش قادر تحكم على الـ P wave اللي عندك هل هي Mitrale – pulmonale هتعمل ايه؟؟



هتروح على V1 هنلاقي الـ P wave فيه Biphasic بالشكل دا

الجزء اللي فوق دا بيمثل الـ right atrium

والجزء اللي تحت بيمثل الـ left atrium

لان الأذين الأيمن بينقبض الأول وبعد كذا الأذين الأيسر

المفروض انهم أد بعض قلو لقيت الجزء اللي فوق أكبر من اللي تحت يبقى دا RAH يعني P-Pulmonale

والعكس لو لقيت الجزء اللي تحت هو اللي أكبر من اللي فوق إذا دا LAH يعني P-Mitrale

- If you found pulmonale in some leads and mitrale in other lead it is called
Bilateral Hypertrophy

P R - interval


زى ما وضحنا قبل كذا أن الكهرياء بتطلع من الـ SA node بتروح للـ AV node فيحصل لها شوية delay وهو ده اللي بيكون عندى الـ PR interval

إذا فهي تمثّل الـ Atrioventricular Conduction Time وبالتالي يعرف منها الـ Heart Block بدرجاته المفروض إن الـ Normal بتاعها من 3 - 5 مربعات صغيرة

لو طولها أصبح أقل من 3 مربعات صغيرة تعملك حاجة إسمها Delta Wave ودى بنشوفها فى حالات الـ (WPWS)

Wolf Parkinson white syndrome (WPWS)


الطبيعى زى ما قولنا إن الكهرياء تطلع من الـ SA node وتروح للـ AV node وبعد كذا تنتشر للـ Ventricle زى الصورة رقم (1) . اللي بيحصل فى حالات الـ WPWS ان فيه Accessory Pathway مسار جديد ظهر عندى الكهرياء بتمشى فيه وبالتالي بيوصل الكهرياء للـ Ventricle الاول قبل الكهرياء اللي جاية من الـ AV node وهو دا اللي بيكون الـ Delta wave زى الصورة رقم (2) بعد كذا تيجى الكهرياء من الـ AV node وتكمل الـ QRS Complex



إنما لو كان طول الـ PR interval أكثر من 5 مربعات فدا بيعرفنى الـ Different degrees of heart block



1st Degree Heart Block

مثلا فى الصورة دى لو جربنا نعد الـ PR interval هنلاقيها أكثر من 5 مربعات صغيرة (حوالى 9 مربعات صغيرة) وتقريبا ثابتة فى كل الـ waves إذا أنا عندى long fixed PR interval وهو دا تعريف الـ first degree heart block



2nd Degree Heart Block

فيه منها نوعين

Type 1 (mobtiz type 1 block) (Wenckback phenomenon)	Type 2 (mobtiz type 2 block)
هنلاقي عندك Gradual prolongation of PR interval طولها بيزيد تدريجى وجاى بعدها Dropped Beat وكمنا معاها Narrow QRS	مفيش عندك الـ gradual prolongation وهنلاقي عندك Occasional non- conducted p wave جاية لوحدها كدا من غير أى مقدمات وكمنا ومعاها كمان Narrow QRS
Mobitz I or Wenckebach 	Mobitz II 

3rd Degree Heart Block

Atrio ventricular Dissociation **ببسموها**

هتلاقى الـ p wave ماشية لوحدها والـ QRS شغالة لوحدها بمعنى إنك هتلاقى الـ atria شغال مع نفسة والـ ventricle شغال مع نفسه وفي الغالب معاها Wide QRS



الصورة دي بقی بتبين إن من كتر ما الـ atria شغال لوحده والـ Ventricle شغال لوحده أثناء انقباض الـ Ventricle الـ atria إنقبض هو كمان فى نفس اللحظة فعملك p wave مدفونة فى الـ QRS ببسموها (buried p wave) ودا النوع الوحيد اللي ممكن يحصل فيه الـ **buried p wave**



Conclusion

بص على الـ PR interval دايمًا فى Lead II لأن الكهرياء رايحة ناحيته

الـ normal انها تكون 3-5 مربعات صغيرة

لو أقل من 3 مربعات صغيرة يبقى فكر فى الـ WPWS


لو أكثر من 5 يبقى دى Heart Block

- لو كانت long fixed PR إذا دى 1st degree

- ولو كانت متغيرة عينك على الـ QRS إذا كانت Narrow يبقى دى 2nd degree

- إنما إذا كانت wide QRS يبقى 3rd degree

QRS Complex



Q wave : is the first negative wave after p wave

R wave : first positive wave after Q wave

S wave : is the first negative deflection following a positive one (R wave)

الwaves دي لو ال Amplitude بتاعها كبير بتكتب بحروف Capital (Q-R-S) إنما لو ال Amplitude ضعيف بتكتب بحروف small (q-r-s)

هي بتمثل ال Ventricular Depolarization


هنتكلم فيها عن 3 حاجات :

- (1) Amplitude
- (2) Duration
- (3) Q wave

Amplitude

It usually increase gradually from V1 to V6

دايما ال- Amplitude بتاع ال- QRS بيزيد تدريجي من V1 اللي بيكون prominently negative بمعنى إن معظمها negative لأن الكهرياء بتباعد عنه ويزيد لحد ما يوصل V6 ساعتها بيكون prominently positive بمعنى إن معظمه positive لأن الكهرياء كلها في ناحيته



في حالات الـ (LVH) Left Ventricular Hypertrophy

هتلاقى V1 بيكون negative أوى وهتلاقى V6 بيكون Positive أوى ولو جمعت عدد مربعات الـ S negative اللي في V1 مع عدد المربعات بتاعة الـ R positive اللي في V6 هيبكون ≤ 7 مربعات كبيرة (35 مربع صغير)


مثلا الصورة دي لو عدينا الـ S negative الموجودة في V1 هنلاقيها 3 مربعات كبار ولو عدينا الـ R positive الموجودة في V6 هنلاقيها 4 مربعات كبار وجمعناهم هيبكون الناتج 7 مربعات كبار إذا الحالة دي (LVH) Left Ventricular Hypertrophy



في حالات الـ (RVH) Right Ventricular Hypertrophy

عكس الـ LVH بمعنى هتلاقى V1 بيكون prominently positive والـ V6 بيكون prominently negative ولو جمعنا عدد مربعات الـ R of V1 مع الـ S of V6 هيبكون مجموعهم أكثر من 7 مربعات كبيرة (35 مربع صغير)

مثلا الصورة دي لو جمعنا الـ R in V1 والـ S in V6 هنلاقي مجموعهم أكثر من 7 مربعات كبار إذا دي حالة RVH وأصلا انت لو بصيت على V1 ولقيتها positive في الـ ECG أول حاجة فكر فيها هي الـ RVH



Duration

الـ Duration بتاع الـ QRS المفروض انه لا يتعدى 0.12 ثانية (3 مربعات صغيرين)

في حالات الـ Bundle Branch Block بتعملى Wide QRS



Right Bundle Branch Block



أسبابه : فى الغالب idiopathic

بنعرفه ازاى فى الـ ECG ???

عينك على V1 او V2 بيبقى له شكل معين rSR




Left Bundle Branch Block (LBBB)

بنعرفه ازاى فى الـ ECG ???

عينك على V5 او V6 بيبقى له شكل معين RSR'

بيبقى (M shape pattern) فى V5- V6 وبيكون W shape pattern فى V1-V2



Q wave


المهم فيها هو امتى تكون pathological Q



- 1- لو الـ duration بتاعها زاد عن مربع صغير
- 2- لو كان الـ Amplitude بتاعها أكثر من $\frac{1}{4}$ الـ R اللى بعدها
- 3- لو كانت Q بس يعنى الـ Complex عبارة عن PQT
- 4- لو ظهرت فى lead المفروض إنها مش موجودة فيه زى Lead I – avL – V6

لو شوفتها دى معناها

Old Myocardial Infarction




لو لقيتها موجودة فى V1 – V2 يبقى معناها Old anterior infarction

لو لقيتها موجودة فى V3 – V4 يبقى معناها Old Septal infarction

لو لقيتها موجودة فى V5 – V6 يبقى معناها Old Lateral infarction

لو لقيتها موجودة فى Lead I – Lead II – Lead III – avF يبقى معناها Old inferior infarction

ST Segment



زى ما قولنا قبل كذا إن الـ ST segment بيسموها isoelectric period


مفيش أى نشاط كهربى فيها

المفروض إنها بتبقى على الـ baseline على نفس خط الـ PR interval

لو حصل إنك لقيتها أعلى من الخط ده إبدأ دا اسمه ST segment elevation

ولو حصل إنك لقيتها نزلت تحت الخط ده إبدأ دا اسمه ST Segment depression

عشان تحددنا مذبوط لازم تحدد نقطة اسمها الـ J point وهى باختصار آخر نقطة فى الـ S wave



الأول لازم تعرف إن وجود الـ ST elevation ده معناه severe ischemia بس لسه معمولتش necrosis


لأنها لو عملت necrosis هيتكون عندى pathological Q


الـ ST segment elevation ممكن يبقى له تشكيلين

(1) Convex Upward

ده بيكون Elevated ST وشكلها Convex Upward بمعنى إنها بتبقى محدبة لأعلى ودى بنشوفها فى حالات

الـ Trans mural injury





(2) Concave Upward

ده بيكون Elevated ST وشكلها Concave Upward بمعنى إنها بيبقى إتجاهها لأعلى ودى بنشوفها فى حالات الـ pericarditis



I Lateral	aVR	V1 Septal	V4 Anterior
II Inferior	aVL Lateral	V2 Septal	V5 Lateral
III Inferior	aVF Inferior	V3 Anterior	V6 Lateral

وبناءً على مكان ظهورها في الـ ECG
تقدر تعرف هي حصلت في انهي منطقة في القلب
من خلال الجدول ده


ST segment Depression

زى ما وضحننا معناها هي إنك هتلاقى الـ ST segment تحت الـ Baseline

برضه الـ ST segment depression معناها ischemia

بنشوفها في بعض الحالات زى الـ Subendocardial injury


الصورة دى كلها ST depression ودى كانت حالة Subendocardial injury




الصورة دى بتوضح الفرق بين الـ Subendocardial injury والـ Trans mural injury وتأثيرهم على الـ ST segment

**Subendocardial injury:
ST depression**


**Transmural (epicardial) injury:
ST elevation**



لو المريض بتاعك ماشى على Digitalis بيبقى له تأثير على الـ ST segment وبيعلمها حاجة اسمها sagging or scooping



طبعا الصورة دى لو دققنا فيها هنلاقي ان الـ Scooping ده واضح جدا علطول تكون عارف ان الحالة دى ماشية على Digitalis وهو اللي سبب الـ Scooping ده .



Notes on ST segment

الـ ST segment بيتبقى normally elevated 1mm فى الـ aVR , aVL , aVF

وبيتبقى normally elevated 2mm فى V1 -V2

T Wave

الـ T wave الـ بتتمثل الـ Ventricular Repolarization

الـ Amplitude بتاعها لا يتعدى مربع كبير في الـ Limb Leads ومربعين كبار في الـ Chest Leads وإتجاهها بيبقى نفس إتجاه الـ QRS بمعنى إنك هتلاقها Positive في كل الـ Leads باستثناء الـ avR والـ V1

طب ليه هي في نفس إتجاه الـ QRS ؟

باختصار لما بيحصل الـ Depolarization بيحصل من جوه لبره بمعنى

From endocardium to pericardium


ولما بيحصل الـ Repolarization بيحصل من بره لجوه بمعنى

From pericardium to endocardium


وهو دا السبب إن الـ T Wave دائماً في نفس إتجاه الـ QRS

حالات الـ hyperkalemia بتخلي الـ amplitude بتاع الـ T wave عالي جدا وينسميها

Tall Peaked T wave




طبعاً الـ ECG دا واضح فيه جداً موضوع الـ Tall Peaked T wave




فيه حالات تانية تعملي T wave inversion زي

Ventricular ischemia – digitalis effect – pericarditis – vent strain as (P.HTN – PE)



An ECG showing the normal P Q R S T waves



An ECG showing an inverted T-wave



فيه 3 نقط عاوزين نوضحهم

الـ Inverted T wave دى معناها Ischemia (يعنى نقص الـ blood Supply)

ودى ممكن تختفى من الـ ECG (الألب إنها بتروح)

الـ raised ST segment دى معناها sever ischemia بس لسه موصلتش لدرجة إنها تعمل Necrosis


ودى ممكن تفضل موجودة لمدة 6 - 4 أسابيع وتختفى من الـ ECG

الـ pathological Q دى بقى معناها Necrosis يعنى حصل Death of cells

ودى خلاص عمرها ما هتختفى من الـ ECG لحد ما يموت

QT interval

الـ QT interval تمثل الفترة من بداية الـ Depolarization لنهاية الـ Repolarization الخاصة بالـ Ventricle (من بداية الـ Q لنهاية الـ T)




فيه حاجات ممكن تعملي prolonged QT interval

- (1) anti arrhythmic drugs especially class 1
as quinidine – procainamide
- (2) Brain injury as : Subarachnoid Hemorrhage
- (3) cardiac disease as ischemia – myocarditis
- (4) drugs as tri cyclic antidepressants (TCAD)
- (5) electrolyte imbalance as hypocalcaemia - hypomagnesaemia

بخاف منها لأنها خطر جدا ويتسبب نوع من الـ (Vtach) Ventricular Tachycardia اسمه

Tarsade de pointes





فيه حاجات تانية ممكن تعملى Short QT interval

زى الـ hypercalcaemia – hypermagnesaemia

Professional Notes on ECG

حالات الـ hyperkalemia تعملك

Tall peaked t wave

Low p wave

Wide QRS complex

حالات الـ hypokalemia تعملك

Prominent U wave after T wave

حالات الـ hypercalcaemia تعملك

Short QT interval

حالات الـ hypocalcaemia تعملك

Long QT interval

ودى خطر جدا لانها ممكن تعملك

Torsade de pointes

فيه عندنا 3 حاجات ممكن تعملك ST elevation

Pericarditis - angina - MI

هنفرق بينهم إزاي ؟

الـ pericarditis هتلاقيها عاملة ST elevation فى كل الـ leads

انما الـ angina - MI هتعمل ST elevation فى some leads

طب إزاي تفرق بينهم ؟؟

بحاجتين

1- الـ cardiac enzymes بتكون عالية فى حالات الـ MI

2- الـ timing لو عدت الـ ECG بعد نص ساعة هتلاقيه زى ما هو ST elevated لو دى حالة MI

انما لو angina تقعد 20 دقيقة بس ويروح تأثيرها فى الـ ECG

3- ألم الـ angina بيخف بالـ Cardiac massage

طب انا دلوقتى جالى عيان بيتألم وشكيت انه angina عملنا ECG لقيته طلع نورمال بتعامل معاه عادى

والطبيب بيخلى العيان بعد كذا يعمل حاجة اسمها (Stress ECG) Exercise Treadmill Test

دا طبعا بعد ما يرتاح بمدة وأعمله رسم قلب بمجهود لو هو angina هيبان عندك الـ ST elevation

إيه الحالات اللي ممكن تخلى الـ AVR بيقى positive :

RVH

Posterior wall MI

WPWS

HOCM

حالات الـ COPD هتعملك ايه :

Right atrium الـ P Pulmonale نتيجة تضخم الـ
شكل الـ P Wave هيتختلف فى نفس الـ (MAT) leads
RVH

حالات الـ PE هتعملك ايه :

sudden pain الـ Sinus tachy cardia نتيجة الـ
S₁Q₃T₃ pattern
بمعنى انك هتلاقى الـ S wave اللى فى I Lead عميقة أوى وهتلاقى الـ Q wave – T wave
اللى فى III Lead عميقة أوى

حالات الـ CVA هتعملك ايه :

تعملك Deep T wave inversion فى كل الـ Leads

RBBB مش هياتر على الـ Axis لأن الكهرياء أصلاً إتجاهها شمال


LAD يعملك LAHB

RAD يعملك LPHB



CHAPTER 4

**ICU
RADIOLOGY**



CHEST X-RAYS

أشعة عادية على الصدر

X-Rays

« مبدئيا اللي اكتشفها هو العالم Wilhelm Roentgen وليام رونتنجن عام 1895 »

« لما تشوف X-Rays قدامك هتمشى معايا بنفس ال Steps دي »

1) Identify the View

« المقصود بيها هو انى أعرف ال position بتاع المريض »

« الوضع الأكثر شهرة هو ال postero-anterior view (PA view) ومعناه ان الأشعة بتيجى من »



ال back (المريض واقف والأشعة بتخترق جسمه من الخلف) »

« فيه حاجات بتسمح للأشعة انها تعدى من خلالها زى ال Lung لأن كلها Air فلما الأشعة تعدى هتحرق الفيلم »

بتاع الأشعة وتحول لونه من ال Gray للأسود (ولذلك بقول ان ال air هيبان فى الأشعة أسود) »



« وفيه حاجات مش هتسمح للأشعة انها تعدى زى ال Heart لأن كله Blood فمش هتحرق الفيلم »

بتاع الأشعة وبالتالي تبان gray (ولذلك بقول ان ال fluid هتبان فى الأشعة أبيض) »



Posteroanterior chest view

« إحدنا فى الـ ICU بيبقى صعب نعمل posteroanterior view للمرضى بتوعنا
 « فىنخلّى العيان نايم supine وفيلم الأشعة تحته وبعمل antero-posterior view (AP view)
 « ومعناه ان الأشعة بتيجى من الـ Front (المريض نايم والأشعة بتخترق جسمه من الأمام)





anteroposterior chest view

« أحياناً نعمل Lateral view
 « ومعناه ان الأشعة بتيجى من الـ side (المريض واقف والأشعة بتخترق جسمه من الجانب)



anteroposterior chest view






2) Quick Check

« بمعنى اننا هناخذ لمحة سريعة و general عن الأشعة اللي في ايديك


A) Centralization

- « هل المريض بتاعى متسنتر (في نص القيلم) ولا واخذ side او انحراف معين
 « عينك على النقطة A ودى اسمها spinous process (midline)
 « بقارن بعد النقطة B,C عنها واللى بيمثلوا نهاية عظمة ال-clavicle يمين وشمال
 « لو البعد متساوى وقد بعضه دا معناه ان المريض بتاعى centralized ودا الصح
 « لو البعد غير متساوى يبقى فيه عندى rotation بمعنى ان المريض لاف يمين او شمال



B) Male or Female

« لو كانت الحالة Female هيبان عندك breast shadow (ظل الثدي) في الأشعة



Female breast shadow



Chest image in female




Chest image in male

C) Right and Left

« هتلاقى مكتوب حرف (R) يعرفك ان دا اليمين أو (L) يعرفك ان دا الشمال


« سواء مكتوب أو لا عينك على ال heart

« دايمًا ال heart بيبقى اتجاهه ناحية الشمال




D) Inspiration or Expiration

« عشان تشوف الأشعة كويس لازم العيان يكون واخذ good inspiration
« بنعرفها عن طريق عدد الضلوع
« لو لقيت عدد الـ (7) anterior ribs أو الـ (9) posterior ribs بيبقى دا معناه ان العيان اخذ نفس كويس





E) Penetration/Exposure

« معناها جرعة الأشعة كانت كويسة ولا لأ
« بعرفها عن طريق الـ diaphragm لازم أفقرق بينه وبين القلب يكون واصل تقريبا للـ spine



F) Colors

- « درجات اللون اللي بتظهر في الـ X-Rays بتعتمد على كمية امتصاص كل عضو في الجسم للأشعة
 « الهواء مش هيتمص أشعة وبالتالي الأشعة هتعدى وتحرق الفيلم فيطلع لون black
 « العظام هتمتص جزء معين والباقي هيعدى يحرق الفيلم فتبان gray خفيف
 « القلب هيتمص جزء كبير بسبب الـ blood الموجود فيه وأى سوائل أو إفرازات بالرئتين فتظهر whiter
 « لو فيه معدن زي ملابس أو عملات معدنية (جنينه) هتمنع الأشعة انها تعدى تماما للفيلم ولذلك بتظهر
 بلون white



3) Heart

« بالنسبة للـ Heart احنا بنعلق على (3) حاجات

- » Size
- » Cardiac Silhouette
- » Functions

Size



« معناه حجم الـ Heart يمثل قد ايه بالنسبة للـ Chest

« بشوف حاجة اسمها الـ Cardio - Thoracic Ratio




« بقيس القطر العرضى للقلب (Transverse Diameter of Heart)

« وبقارنه بالقطر العرضى بتاع الصدر (Transverse Diameter of Thorax)


« المفروض ان القطر العرضى للقلب يكون **أقل من نصف** القطر العرضى للصدر



« لو لقينا ان ال transverse diameter ال heart اكثر من نص ال chest يبقى دى حالة cardiomegaly (تضخم عضلة القلب) اسباب ال Cardiomegaly كثيرة ممكن تكون »
» heart failure, pericardial effusion, cardiac aneurysm ...etc.



Pericardial Effusion




Aneurysm

Cardiac Silhouette

« معناها حدود القلب شكلها عامل ايه فى الـ x-rays اللى معاك
 « لازم الأول تعرف الشكل الطبيعى للـ cardiac silhouette وأجزائها
 « المهم اوى من ناحية الشمال تعرف

aortic artery, pulmonary artery, left atrium, left ventricle


« من ناحية اليمين مهم تعرف right atrium, superior vena cava




(1) Left Border Abnormalities

« هنبص علي الـ Left Border جزء جزء

« بداية بالـ Aortic Artery أكثر مشكلة بنشوفها هي الـ Aortic Dilatation



Normal




Aortic dilatation


« بعد كذا هنبص علي الـ pulmonary artery

« أكثر مشكلة بتقابلنا هي الـ (PAD) pulmonary artery dilatation. ودي بنشوفها في حالات

الـ pulmonary hypertension




Normal




Pulmonary artery dilatation

« بعد كذا هنبص علي الـ Left Atrium
 « اكثر مشكلة بتقابلنا هي الـ Left Atrial Hypertrophy (LAH) واللى سببها بيكون فى الغالب
 Mitral Stenosis or Mitral Regurgitation
 « شكلها مميز جدا وبسمى الشكل ده Mitralization اللي انت بتلاقيه very straight line ومفيش بقى
 النتونات بتاعة الـ aortic arch والـ pulmonary artery والـ left ventricle




Normal




Mitral Stenosis: LAH

« بعد كذا هنبص علي الـ Left Ventricle
 « اكثر مشكلة بتقابلنا هي الـ Left Ventricle Hypertrophy (LVH) أهم نقطة بنعرفه بيها هي الشكل بتاع
 الـ Apex بلاقيها نازلة لتحت لانها بتكبر فى الإتجاه ده (لأسفل)




Normal




Left Ventricular hypertrophy

« بعد كذا هنبص على الـ Right Ventricle
 « موجود خلف الـ Sternum ولذلك بيكون مش باين قدامى ولو عاوز اشوفه لازم اعمل lateral View
 « لو فيه تضخم او كذا هيبيان معايا بالشكل ده هتلاقى الـ apex طالعة ل فوق



Normal




Right Ventricular hypertrophy

« وبكدا نكون خلصنا الـ left border هنمشى من فوق لتحت
 « عينك الأول على الـ aortic arch
 « بعد كذا عينك على الـ pulmonary artery
 « بعد كذا عينك على الـ left atrium
 « وبعدين الـ Left ventricle
 « وفى النهاية عينك على الـ Right Ventricle


نشوف كل جزء منهم وهل فيه
 أى تضخم أو أى اختلاف
 عن الشكل الطبيعى لهم ولا لا

(2) Right Border Abnormalities


« هنتبدي نبص على الـ Right Border بتاع الـ Heart
 « يهمنى جدا تعرف الـ Right Atrium, Superior Vena Cava



« بالنسبة للـ right atrium اكثر حاجة بنشوفها هي الـ dilatation نتيجة RAH, LAH, aneurysm




Normal




Right atrium hypertrophy

« حالات الـ severe LAH يتخلى حدود الـ right atrium تظهر بصورة مزدوجة
 « بنسبها Double contour هتחס ان فيه حدين للـ right atrium




Normal




Double contour LAH

« أحيانا ممكن نلاقى aneurysm موجودة في الـ right atrium




Normal



aneurysm

« بالنسبة للـ Superior Vena Cava نفس الشئ ممكن نلاقى Dilatation موجود فيه فى الغالب بيكون نتيجة pulmonary hypertension »



Normal




Pulmonary hypertension

Functions


« وظيفة القلب باختصار to pump the blood »
 « نتيجة خلل معين يحصل عندى heart failure والقلب بيبقى عنده inability to pump the blood بصورة طبيعية »
 « حالات الـ Congestive Heart Failure بتبان عندى فى الـ X-Rays ويتمر فى (3) مراحل :

- Cephalization
- Hilar Fullness with Haziness
- Alveolar Phase


« في البداية عاوزين نوضح الوضع الطبيعي للـ blood vessels
« دائما الـ vessels اللي تحت في العادي بتبقى أضخم وموجودة بكثافة أكثر من اللى فوق




« أول مرحلة في الـ congestive heart failure بنسميها الـ Cephalization
« اللي بيحصل باختصار ان بيحصل vasoconstriction في الـ vessels اللي تحت وبالتالي الدم بيتدى انه
يروح للـ vessels اللي فوق فنلاقيها بقت ممتددة ومتضخمة بصورة ملحوظة



« بعد شوية بتبندى العملية تتدهور أكثر وهنلاقى ان الـ large blood vessels
زى الـ pulmonary artery والـ pulmonary vessels بتتضخم هي كمان
ودى اللي بنسميها Hilar Fullness with Haziness



« العملية ممكن تتدهور أكثر ونلاقى المريض بيدخل فى الـ alveolar phase واللى باختصار بيحصل فيها
pulmonary edema




4) Chest

« بعد ما بصينا على الـ X-Rays بصفة عامة وبصينا بعدها على الـ heart
 « هنبدى نبص على الـ Chest نفسه وهنمشي بنفس الترتيب ده

1. Trachea
2. lung
3. pleura
4. Costophrenic angel
5. Diaphragm
7. Chest Wall

1) Trachea





« أول حاجة هنبص عليها هي الـ Trachea
 « الطبيعي بتاعها انها بتكون Centralized بمعنى انها فى نص الـ Chest بالظبط زي الصورة دى



« ال abnormality اللي ممكن تشوفها في ال Trachea هي انها تكون deviated سواء ناحية اليمين أو الشمال





(1) Left Tracheal Deviation

« بمعنى انها تكون متجهة ناحية الشمال
 « السبب ممكن يكون حاجة موجودة في ال lung اليمين بتعملها pushing ناحية الشمال زي مثلا effusion
 « أو بسبب حاجة ناحية الشمال زي ال collapse بيعلمها pulling ناحيته



(1) Right Tracheal Deviation

« بمعنى انها تكون متجهة ناحية اليمين
« السبب ممكن يكون حاجة موجودة فى الـ lung الشمال بتعملها pushing ناحية اليمين زي مثلا effusion
« أو سبب حاجة ناحية اليمين زي الـ collapse بيقلعها pulling ناحيته




2) Lungs

« لو هنعلق على الـ Lung هنبص على (3) حاجات
 «Appearance» بمعنى هل فيه Lesion معينة فيه بياض أكثر أو سواد أكثر
 «Location» مكانها فين الـ Lesion دي
 «Associated Abnormality» هل موجودة ولا لا»


(A) Appearance

« المقصود اننا هنبص على الـ Lung ونشوف هل فيه أى Lesion
 « الـ Lesion دي يا إما هتعمل بياض زيادة (increased opacity)
 « يا إما هتعمل سواد زيادة (increased translucency)»

Lung Opacity	Increased Translucency
Infection	Pneumothorax
Fibrosis	Emphysema
Collapse	Bullae
Tumor	Lung oligemia
Congestion	
Infarction	Cyst
Hemorrhage	




Increased Lung Opacity




Increased Lung Translucency


« في حالة لو لقيت عندك Lung opacity بمعنى انك لقيت منطقة فيها بياض اوى
 « أول حاجة لازم تحدد هل هي منطقة واحدة focal ولا أكثر من منطقة multifocal ولا منتشرة diffused



Focal






Multifocal




Diffused

« لازم بعد كذا تعرف أسباب كل نوع منهم »


Focal	Multifocal	Diffuse
« بمعنى ان الـ lung opacity أو اليباض ده موجود فى منطقة واحدة بس »	« بمعنى ان الـ lung opacity أو اليباض ده موجود فى أكثر من منطقة فى الرئة »	« بمعنى ان الـ lung opacity أو اليباض ده منتشر فى الرئة كلها »
« فى الحالة دى هنفكر ان المريض يكون عنده احتمال من دول »	« فى الحالة دى هنفكر ان المريض يكون عنده احتمال من دول »	« فى الحالة دى هنفكر ان المريض يكون عنده احتمال من دول »
Pneumonia	Bronchopneumonia	Interstitial Pneumonia
Neoplasm	Septic Emboli	Interstitial Pulmonary Fibrosis (IPF)
Collapse		Sarcoidosis
Fibrosis	Metastasis (Cancer)	CHF
Abscess		
		

(B) Location

« المقصود بيها هو انك تعرف تحدد مكان ال opacity دي فين وتقولى هي موجود في أى جزء من ال lung
« عشان كذا لازم الاول تعرف مناطق او اجزاء ال Lung من الناحية التشريحية




« فى الحالة دي مثلا انا هقول ان فيه increased lung opacity فى ال upper lobe بتاع ال left lung
ودى كانت حالة Cancer



« وبالتالي انت مجرد بتحدد المكان بتاع الـ increased opacity or translucency
 « الصعوبة كلها لو عندك الـ opacity دي موجودة في الجزء السفلي في الـ right lung يا ترى هي lower
 ولا middle lobe
 « عشان النقطة دي عينك على الـ diaphragm لو مش قادر تحدها اذا دي حالة الـ lower lobe opacity
 « في حالة الـ middle lobe هتقدر تحدد الـ diaphragم ومش هتقدر تحدد الـ right heart border



« في الصورة دي هنلاقي Increased Opacity موجودة
 في الجزء السفلي للـ Right Lung
 « هسأل نفسي يا ترى ده مكانه Middle or Lower
 « عيني على الـ Diaphragم مش قادر أحدها نهائي
 إذا دي Lower Lobe




« في الصورة دي هنلاقي Increased Opacity موجودة
 في الجزء السفلي للـ Right Lung
 « هسأل نفسي يا ترى ده مكانه Middle or Lower
 « عيني على الـ Diaphragم لقيتني قادر أحدها
 بصيت على الـ Right Heart Border مش قادر أحده
 نهائي إذا دي Middle Lobe


Golden rule

« الـ X-Rays عموماً حاجة مجرد انها بتساعدنى فى الـ Diagnosis بتاعى
« بس مش هقدر أبني عليها لوحدها Diagnosis ولازم نعتمد على الـ Clinical Findings
وشكل العيان قدامك عامل ايه
« لان كل اللي هنشوفه يا أبيض أكثر (Increased Opacity) يا أسود أكثر (Increased Translucency)
« بعد كذا بنبتدى نعتمد على تحاليل تانية وفحوصات عشان نعرف سبب البياض ده أو السواد ده


« هنبتدى دلوقتى نعرض مجموعة X-Rays ونحاول نناقشها
« كل اللي مطلوب منك انك لو مسكت X-Rays تكون عارف الـ Normal شكله بيكون إزاي
« لو لقيت منطقة فيها Opacity أو Translucency زيادة تتعرف عليها وتقولى مكانها فين
« بعد كذا بنبتدى نعمل تحاليل أكثر ونعرف ايه سبب الـ Opacity أو الـ Translucency دى




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الـ Left Lung
« ومن شكلها أساساً ومع التحاليل كانت حالة Cancer



« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الجزء ده من الـ Right Lung
« ومع الفحوصات كانت حالة Septic Embolus




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الجزء ده من الـ Left Lung
« ومع الفحوصات كانت حالة Cancer




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الجزء ده من الـ Left Lung
« ولو دققنا فى الجزء الأبيض ده فى وسط البياض فيه
خط أسود ماشى ده بسميه bronchogram
« ويقول على الحالة دى انها

Consolidation with bronchograms in
the left lung




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الجزء ده من الـ Left Lung
« ولو دققنا فى الجزء الأبيض ده بلاقى انه حواليه
سواد


« ودى علامة مميزة لحالات الـ aspergilloma
« عندى abscess وبعدها بيحصل
fungal infection
بتعملى المنظر ده




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
الجزء ده من الـ Right Lung
« ومع شكل العيان الللى قدامى
« كانت دى حالة pneumonia




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
Left Lung ال
« ومع شكل العيان اللي قدامى كانت pneumonia





« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
Right Lung ال
« وهاقيها واخده شكل Circle كدا
« ودى كانت حالة Lung Abscess




« الصورة دى عندى Increased Opacity فى
right Lung ال
« ودى right upper lobe consolidation




« دى حاجة بسميها Lung Cavitation بتلاقى حنة
 سودا فى وسط Consolidation
 « ودى كانت حالة TB »




« الصورة بتبين شكل الـ X-Ray بتاع مريض الـ COPD
 أول حاجة عينك على الـ Diaphragm بلاقيه Low Flat Diaphragm
 تانى حاجة هتلاقى عينك على القلب هتلاقى انه بقى مطاول كدا وبنسميه Ribbon Shaped Heart
 وكمان عندك المسافة بين الـ Ribs زادت Widely Separated Ribs »



« الصورة دى عندى Increased translucency فى
الـ Left Lung
« ودى كانت حالة Tension pneumothorax




« الصورة دى عندى Increased translucency فى
الـ Right Lung
« ودى كانت حالة Tension pneumothorax





« الصورة دى عندى Increased translucency فى
الـ Left Lung
« ودى حالة pneumothorax

3) Costophrenic Angel

« هي الزاوية الموجودة في الجزء السفلي للرئة
 « الطبيعي زي الصورة اللي قدامنا انها بتكون clear واقدر احدها بسهولة




« لو مقدرتش تحدها أو لقيت فيها Opacity (بياض) يبقى فيه مشكلة في الغالب Effusion



4) Diaphragm



« يهمني اذك تعرف تحدده وشكله الطبيعي

« ببقي واخذ شكل curve بتاعه




Normal Diaphragm

« من الطبيعي كمان وجود فقاعات هواء تحته (بتاعت الـ stomach)




« اللي مش طبيعي اذك تلاقى مستوى الـ diaphragm فى ناحية اليمين أعلى من الشمال أو العكس
 « ودى بنسميها unilateral diaphragmatic paralysis
 « وبتبقى نتيجة lung cancer, injury, viral infection



« حالات الـ emphysema دايمًا بتعمل prolonged lung وبتعمل pushing للحجاب الحاجز لأسفل
 « هتعرّفها من شكل الـ lung هتلاقيها نازلة لتحت أوى وكمان المسافة بين الضلوع كبيرة






« أو انك مش هتشوف diaphragm نهائى فى بعض الحالات زى ال effusion »



5) Ribs

« المقصود اننا نبص على الضلوع ونشوف لو فيه اى كسور خصوصا بعد حالات ال CPR »





CT BRAIN


أشعة مقطعية على المخ

CT Brain

« الـ CT هي اختصار Computed Tomography واللى تم ابتكارها عام 1967
 « ممكن أعمل CT Scan لكل حة في جسمك ... etc. CT abdomen, CT lungs, CT liver ... etc.
 « احنا هنا هنتكلم عن الـ CT Brain بس واللى ليها علاقة أكثر بشغلنا في العناية


Anatomy of the Brain

« قبل ما نبتدى نتكلم عن المخ
 « هنفكر ان المخ كان محاط ب 3 أغشية سحائية (meninges)
 o الأم الجافية Dura Mater ودى كانت طبقتين periosteal – meningeal
 o الأم العنكبوتية Arachnoid mater ودى مهمة لانه بيحصل تحتها نزيف
 o الأم الحنون Pia mater
 « وبالتالي لو حصل نزيف لازم أعرف أعدد هل هو Subarachnoid ولا Subdural ولا فين



« لازم كمان تكون عارف الـ Anatomy of the brain كويس

« عشان تقدر تقرأ الـ CT صح وتحدد المنطقة المصابة




« المخ بيتكون من القشرة المخية (Cerebrum) ودى بنقسمها إلى 4 فصوص

Frontal Lobe, Parietal Lobe, Occipital Lobe, Temporal Lobe

« الـ Cerebrum بتمثل أكبر جزء من المخ ومسئولة عن معظم وظائف المخ


« وكان فيه Central Sulcus يفصل الـ Frontal Lobe عن الـ Parietal Lobe

« وكان فيه Lateral Sulcus (Sylvian) يفصل الـ Temporal Lobe عن الـ Frontal & Parietal Lobes



« وفيه عندى Longitudinal Fissure بيقسم الـ Cerebral Hemisphere

« إلى Right and Left




« بعد كدا عنذنا المخيخ (Cerebellum)


« الـ Cerebellum مسنول عن توازن حركة الجسم

« وكمان جزع المخ (Brain Stem) واللى بتتكون من


Midbrain, Pons, Medulla Oblongata




« لازم کمان تعرف الـ anatomy بتاع الـ Brain Ventricle واللى بتحتوى على الـ CSF »



Ventricles of the Brain




« لما بنشوف فيلم الـ CT Brain بيبان عندي بالشكل ده »




طب إيه الصور دي !؟

« الفكرة كلها اني بخلّي الأشعة تعدى على المخ فى Levels مختلفة »

« كل Level هيطلع صورة معينة »



- « الصورة دى بتوضح كل مستوى أشعة وشكل الصورة اللى هنتطلع فى المستوى ده
 « فوق خالص هيبيان عندى يدوب الـ Skull وبعض أجزاء الـ Cerebellum
 « هنزل تحت شوية تبدأ تبيان عندى الـ Cerebellum أكثر
 « هنزل تحت كمان هتبتدى تبيان عندى الـ Ventricles
 « هنزل تحت أكثر هتبتدى ببيان الـ Brain Stem
 « هنزل أكثر هيبيان عندى الـ Fascial Bones




- « اذا الصور اللى هسوفها فى فيلم الـ CT brain بتمثل صورة المخ فى مستويات مختلفة
 « من فوق من أول الـ Skull لتحت لحد الـ Fascial Bones

عشان كذا فيه كتب بتقسم الصور الى 3 اقسام


Supraventricular Level وهو الجزء العلوى للمخ اللى فوق الـ Ventricle
زى أول 4 صور فى الرسمه (مش باين عندى Ventricle)

Ventricular Level يعنى جزء المخ اللى الـ Ventricles موجوده فيه
زى الـ 5 صور اللى بعدهم فى الرسمه (باين عندى Ventricle)


Infra-ventricular Level وهو الجزء السفلى للمخ اللى تحت الـ Ventricles
زى الـ 5 صور اللى بعدهم فى الرسمه (باين عندى Fascial Bones)



« كمان لازم نعرف ان فيه نوعين من الصور اللي بتطلع في الـ CT
نوع اسمه Bone Window ومن اسمها هي صورة بتركز على الـ Bones فقط
ومش هقدر اشوف منها الـ Soft Tissue بتاع المخ
ولكن هستعملها فقط في ايني اشوف الـ Bones عشان أعرف لو فيه عندي Fractures





« وفيه نوع تاني اسمه Brain Window ومن اسمها هي صورة بتركز على الـ brain اكثر
ودي الصورة المعتادة بتاعتنا اللي انا بقدر اشوف من خلالها الـ Soft Tissue بتاع المخ



« كمان لازم نعرف الألوان بتبان إزاي فى الـ CT
 « فيه حاجة اسمها الـ Hounsfield Unit بتبين لون كل نسيج هييان فى الصورة

« مهم اوى نعرف ان الدم بيبيان فى الأول أبيض وبعد مدة اسبوعين مثلا بيبقى لونه نفس لون الـ Soft Tissue وبعد مدة بلاقى ان لونه بيبقى أغمق من الـ Soft Tissue وبقي أسود

Hounsfield Units



CT Brain Interpretation

« لما تشوف CT Brain قدامك هتمشي معايا بنفس الـ Steps دى

1) Identify the Film


« المقصود بيها هو إني أعرف هل الـ CT Film بتاعى ده

ولا بدون صبغة (Plain) Without Contrast


بالصبغة With Contrast

« أولاً يبقى مكتوب فى الجنب " لو لقيت C إذا فهى إختصار Contrast يعنى بالصبغة"

"ولو لقيت N إختصار Non-Contrast أو هتلاقى P إختصار Plain "يعنى بدون صبغة"



Non contrast CT (plain)



CT Brain with contrast

« ثانياً وده الأهم عينك على الـ Longitudinal Fissure اللي قولنا في جزء الـ Anatomy

انه بيقسم الـ Cerebrum إلى نصفين Right and Left


« لو لقيته واضح وأبيض (يعنى واخذ Contrast) إذا فهي أشعة بالصبغة

ولو لقيته غير واضح قدامك ومش أبيض (يعنى مش واخذ Contrast) إذا هي أشعة بدون صبغة

« كمان حاول تبص عليه وتتأكد انه فى النص بالظبط Medline وان مفيش أى Deviation فيه



Non contrast CT (plain)



CT Brain with contrast

« كمان لازم تحدد إتجاهك "تخيل معايا ان العيان بيعمل الـ CT وهو نايم على ظهره"

قدام العيان Front

يمين العيان Right






شمال العيان left

خلف العيان Back

2) Identify the Bones


« المقصود بيها هو إني أبتدى أبص كويس على العظام بس

« وأدقق كويس أوى لو فيه عدى أى Fracture موجودة



« عشان أحكم كويس بفضل أشوف Bone Window Film لان ده زى ما قولنا انه بيبين بس العظام على عكس الـ Brain Window بيركز اكثر على الـ Brain Tissue

« والصور دى بتوضح الفرق بين انى أشوف الـ Fracture فى Bone Window أو Brain Window



« واحد عمل حادثه وحصله Fracture Base Skull يعنى كسر فى قاع الجمجمة

« طبعا فيه علامات بتظهر عليه زى الـ Raccoon Eyes حوالين عينيه او Battle Sign خلف الأذن

« بالإضافة لنزول CSF لو نزل من الـ Nose بسميها Rhinorrhea

ولو نزل من الـ Ears بسميها Otorrhea



Raccoon Eyes



Battle sign



otorrhea




Rhinorrhea

« كسر عظام الجمجمة نفسه هيبان معايا فى الـ CT

« لو بصينا على عظام الـ Mastoid المفروض ان فيه جواها فراغات هواء Aerated



وزى م اتفقنا ان الهواء بيبان عندى أسود



« في حالة ان حصل Fracture Base Skull

« لو بصينا على عظام الـ Mastoid هنلاقي ان الفراغات دي بقت لون gray مش أسود

لان مفيش جواها هواء Non Aerated وده بيحصل نتيجة الكسر ووجود CSF



Non-Aerated Mastoid Bone indicating Fracture Base Skull

3) Identify Hemorrhage

« المقصود بيها هو إني أبتدى أبص كويس هل فيه نزيف ولا لا »

« اتفقنا ان الدم في الأول (يعنى لسه جديد Acute) بيبان أبيض Hyperdense فى الأشعة
انما بعد مدة من الوقت (بيبتدى يقدم Subacute) ولونه بيكون Isodense يعنى نفس لون نسيج المخ
وبعد مدة (بيقدم أكثر Chronic) ولونه يبقى Hypodense يعنى أسود من لون نسيج المخ


« بعد ما نتعرف على النزيف مهم جدا تعرف تحدد مكان النزيف فين بالطبط

Epidural Hematoma

« معناه ان حصل عندى نزيف فى المنطقة بين الجمجمة Skull والأم الجافية Dura Mater


« بيبقى له شكل محدد فى الـ CT (بيكون محذب)

« وكمان لو بصيت على الـ longitudinal fissure هلاقى انه حصل فيه Deviation لناحية معينة من المخ
بمعنى ان النزيف اللي اتكون ضغط على نص المخ اللي موجود فيه وعمل Deviation له



« لو دققنا فى الصورة هلاقى نزيف محذب الشكل
(الأسهم الحمراء)

« وكمان الـ longitudinal fissure حصل فيه
deviation ناحية اليمين (الأسهم الصفراء)




Acute Epidural Hematoma (Recent)

« زي م اتفقنا طول م لون الدم أبيض يبقى ده معناه ان النزيف ده لسه جديد (لسه حاصل دلوقتى) Acute

« على عكس الصور دى هنلاقى ان الدم لونه أسود من لون المخ وده معناه ان النزيف ده قديم

Old/Chronic



Chronic Epidural Hematoma (Old)

« فيه بقى حالة أخيرة من الـ Epidural Hematoma اسمها Acute on chronic

« بمعنى ان حصل عنده نزيف من زمان ولونه باين قدامى أسود وفجأة حصل نزيف جديد ولونه أبيض

والنوع ده من النزيف بتكون قليلة


Subdural Hematoma

« معناه ان حصل عندى نزيف فى المنطقة بين الأم الجافية Dura Mater والأم العنكبوتية Arachnoid

« بيبقى له شكل محدد فى الـ CT (بيكون مقعر) **شبة الهلال أو شبه الخنجر**


« وكمان لو بصيت على الـ Longitudinal Fissure هلاقى انه حصل فيه Deviation لناحية معينة

من المخ بمعنى ان النزيف اللي اتكون ضغط على نص المخ اللي موجود فيه وعمل Deviation له




« لو دققنا فى الصور هنلاقى نزيف مقعر الشكل
(الأسهم الحمراء)

« وكمان الـ Longitudinal Fissure حصل فيه Deviation
ناحية الشمال (الأسهم الصفراء)





Acute Subdural Hematoma (Recent)



Chronic Subdural Hematoma (Old)

« في النوع ده من النزيف بيكون شائع ان يحصل Acute on chronic Hematoma »



« السهم الأحمر يمثل Chronic Subdural Hematoma »

« السهم الأصفر يمثل Acute on Chronic Hematoma »


Subarachnoid Hemorrhage

« معناه ان حصل عندى نزيف فى المنطقة بين الأم العنكبوتية Arachnoid والام الحنون Pia mater

« بيبقى له شكل محدد فى الـ CT (بيكون شكل العنكبوت)

« فى الغالب بيكون مريض كبير فى السن وحصل النزيف فجأة والعيان جاى يشتكى من


Severe Headache



Subarachnoid Hemorrhage (SAH)



Epidural hematoma



Subdural hematoma




SAH

Intracerebral Hemorrhage

« معناه ان حصل عندى نزيف فى نسيج المخ نفسه

« بيبقى له شكل محدد فى ال-CT (بيكون داخل نسيج المخ ومش متصل بالـ Bones بتاع الجمجمة)


« كمان هنلاقى حوالين النزيف ده فيه Edema واللى بتبان بلون أسود زى م اتفقنا ان المياه بتبان بلون أسود



« لو دققنا فى الصور هنلاقى نزيف مش متصل بالـ Bones (الأسهم الحمراء)

« وكمان حواليه سواد كذا واللى معناه Edema مياه متجمعه (الأسهم الصفراء)

« وكمان فيه عندى Medline shift بسبب النزيف والـ Edema (الخط البرتقالي)



Intracerebral Hemorrhage

« أحيانا بقی هتلاقى ان النزيف حصل Intraventricular


« طبعا الـ Ventricles زى ما قولنا المفروض ان فيه CSF يعنى سائل فبتبان بلون أسود
لو حصل فيها نزيف هتبان بلون أبيض سواء فى Ventricle واحد بس أو كلهم



Normal Ventricles




Intraventricular hemorrhage



« أحيانا هتلاقى ان النزيف حصل فى الـ Cerebellum بنسميه Cerebellar Hemorrhage

« طبعا هنشوفها فى الصور اللى تحت اللى سميناها (Infraventricular) بيكون باين فيها Fascial Bones



Cerebellar hemorrhage

« وبالتالي لو جبيننا نجمع حالات الـ Hemorrhage هيبقى عندنا



Epidural hematoma



Subdural hematoma



Subarachnoid (SAH)



Intracerebral Hge



Intraventricular Hge



Cerebellar Hge

« واتفقنا ان الدم لو لسه جديد Acute بيبقى لونه ابيض
بعد مدة اسبوع أو اسبوعين بيبقى لونه نفس درجة لون نسيج المخ
وبعد مدة بيحصل organization أكثر ولونه يبقى أسود من نسيج المخ


4) Identify Infarction

« معناه ان حصل عندى خلايا ماتت فى نسيج المخ نفسه

« السبب بيكون شريان بيغذى منطقة معينة وفجأة الشريان ده حصله Obstruction بسبب Thrombus

وبالتالى الـ Blood Flow للمنطقة دى قل فحصل عندى Infarction


« المنطقة اللى حصلها infarction بتبان عندى بلون أسود من نسيج المخ




Ischemic Stroke (Cerebral Infarction)

« احيانا الجلطة مش بتبان معايا فى الاول ولكن لما بكرر الـ CT بعد 24 ساعة بتبندى تبان عندى

2 Hours



24 Hours



« المهم عندي انك تتأكد ان الحالة مش عندها hemorrhage عشان تحدد بروتوكول علاجك

« والسؤال دلوقتى هو أزاى انا هفرق ده Old Hemorrhage ولا Infarction ؟
لانهم هما الاتنين بيظهروا عندي بلون أسود


« ال History هنا هو الأساس
هتسأل العيان بتاعك هل حصله نزيف فى المخ قبل كدا ولا لا !
لو قال أبوة إذا ده old hemorrhage وإذا قال لا يبقى ده Recent Infarction

5) Identify Tumors

« معناه ان عندى ورم داخل المخ

« شكله بيكون محدد (كتلة) ومحدد الـ Borders بتأخته كويس

« بتكون hyperdense لون أبيض وممكن يكون حواليه سواد واللى معناه Edema




« لو دققنا فى الصور هنلاقى ورم محدد الشكل

(السهم الأحمر)

« وكمان حواليه سواد كذا واللى معناه Edema مياه متجمعه

(السهم الأصفر)




Brain Tumor


6) Identify Abscess

« معناه ان عندى خراج داخل نسيج المخ

« شكله بيكون واضح جداً (شكل الخاتم Ring)




Brain Abscess (with contrast)



Abscess (without contrast)

« الصور دى بتوضح الخراج قبل وبعد ما اتخلصنا منه





CHAPTER 5

**ARTERIAL
BLOOD GASES**

" Life is a struggle, not against sin, not against money,

But against Hydrogen ions "

- H.I. Mencken -

ABG Procedure

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هتسحب عينة شريانية ABG

النقطة الأولى :

« طبعا ممكن تسحبها Radial, Brachial or Femoral أفضل مكان وأقلهم خطورة هو الـ Radial يليه الـ Brachial والـ Femoral .

« لو هتسحب من شخص Conscious يبقى الخيار الوحيد اللي عندك هو الـ Radial ولكن لازم قبل ما تسحب تعطى 30 شرطة زيلوكين بسرنجه أنسولين Locally أو ترش lidocaine spray عشان حاجتين :
أولاً: العملية دى Painful جداً جداً للمريض فلازم تعطى زيلوكين عشان الألم وكمان تعرف تسحب براحتك

ثانياً: انه أصلاً Involuntary يحصل Constriction والـ Flow بتاع الـ Radial Artery هيقبل وبالتالي مش هتتعرف تسحب منه ولكن لو أعطيت زيلوكين يحصل Dilatation للشريان وبالتالي الـ Flow هيزيد وبكدا هتسحب براحتك

النقطة الثانية :

« فيه سرنجات مهيمنة جاهزة بنسحب عليها العينة ولكن لو مش موجودة هتهبرن انت وفي الحالة دى هتلاقى أكثر من نوع من الهيبارين زى الهيبارين صوديوم والكالهيبارين وغيره
« أفضل نوع تستعمله هو الـ Lithium Heparin (الهيبارين ليثيوم) لأنه مش هياثر على نسبة الـ Na^+ , K^+ Serum على عكس مثلاً الهيبارين صوديوم هيزود الـ Serum Na ويعطيك نتيجة غير صحيحة وكذلك الكالهيبارين هيزود الـ Serum K^+ .

النقطة الثالثة :

مهم جداً انك تستعمل Roller Bandage تحت الـ wrist والـ elbow عشان دا هيسهل انك تحس الـ pulse كويس

النقطة الرابعة :

« مهم جداً انك تعمل Compression بعد ما تسحب العينة بتاعتك لمدة 5 – 10 دقائق وخصوصاً لو كانت العينة بتاعتك Femoral وممكن أكثر من 10 دقائق لو المريض بتاعك ماشى على anti coagulant

النقطة الخامسة:

« فيه دراسات كثيرة اتعملت على الـ Cryotherapy واللى معناه باختصار أنك بتجيب حنة ثلج وتلفها برباط شاش وتحطها مكان سحب الـ ABG قبل ما تسحب العينة بتاعتك بحوالي 3-5 دقائق
طب هيعمل إيه؟! »

« لو حطيت الثلج لمدة 5 – 3 دقائق هياثر على الـ Nerve Conduction فيمنع الإحساس بالألم في مكان السحب وبالتالي هتسحب براحتك بدون ألم للعيان بتاعك

طب والثلج ده مش هياثر على الـ Blood Flow وأنا بسحب بعد كذا؟! »

« الدراسات اللي اتعملت على النقطة دى أجمعت على انه لو حطيت الثلج لمدة 10 دقائق او أكثر ساعتها هيحصل

Constriction للـ Superficial Veins and arteries

« إنما من 5 – 3 دقائق هياثر بس على الـ Nerve Conduction مش الـ Blood Flow

« النتائج بتاعته فعالة جداً وبالتالي تقدر تستعمله قبل السحب كبديل في حالة عدم وجود Lidocaine

النقطة السادسة:

هتتعرف إزاي العينة بتاعتك Arterial ولا Venous؟ فيه عندنا طريقتين
« الطريقة الأولى وانت بتسحب العينة؟ »

○ أول حاجة هي الـ Flow بتاع الدم لو Arterial هتلاقى فيه Pulsation على عكس الـ Venous Sample هتلاقيك انت اللي بتسحب العينة

○ تانى حاجة هي اللون دايمًا الـ Arterial Blood بيكون لونه أحمر فاتح
إنما الـ Venous Blood بيكون لون الدم غامق

والسبب في كذا هو الـ Oxygenated Hb الموجود في الـ Arterial Blood

« الطريقة الثانية وهي اني اقدر افرق بينهم من النتيجة بتاعة العينة ؟

○ أول حاجة هتبص على الـ $O_2 \text{ Sat}$ اذا كانت أعلى من 70% إذا هذه العينة شريانية

○ ولو كانت أقل من 70% .. بلاش تتسرع وتقول ويريدية ولكن هتبص على الـ PaO_2

« إذا كانت الـ PaO_2 أعلى من 40 إذا العينة Still شريانية

« وإذا كانت أقل من 40 يبقى العينة ويريدية

« تعالوا نطبق على العينتين دول من مريض حقيقي

○ العينة الأولى الـ $O_2 \text{ Sat}$ لقيتها 89.1% أعلى من 70 إذا العينة شريانية


○ العينة الثانية هنلاقي الـ $O_2 \text{ Sat}$ لقيتها 46 أقل من 70 مش هتسرع

و هتبص على الـ paO_2 لقيتها 35 يعنى أقل من 40 إذا العينة ويريدية


ACID-BASE 37.0 °C	
pH	7.329
pCO ₂	9.61† kPa
pO ₂	8.24† kPa
HCO ₃ ⁻ act	37.1 mmol/L
HCO ₃ ⁻ std	31.6 mmol/L
pO ₂ (i)	8.1 mmol/L
FE(ecf)	11.1 mmol/L
tCO ₂	39.3 mmol/L
OXYGEN STATUS 37.0 °C	
O ₂ SAT(est)	89.1 %
ELECTROLYTES	
Na ⁺	145.9† mmol/L
K ⁺	4.71 mmol/L
Ca ⁺⁺	1.26 mmol/L
Ca ⁺⁺ (7.4)	1.22 mmol/L
Cl ⁻	94† mmol/L
AnGap	19.5 mmol/L
METABOLITES	
Lac	0.87 mmol/L
pAtm	94.3 kPa
†, †=Out of range	

RQ(i)	100.0 %	100.0 %
Location		
Note		
Blood Gas Values		
pH	6.966	[7.350 - 7.450]
pCO ₂	155 mmHg	[35.0 - 45.0]
pO ₂	35.0 mmHg	[75.0 - 100]
Acid Base Status		
eHCO ₃ ⁻ (Pstic)	22.5 mmol	
eBaseSig	-1.5 mmol	[-3.0 - 3.0]
Electrolyte Values		
pK ⁺	5.7 mmol	[3.4 - 5.5]
pNa ⁺	144 mmol	[135 - 145]
pCa ⁺⁺	1.30 mmol	[1.15 - 1.30]
pCa ⁺⁺ (7.4)	mmol	
pCl ⁻	107 mmol	[94 - 107]
Metabolite Values		
pGlu	10.2 mmol	[3.9 - 5.9]
pLac	1.2 mmol	[0.5 - 2.0]
Oxygen Status		
pHb	81 g/L	[130 - 150]
pO ₂	45.0 %	[95.0 - 100.0]
pSO ₂	37.16 mmHg	
pO ₂ (i)Pa	6.3 %	
pMetHb	0.1 %	[0.0 - 1.5]
pCOHb	1.2 %	[0.0 - 1.5]
pSO ₂ (ic)	22.64 mmHg	
pSHb _g	59.4 %	
pO ₂ (i)	45.4 %	[- -]
Hct	29.2 %	

Allen's Test



Arterial Puncture Technique



Arterial Puncture Performance Checklist

1. Assess factors that influence ABG measurement.
2. Obtain history for any recent surgeries at site of sampling.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Explain the procedure and place a roller bandage.
5. Select the puncture site.
6. Perform Allen's test or modified Allen's test (unconscious) in case of radial artery puncture.
7. Position patient in supine position and position the puncture site: <ul style="list-style-type: none"> • Radial, stabilize it over small rolled towel with dorsi-flexion about 30 degree. • Brachial, hyperextended over rolled towel with wrist outward. • Femoral, leg slightly outward with flexed knee.
8. Heparinize syringe and needle.
9. Eject all air bubbles from syringe.
10. Clean the selected site in circular motion with Betadine.
11. Clean the site with alcohol swab and allow drying.
12. Locate pulsating artery.
13. Stabilize artery and bracketing the area of maximum pulsation with fingertips of free hand.
14. Puncture skin slowly, holding syringe like a pencil, advance slowly with the following angle: <ul style="list-style-type: none"> • Radial and brachial puncture: 30 – 45 degree • Femoral: 90 degree angle.
15. Observe syringe for flash back of arterial blood.
16. If puncture is unsuccessful, withdraw needle to skin level. Then advance it again
17. Obtain 1-2 cc of blood.
18. Withdraw needle while stabilizing barrel of syringe.
19. Apply firm continuous pressure then gauze dressing.
20. Care of the blood sample.
21. Remove gloves and wash hands.
22. Documentation (Date, Time, site of puncture, patient's FiO ₂ and ABG Results).

Basic concepts of ABG

تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ في الـ Extracellular Fluids يتحدد عن طريق الـ Balance بين تركيز الـ PCO_2 والـ HCO_3 وفيه علاقة بتوضيح العلاقة بين المتغيرات دى .

$$[H^+] \text{ in nEq/L} = 24 \times (PCO_2 / HCO_3)$$

هنفترض أن متوسط الـ $PCO_2 = 40$ ومتوسط الـ $HCO_3 = 24$ ونعوض في المعادلة دى

$$\begin{aligned} [H^+] \text{ in nEq/L} &= 24 \times (40 / 24) \\ &= 40 \text{ nEq/L} \end{aligned}$$

لو لاحظت هنلاقى أن تركيز أيون الهيدروجين دائما بنعبر عنه بالنانو إيكوفلنت (nEq/L) على عكس البيكارب مثلا بنعبر عنه بالملى إيكوفلنت (mEq/L) ودا معناه إن تركيز أيون الهيدروجين فى الـ Extracellular Fluid يمثل واحد من مليون وون تركيز البيكارب لأن النانو إيكوفلنت يمثل واحد من مليون من الملى إيكوفلنت

ودايما بنعبر عن تركيز أيون الهيدروجين دا بالـ pH unit والـ pH باختصار هى اللوغاريتم السالب للـ $[H^+]$

$$pH = \text{negative logarithm of } [H^+]$$

والعلاقة بين الـ pH والـ $[H^+]$ هى علاقة عكسية بمعنى أن كل ما تركيز أيون الهيدروجين بيزيد هنلاقى ان نسبة الـ pH بنقل لأن زى ما قولنا هى الـ Negative logarithm of H^+

وفيه معادلة ممكن نحسب منها الـ PH بنسميها بالـ Henderson Hassel Equation

$$pH = pKa + \text{Log} \left(\frac{HCO_3}{H_2CO_3} \right)$$

وحيث أن الـ pKa دا اسمه ثابت التأيين (dissociation constant) ودى نسبة ثابتة وقيمتها تساوى 6.1

ونسبة البيكارب (HCO_3) / نسبة حمض الكربونيك (H_2CO_3) نسبة ثابتة فى الانسان الطبيعى وقيمتها 20

هنعوض فى المعادلة هنلاقى ان الـ

$$pH = 6.1 + \log 20 = 6.1 + 1.3 = 7.4$$

طب ايه فائدة الكلام الكثير دا كله ؟؟؟!!

بص يا سيدى لو ركزنا شوية فى المعادلة دى هنلاقي ان كل ما يزيد تركيز البيكارب (HCO_3) يعنى البسط هيزيد وهيبقى الناتج أكبر من 20 وبالتالي اللوغاريتم هيزيد وهتبقى قيمته أكثر من 7.3 وبالتالي هتزيد نسبة الـ pH ويعمل Alkalosis وعشان كذا بنقول انه لو زادت البيكارب تعملك Alkalosis

ولو فى حالة ان الـ PCO_2 زادت واللى بيتمثلها عندى الـ carbonic acid (H_2CO_3) إذا المقام هيزيد والنسبة هتكون أقل من الـ 20 وبالتالي اللوغاريتم بتاعك هيقبل هو كمان ونسبته هتكون أقل من 7.3 وبالتالي الـ pH هتقل هي كمان وتعملك Acidosis وعشان كذا بنقول ان زيادة الـ PCO_2 تعملك Acidosis

وبالتالى عشان أحافظ على الـ homeostasis ونسبة الـ pH ثابتة لازم أحافظ على نسبة المتغيرات اللي بتأثر عليه ($\text{HCO}_3 - \text{PCO}_2$) وعشان كذا ربنا جعل لنا الـ Respiratory System ودا بيتحكم فى الـ PCO_2 وجعل لنا كمان الـ Renal system ودا بيتحكم فى الـ HCO_3 ولما بيزيد إفراز واحد منهم هنلاقي التانى بيزود إفرازه عشان يعادله والعكس صحيح والجدول دا بيوضح العلاقة دى

Acid – Base disorder	Primary change		Compensatory change	
Respiratory acidosis	↑ PCO_2	حموضة تنفسية	↑ HCO_3	قلوية أيضية
Respiratory alkalosis	↓ PCO_2	قلوية تنفسية	↓ HCO_3	حموضة أيضية
Metabolic acidosis	↓ HCO_3	حموضة أيضية	↓ PCO_2	قلوية تنفسية
Metabolic alkalosis	↑ HCO_3	قلوية أيضية	↑ PCO_2	حموضة تنفسية

والسؤال دلوقتى هو إزاي وليه بيحصل الـ Compensation ده ؟؟؟!!

لو المشكلة Metabolic تعالو نشوف الـ Lung هتعمل Compensation إزاي ؟

« فى حالة ان عندك metabolic acidosis الللى بيحصل ان حموضة الدم لما بتزيد يعنى فيه نقص فى الـ pH وزيادة فى تركيز أيون الهيدروجين H^+ بيحصل Stimulation لمجموعة Receptors اسمها H^+ sensitive chemoreceptors ودى موجودة فى الـ Carotid Artery وموجودة كمان فى الـ Lower Brain Stem ولما بيحصل Stimulation للـ receptors دى بتزيد الـ ventilation وبالتالي يحصل wash للـ CO_2 وتقل نسبة الـ PCO_2 فتعملك respiratory alkalosis عشان تعادل الحامضية الموجودة دى .

لو عندك Metabolic alkalosis العكس بقى هنا هيجصل عندك Silence
 للـ H+ sensitive chemoreceptors ومش هيجصلها Stimulation وبالتالي بتقل الـ Ventilation
 وبتزيد نسبة الـ PCO₂ عشان تعملك شوية Acidosis فتعادل الـ alkalosis الموجودة

ولو المشكلة Respiratory تعالوا نشوف الـ Kidney هتعمل Compensation إزاي ؟

لو عندك respiratory acidosis دا بيحفر الكلية إنها تزود عملية الـ
 Reabsorption of HCO₃ from proximal tubules وبالتالي تزيد نسبة البيكارب فتعملك
 Metabolic alkalosis عشان تعادل الحامضية الموجودة .


لو عندك respiratory alkalosis دا بيمنع إمتصاص البيكارب
 inhibit reabsorption of HCO₃ from proximal tubules وبالتالي تقل نسبة البيكارب
 فتعملك acidosis عشان تعادل الـ alkalosis الموجودة دي .

خللي بالك إن المشكلة لو metabolic إستجابة الـ lung بتكون سريعة جداً ويحصل الـ
 compensation بسرعة بينما لو المشكلة عندك respiratory إستجابة الـ kidney بتكون بطيئة
 ويمكن تفضل 6 – 12 ساعة على ما تبدي عملية الـ reabsorption of HCO₃ وبالتالي تفضل فترة
 طويلة وعشان كدا بنقسم الـ respiratory disorders الى

Acute : (before kidney compensation begins)

Chronic : (after kidney compensation fully developed)

طبعاً كلنا حافظين المعادلة بتاعة الـ buffer system



Professional Notes

حالات الـ respiratory alkalosis

هتلاقى العيان له Characteristics خاصة بمعنى هتلاقيه بينهج وبيأخذ نفسه بمعدل أسرع من الطبيعي

بنشوفه مع حالات معينة زى :

Anxiety, Pain , Pregnancy , Blood anemia, Hyperventilation,

حالات الـ respiratory acidosis

بنشوفها مع حالات زى :

EmpHysema , COPD (esp. type 2 " blue bloter ") , foreign body respiratory tract , asthma...

حالات الـ metabolic acidosis

بنشوفها مع حالات بتفقد البيكارب زى :

Severe diarrhea, chronic renal failure , DKA , heart failure , acute tubular acidosis

حالات الـ metabolic alkalosis

بنشوفها مع حالات زى :

واحد أكل مادة قلوية alkali material

Severe vomiting

لأن القى بيقتد حمض المعدة وبالتالي بيحصل alkalosis

بنشوفها كمان فى حالات الـ hypokalemia

Elements of ABG

Element	Meaning	Normal range	Increased Value	Decreased value
pH	Negative logarithm of Hydrogen ion concentration	7.35 – 7.45	Alkalemia / alkalosis	Acidemia / acidosis
PCO ₂	Partial pressure of carbon dioxide tension in arterial blood	35-45 mmHg	Respiratory acidosis	Respiratory alkalosis
HCO ₃	Bicarbonate concentration	22-26 mEq/L	Metabolic alkalosis	Metabolic acidosis
PaO ₂	Partial pressure of oxygen tension in arterial blood (dissolved in plasma) نسبة الأوكسجين الموجودة في الدم الشرياني (المذابة في البلازما)	80 – 100 طبعاً لو الحالة old age ما هيوصل حتى 80 mmHg ل	O ₂ therapy	Less than 80 → mild hypoxemia Less than 70 → moderate hypoxemia Less than 60 → sever hypoxemia
SaO ₂	Saturation of hemoglobin with oxygen نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأوكسجين	95 - 100 %		

الأرقام دي هنتعملها في ال Interpretation في حالة ان العينة Arterial

إنما لو العينة Venous يبقى هضطر أشغل على الأرقام دي عشان الـ Interpretation بتاعك
يكون مطبوط

pH	7.31 – 7.41
PCO ₂	41 – 51 mm Hg
HCO ₃	22 -26 mEq/L
PaO ₂	35 – 40 mm Hg
O ₂ Saturation	68 % - 77 %

ووضحنا في أول الشابتر إزاي تعرف العينة بتاعتك Arterial ولا Venous سواء وانت بتسحب

أو من نتيجة العينة اللي قدامك

ABG interpretation

قبل ما نبتدى لازم تكون حافظ كويس جدا الـ normal range

PH : 7.35 – 7.45

PCO₂ : 35 - 45

HCO₃ : 22 – 26

PaO₂ : 80 - 100

Compensated

يعنى ايه **Compensated** ؟؟

يعنى أنا حصل عندى مشكلة فى system معين وليكن الـ kidney ونسبة الـ pH اتغيرت واللى حصل ان الـ lung استجابت وعملت عملية الـ compensation وخلص نسبة الـ pH رجعت لطبيعتها .


هنعرفها ازاي ؟

هتلاقى الـ pH normal والـ two systems abnormal

Example 1 : pH : 7.43 PCO₂ : 33 HCO₃ : 20

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃ : abnormal (metabolic acidosis)

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها normal يبقى علطول دى حالة compensated ولكن كانت ايه ؟ بمعنى أنهى system هو اللي كان فيه المشكلة وحصلها compensation هل الـ respiratory ولا الـ metabolic ؟؟



هلاقى الـ pH : 7.43 يعنى ماشية اكثر ناحية الـ alkalosis هشوف مين الـ system اللي ماشي معاها ويبقى هو دا اللي كان فيه المشكلة وبكدا تبقى دى علطول حالة

Compensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH : 7.37 PCO₂ : 30 HCO₃ : 19

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃ : abnormal (metabolic acidosis)

الـ pH normal يبقى عطلول دى compensated بس يا ترى المشكلة كانت فى انهى System هلاقى إن إتجاه الـ pH ماشى أكثر ناحية الـ acidosis

يبقى عطلول دى حالة

Compensated Metabolic Acidosis

Example 3 : pH: 7.40 PCO₂: 51 HCO₃: 29

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis) HCO₃ : abnormal (metabolic alkalosis)

هنا الـ pH نورمال والـ two systems لقيتهم abnormal يبقى دى compensated ولكن قيمة الـ pH هنا 7.40 يعنى فى النص بالضبط ولا هى ماشية أكثر ناحية الـ Acidosis ولا الـ Alkalosis فى الحالة دى الرقم العالى هو اللي هيحدد وتبقى دى حالة

Compensated Respiratory Acidosis

Uncompensated

يعنى ايه uncompensated ??

يعنى انا حصل عندى مشكلة فى system معين وليكن الـ lung ونسبة الـ pH اتغيرت ولكن الـ system التانى لسه متغيرش ولا بدأ يعمل compensation

هنعرفها ازاي ??

هتلاقى الـ pH abnormal والـ two systems هتلاقى واحد abnormal ودا سبب المشكلة ووحد normal ودا اللي لسه متحركش عشان يعمل compensation

Example 1 : pH : 7.46 PCO₂ : 33 HCO₃ : 24

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد abnormal والتانى normal يبقى دى عطلول uncompensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂:abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃: normal

عندى system لقيته normal والتانى ماشى مع الـ pH وهو ده سبب المشكلة يبقى عطلول دى حالة

Uncompensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH : 7.33 PCO₂ : 42 HCO₃ : 20

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد normal والتانى abnormal يبقى دى عطلول حالة uncompensated

pH: abnormal (acidosis) PCO₂: normal HCO₃: abnormal (metabolic acidosis)

عندى system لقيته normal والتانى abnormal وماشى فى نفس اتجاه الـ pH لان ده سبب المشكلة يبقى عطلول دى حالة

Uncompensated Metabolic Acidosis

Example 3 : pH : 7.32 PCO_2 : 48 HCO_3 : 24

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد abnormal
والثاني normal يبقى دي عطلول uncompensated

pH : abnormal (acidosis) PCO_2 : abnormal (respiratory acidosis) HCO_3 : normal

عندى system لقيته normal والثاني ماشى مع الـ pH وهو ده سبب المشكلة يبقى عطلول دي حالة

Uncompensated Respiratory Acidosis

Partial Compensated

يعنى ايه Partially Compensated؟؟

يعنى أنا حصل عندى مشكلة فى system معين وليكن الـ lung ونسبة الـ pH اتغيرت وفى نفس الوقت الـ system التانى استجاب للتغيير ده وبدأ يعمل الـ compensation بس نسبة الـ pH لسه متغيرتش فأننا مش مقدر أقول علي الحالة دى انها compensated لان الـ pH لسه abnormal ولا مقدر أقول عليها انها uncompensated لان الـ system التانى استجاب بالفعل وبدأ يعمل compensation عشان كذا بسميها partially compensated

هنعرفها إزاي؟

هتلاقى الـ pH : abnormal والـ two systems : abnormal بس هتلاقى قيمتهم حاجة من اتنين يا إما below normal range مع بعض يا إما above normal range مع بعض

Example 1 : pH : 7.47 PCO₂ : 33 HCO₃ : 20

عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems لقيتهم abnormal وهما الاتنين قيمتهم below normal range مع بعض يبقى دى علطول partially compensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂: abnormal (respiratory alkalosis)

HCO₃: abnormal (metabolic acidosis)

عندك الـ pH: alkalosis واللى ماشى معاها الـ respiratory يبقى هو ده سبب المشكلة وتبقى دى حالة

Partially Compensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH: 7.32 PCO₂: 48 HCO₃: 29

عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems لقيتهم abnormal وهما الاتنين قيمتهم above normal مع بعض يبقى دي عطلول partially compensated

pH : abnormal (acidosis) PCO₂: abnormal (respiratory acidosis)

HCO₃: abnormal (metabolic alkalosis)

عندك الـ pH: acidosis واللى ماشى معاها الـ respiratory يبقى هو ده سبب المشكلة وتبقى دي حالة

Partially Compensated Respiratory Acidosis

Example 3 : pH: 7.48 PCO₂: 49 HCO₃: 30

عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems لقيتهم abnormal وهما الاتنين قيمتهم above normal مع بعض يبقى دي عطلول partially compensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis)

HCO₃ : abnormal (metabolic alkalosis)

عندك الـ pH : alkalosis واللى ماشى معاها الـ metabolic يبقى هو ده سبب المشكلة وتبقى دي حالة

Partially Compensated Metabolic Alkalosis

Mixed / combined

يعنى ايه mixed ???

يعنى انت عندك الـ two systems فيهم نفس المشكلة

هنعرفها ازاي ??

هتلاقى الـ 3 متغيرات بتوعنا يا إما الثلاثة acidosis يا إما الثلاثة alkalosis

Example 1 : pH : 7.33 PCO₂ : 47 HCO₃ : 19pH : abnormal (acidosis) PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis)HCO₃ : abnormal (metabolic acidosis)

هنا الـ 3 متغيرات بتوعنا كلهم abnormal وكلهم acidosis يبقى دي عطول mixed وتبقى دي حالة

Mixed / Combined Respiratory and Metabolic Acidosis

Example 2 : pH : 7.47 PCO₂ : 31 HCO₃ : 29pH : abnormal (alkalosis) PCO₂ : abnormal (respiratory alkalosis)HCO₃ : abnormal (metabolic alkalosis)

هنا الـ 3 متغيرات بتوعنا كلهم abnormal وكلهم alkalosis يبقى دي عطول mixed وتبقى دي حالة

Mixed / Combined Respiratory and Metabolic Alkalosis

Test Yourself

	pH	PCO ₂	HCO ₃	PaO ₂	Interpretation
1	7.36	47.8	28	82	
2	7.44	46.3	31.8	88	
3	7.40	47.1	27.7	72	
4	7.50	32.2	25.3	68	
5	7.32	44.1	20.3	74	
6	7.47	32	24	59	
7	7.51	32	20	80	
8	7.32	48	28	78	
9	7.48	47	27	70	
10	7.33	33	21	60	
11	7.34	49	20	78	
12	7.47	32	28	68	

Answers

Interpretation	
1	Compensated respiratory acidosis without hypoxemia
2	Compensated metabolic alkalosis without hypoxemia
3	Compensated respiratory acidosis with mild hypoxemia
4	Uncompensated respiratory alkalosis with moderate hypoxemia
5	Uncompensated metabolic acidosis with mild hypoxemia
6	Uncompensated respiratory alkalosis with sever hypoxemia
7	Partially compensated respiratory alkalosis without hypoxemia
8	Partially compensated respiratory acidosis with mild hypoxemia
9	Partially compensated metabolic alkalosis with mild hypoxemia
10	Partially compensated metabolic acidosis with moderate hypoxemia
11	Mixed respiratory and metabolic acidosis with mild hypoxemia
12	Mixed respiratory and metabolic alkalosis with moderate hypoxemia

ABG interpretation

فيه طريقة ثانية للـ interpretation وبصراحة هي more professional وموجودة في كتاب Paul Marino
بيستخدمها أكثر بنوع التحذير ولكن هنذكرها للمعرفة وللناس اللي هتمتحن NECLEX بيتسألوا في المعادلات بتاعتها
والطريقة دي عبارة عن 5 rules بتمشي عليهم

أول قاعدتين لو المشكلة عندك metabolic

أول خطوة : عينك على الـ pH والـ PCO_2 فقط لو لقيتهم هما الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه يعني هما الاتنين
يا إما below normal or above normal يبقى عطلول المشكلة metabolic والـ pH هي اللي هتحدد اذا كانت
acidosis or alkalosis

pH : 7.30

PCO_2 : 33

HCO_3 : 21

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها below normal والـ PCO_2 برضه نفس الشيء below normal
يعني هما الاتنين في نفس الاتجاه اذا المشكلة عطلول Metabolic والـ pH عندك acidosis يبقى دي حالة
metabolic acidosis

pH : 7.47

PCO_2 : 48

HCO_3 : 29

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها above normal والـ PCO_2 برضه نفس الشيء above normal
يعني هما الاتنين في نفس الاتجاه اذا المشكلة عطلول metabolic والـ pH عندك alkalosis يبقى دي حالة
metabolic alkalosis

الخطوة الثانية : بعد الخطوة الأولى انت خلاص حددت الـ primary metabolic disorder والسؤال دلوقتي
هل يا ترى فيه عندك superimposed respiratory disorder ولا لا

عشان نجابوب على النقطة دي هنحسب حاجة اسمها الـ expected PCO_2

في حالة ان عندك metabolic acidosis هنستخدم المعادلة دي

$$\text{Expected } PCO_2 = 1.5 \times HCO_3 + (8 \pm 2)$$

وفي حالة ان عندك metabolic alkalosis هنستخدم المعادلة دي

$$\text{Expected } PCO_2 = 0.7 \times HCO_3 + (21 \pm 2)$$

بعد كذا هنقارن الـ PCO_2 expected التي حسبناها بالمعادلة مع الـ PCO_2 measured التي طالعة من الجهاز لو لقيت الـ PCO_2 measured أعلى من الـ PCO_2 expected يبقى انت عندك secondary respiratory acidosis إنما لو لقيت الـ PCO_2 measured أقل من الـ PCO_2 expected يبقى انت عندك secondary respiratory alkalosis

بعد كذا فيه قاعدتين لو المشكلة عندك respiratory

أول خطوة : عينك على الـ pH والـ PCO_2 لو لقيتهم هما الاتنين ماشيين في إتجاه معاكس يعني هما واحدة فيهم above normal والتانية below normal يبقى عطلول المشكلة respiratory والـ PCO_2 هي التي هتحدد إذا كانت acidosis ولا alkalosis

pH : 7.30

PCO_2 : 48

HCO_3 : 21

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها below normal والـ PCO_2 لقيتها above normal يعني هما الاتنين مش في نفس الاتجاه ولكن في إتجاه معاكس إذا المشكلة عطلول respiratory والـ PCO_2 عندك acidosis إذا المشكلة عطلول respiratory acidosis

pH : 7.48

PCO_2 : 32

HCO_3 : 24

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها above normal والـ PCO_2 لقيتها below normal يعني هما الاتنين مش في نفس الاتجاه ولكن في إتجاه معاكس إذا المشكلة عطلول respiratory والـ PCO_2 عندك alkalosis إذا المشكلة عطلول respiratory alkalosis

الخطوة الثانية : بعد الخطوة الاولى انت خلاص حددت الـ primary respiratory disorder والسؤال دلوقتي هل يا ترى فيه عندك superimposed metabolic disorder ولا لأ وهل دى حالة

Acute (Before Renal Compensation)

Or

Chronic (After Renal Fully Compensation)

عشان نجاوب على النقطة دي هنحسب حاجة اسمها الـ Expected pH

Acute respiratory acidosis	Expected pH : $7.40 - [0.008 \times (PCO_2 - 40)]$
Acute respiratory alkalosis	Expected pH : $7.40 + [0.008 \times (40 - PCO_2)]$
chronic respiratory acidosis	Expected pH : $7.40 - [0.003 \times (PCO_2 - 40)]$
chronic respiratory alkalosis	Expected pH : $7.40 + [0.003 \times (40 - PCO_2)]$

بعد كذا هنقارن الـ expected pH والـ measured pH

لو الـ measured pH رقمها موجود بين الـ expected acute and expected chronic تبقى دي حالة partially compensated respiratory acidosis or alkalosis

فى حالة الـ respiratory acidosis لو الـ measured pH أقل من الـ expected acute يبقى فيه عندك secondary metabolic acidosis

إنما لو الـ measured pH طلع أكثر من الـ Expected Chronic يبقى فيه عندك secondary metabolic alkalosis

فى حالة الـ respiratory alkalosis لو الـ measured pH أكثر من الـ expected acute يبقى فيه عندك Secondary metabolic alkalosis

إنما لو الـ measured pH طلع أقل من الـ Expected Chronic يبقى فيه عندك secondary metabolic acidosis

الخطوة الاخيرة : كل الخطوات اللي قبل كذا كانت متعلقة بان الـ pH والـ PCO_2 قيمتهم Abnormal ولكن الخطوة دي

متعلقة بحالة انك لقيت احد القيمتين normal

فى حالة ان عندك الـ pH قيمتها normal يبقى دي زى ما قولنا حالة compensated pH وفيه عندك مشكلتين مش مشكلة واحدة عينك على الـ PCO_2 لو قيمتها عالية يبقى انت كذا عندك mixed respiratory acidosis and metabolic alkalosis

ولو لقيت الـ pH قيمتها normal والـ PCO_2 قيمتها قليلة يبقى انت عندك mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis

طب فى حالة انك لقيت الـ PCO_2 هي اللي normal والـ pH هي اللي Abnormal يبقى دي علطول حالة metabolic والـ pH هي اللي هتحدد اذا كانت acidosis or alkalosis

زى ما قولنا ان الطريقة دي بس ذكرناها من باب المعرفة بالشئ فقط والناس اللي هتمتحن NECLEX بيتعرضوا لأسئلة منها إنما اللي إحنا بنشتغل بيه هو الطريقة الاولى ودي سهلة جدا ومفيهاش أى صعوبة .

Anion Gab

يعنى إيه Anion Gap؟؟

دى واحدة من ضمن الـ Acid-Base Parameter بستخدمها فى حالات الـ Metabolic Acidosis

طب إيه فايدتها؟

هو إنى أعرف هل الـ Metabolic Acidosis دى سببها زيادة تركيز أيون الهيدروجين H^+ زى حالات الـ Lactic Acidosis ولا سببها نقص البيكارب زى حالات الـ Diarrhea

طب إيه فكرتها؟

عشان تحقق الـ Electrochemical Balance فى الـ Extra Cellular Fluid لازم يكون تركيز الشحنات السالبة Anions يساوى تركيز الشحنات الموجبة Cations

وبيشارك فى التوازن ده كل الأيونات سواء اللي بنحسبهم روتينيا زى الصوديوم والبيكارب والكلوريد واللى مش بنحسبهم روتينيا سواء موجبة أو سالبة

طب إزاي بنحسبها؟

الشحنات الموجبة المشحونة زى الصوديوم زائد الشحنات الموجبة غير المحسوبة

تساوى

الشحنات السالبة المحسوبة زى الكلوريد والبيكارب زائد الشحنات السالبة غير المحسوبة

$$Na + Un \text{ Measured Cations} = Cl + HCO_3 + Un \text{ Measured Anions}$$

$$Na + UC = Cl + HCO_3 + UA$$

هنغير فى المعادلة ونخلى الشحنات اللي نقدر نحسبها فى طرف واللى مش بنقدر نحسبها فى طرف

$$UA - UC = Na - (Cl + HCO_3)$$

الفرق بين الـ UA والـ UC دا اللي بنسميه الـ Anion Gap وبالتالي

$$\text{Anion Gap} = Na - (Cl + HCO_3)$$

طب ايه الـ Normal Range بتاعها ؟

الـ Normal Value كان من 12 ± 4 يعنى من 8 - 16

ومع استخدام أجهزة جديدة لحساب الـ Serum Electrolytes بنظام ASTRA

أصبح الـ Normal Value بتاعنا دلوقتي 7 ± 4 يعنى من 3 - 11

طب إزاي بعملها Interpretation ؟

فى حالة انك حسبته وطلعت High Anion Gap Metabolic Acidosis

يبقى سبب الـ Metabolic Acidosis هو زيادة تركيز أيون الهيدروجين H^+ واللى لما بيزيد تركيزه بيتحد مع البيكارب ويكون Carbonic Acid وبالتالي ده بيقلل نسبة البيكارب وبالتالي بيزيد الـ Anion Gap ودى بنشوفها فى حالات

- Lactic Acidosis
- Ketoacidosis
- End Stage Renal Failure
- Methanol Ingestion
- Salicylate Toxicity
- Ethylene Glycol Ingestion

فى حالة انك حسبته وطلعت Normal Anion Gap Metabolic Acidosis

يبقى ده معناه إن سبب الـ Metabolic Acidosis هو نقص تركيز البيكارب

والسؤال دلوقتي هو إزاي بيفضل الـ AG نورمال؟؟

الإجابة ببساطة لأن الـ kidney لما البيكارب بينقص بتعمل Reabsorption للكورايد عشان تحافظ على الـ Electrical Balance اللى قولنا عليها فتفضل الـ AG نورمال ودى بنشوفها فى حالات

- Diarrhea
- Isotonic Saline Infusion
- Early Renal Insufficiency
- Renal Tubular Acidosis
- Acetazolamide

هل الـ Anion Gap دا من الحاجات اللي يتوثق فيها؟؟

لا دي من الحاجات اللي ميعتمدش عليها أوى لأننا كتير أوى بنشوف حالات Lactic Acidosis ومع ذلك بتطلع Normal Anion Gap

وكان تفسيرها الوحيد هو تأثير الألبومين طب إزاي؟

الجدول ده من كتاب Paul Marino

Un Measured Anions	Un Measured Cations
Plasma Protein (Albumin) : (15 Meq/L)	Calcium : (5 Meq/L)
Organic Acids : (5 Meq/L)	Potassium : (4.5 Meq/L)
Phosphates : (2 Meq/L)	Magnesium : (1.5 Meq/L)
Sulfates : (1 Meq/L)	
Total Unmeasured Anions = 23 Meq/L	Total Unmeasured Cations = 11 Meq/L
Anion Gap = UA – UC = 12 Meq/L	
If The Plasma Proteins Reduced By 50% The Anion Gap Will Decrease 75 % (AG= 4 Meq/L	

أحيانا كتير أوى بتلاقى حالات زى الـ Lactic Acidosis سببها هو زيادة تركيز أيون الهيدروجين والمفروض انك لو حسبت الـ AG هتلاقى High ولكن بتلاقى طلع معاك Normal وفي الحالة دي بيكون السبب هو نقص الألبومين لأن الألبومين زى ما فى الجدول هو أكبر Component من الـ UA

وعشان بيتغلبوا على النقطة دي والتأثير الزائف لنقص الألبومين على الـ AG ممكن نحسب الـ Anion Gap باستخدام تركيز الألبومين (G/dl) والفوسفات (Mg/dl)

وده متاح لأن الألبومين والفوسفات مسؤولين عن الـ Majority Of The Normal Anion Gap

$$AG = (2 \times \text{Albumin}) + (0.5 \times \text{PO}_4)$$

وتقارن الناتج اللي هيطلعك فى المعادلة دي والمعادلة التقليدية بتاعتنا ($AG = Na - (Cl + HCO_3)$) لو ناتج المعادلة التقليدية أكبر من ناتج معادلة الألبومين يبقى الفرق ده حساب حقيقى لتركيز أيون الهيدروجين

Gap - Gap

في وجود الـ High Anion Gap Metabolic Acidosis من الممكن تشوف
 (Normal AG Metabolic Acidosis) Another Metabolic Acid Base Disorder زي مثلاً
 أو Metabolic Alkalosis

الـ GAP GAP ده بتعرفه عن طريق

مقارنة الـ AG Excess (الفرق بين الـ Measured والـ Normal AG)
 والـ HCO₃ Deficit (الفرق بين الـ Measured والـ Normal HCO₃)

الـ Normal HCO₃ = 24 Meq/L

علمنا بان الـ Normal AG = 12 Meq/L

$$\frac{\text{AG Excess}}{\text{HCO}_3 \text{ deficit}} = \frac{\text{AG} - 12}{24 - \text{HCO}_3}$$

النسبة دي بقی بنسبها بالـ GAP GAP

إزاي بعملها Interpretation ??

باختصار انت عندك High Anion Gap Metabolic Acidosis

بتشوف الـ GAP GAP بتاعتك

لو طلعت واحد يبقى انت عندك High Anion Gap Metabolic Acidosis

ولو طلعت أقل من واحد يبقى انت عندك Normal Anion Gap Metabolic Acidosis

ودي بنسبها Mixed Metabolic Acidosis

لو طلعت أكبر من واحد يبقى ده معناه Coexistence of Metabolic Alkalosis

Base Excess

The amount of strong acid that must be added to each liter of fully oxygenated blood to return the pH to 7.40 at a temperature of 37°C and a pCO₂ of 40 mmHg

Measure The Total Body Bases

HCO₃⁻ (the predominante contribute to Base Excess)

Hb

Cl⁻ , PO₄⁻ , SO₄⁻

Albumin

$$\text{Base Excess} = 0.93 \times \left[\left[\text{HCO}_3^- \right] - 24.4 + 14.8 (\text{pH} - 7.4) \right]$$

Normal Range : -2 : +2

Increased Value Means : Alkalosis

Decreased Value Means : Acidosis

Delta - Ratio

هى عبارة عن حساب الفرق بين زيادة الـ Anion Gap ونقص الـ HCO₃

$$\text{Delta ratio} = \frac{\text{AG measured} - \text{AG normal}}{\text{HCO}_3 \text{ normal} - \text{HCO}_3 \text{ measured}}$$

دى بتفيدنى فى حالات الـ High Anion Gap وبتعرفنى إيه سبب الزيادة فى تركيز الـ H+

Pathologic Process	Expected Delta Ratio
Lactic Acidosis	1.6 (1.0 – 2.0)
Keto Acidosis	1.0 (0.8 – 1.2)
Kidney Disease	Variable Depends On GFR
Methanol , Ethylene Ingestion	1.8 – 2.8



CHAPTER 6

**MECHANICAL
VENTILATION**

" All who drinks of this remedy will recover except those
in whome it does not help. therefore, it is obvious that it fails
only in incurable diseases "

- Galen -

Mechanical Ventilator Basic Concepts

(1) Respiratory Rate (RR)

Number of respiratory cycles per minute (F) عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة

Normal range : 12 – 20 Cycle / min

Above 20 C / M → Tachypnea

Below 12 C / M → Bradypnea

(2) Tidal Volume (Vt)

Volume of air that is delivered to or exhaled from the lung with each breath

كمية الهواء التي يتنخل الرئة أو يتخرج منها في النفس الواحد

Normal range : 5 – 8 ml / kg (for ventilated patients it is usually set 6 – 10 ml / kg)

Vti = inspired tidal volume

Vte = expired tidal volume

(3) Minute Ventilation (M - \dot{V} or V- dote)

Volume of air that is delivered to or exhaled from the lung per minute

كمية الهواء التي يتنخل الرئة في الدقيقة الواحدة وهي عبارة عن حاصل ضرب الـ tidal volume والـ RR

$$\dot{V} = V_t \times RR$$

(4) Fraction of inspired oxygen (FiO₂)

The percent of oxygen that is delivered to the lung

نسبة الأوكسجين الموجودة في الهواء التي داخل للرئة

Normal range : From 21 % (room air) to 100%

بظبطه بحيث يكون الـ target بتاعى % > 90 SpO₂ أو إن الـ PaO₂ > 60 mmhg

مينفئش تخلى المريض بتاعك على 100 % أوكسجين لمدة أكثر من ساعة لأن كذا ممكن يحصل Oxygen Toxicity وعشان كذا يستعمله بس قبل وبعد الـ Suctioning , Chest Physiotherapy and other Stressful Procedure ولمدة 10 دقائق تقريبا

(5) Inspiratory Expiratory Ratio (I : E Ratio)

Ratio of inspiration time to expiration time

النسبة بين وقت الشهيق ووقت الزفير

Normal range : 1 : 2 or 1 : 1.5

(6) Vital Capacity

Maximum volume of air that can be expelled from the lungs after taking a deep breath

أقصى كمية هواء ممكن تخرج من الرئة أثناء الزفير

Normal range : 3 – 5 liters

(7) Functional Residual Capacity (FRC)

Volume of air that is present in the lung at the end of expiration

كمية الهواء المتبقية داخل الرئة بعد خروج الزفير

Normal range : 35 ml / kg

(8) Flow rate

The speed at which the tidal volume is delivered

سرعة الهواء اللي داخل للرئة

Normal range : 40 – 100 liters / minute

(9) sensitivity / trigger

The sensitivity is the effort required by the patient to initiate inspiration

المجهود اللي المريض بيعمله عشان ياخذ نفسه

(10) Sigh

Is a deep breathing that has greater volumes than the tidal volume

It provides hyperinflation and prevent alveolar collapse (atelectasis)

Usual volume is 1.5 – 2 tidal volume

Usual rate is 4 – 5 times / hour

(11) Pressure limit

Limit the amount of pressure delivered to the patient

عبارة عن sensor بظبطه مثلا على ضغط 35 cm H₂O بحيث لو الضغط داخل المريض وصل للنسبة دي ال Ventilator مش هيضخ تاني و يعطى alarm

(12) Volutrauma

Pulmonary infiltration due to high tidal volume

دي ظاهرة بنشوفها لما يكون حجم الهواء اللي داخل للرئة كبير جدا فيخلي ال alveoli يحصلها infiltration وتكون pulmonary edema سببها هو زيادة ال Volume

(13) Barotrauma

Rupture of alveoli and production of air leaks due to high inflation pressure

دي ظاهرة بنشوفها لما يكون ضغط الهواء اللي داخل للرئة كبير جدا فيخلي ال alveoli يحصلها rupture وبالتالي يحصل air leak سببها هو زيادة ال pressure وبنشوفها دايماً في حالات ال COPD & ARDS

Indications of Mechanical Ventilation

- Bradypnea or apnea with respiratory arrest
- Tachypnea (RR > 30 c/m)
- Minute ventilation (ME) greater than 10 L/m
- Vital capacity < 10- 15 ml/kg
- Acute lung injury and ARDS
- PaO₂ < 55 mmHg with oxygen therapy
- PaCO₂ > 50 mmHg with arterial pH less than 7.25
- Exhaustion and respiratory muscle fatigue
- Neuromuscular disease
- Coma and severe shock
- Raised Intracranial pressure (ICP)
- Severe LVF
- Flail chest and cardiopulmonary arrest

Note

Mechanical ventilation is therapeutic just in respiratory failure conditions

(central respiratory depression)

Supportive Ventilator بيبقى مجرد role تانية الـ أى حالة

Types of Mechanical Ventilation

فيہ عندنا نوعين من الـ Ventilators


(1) Negative Pressure Ventilator

It applies negative pressure to the thorax by a vacuum for drawing air into the lungs

فكرته إنها بتكون Negative Pressure داخل الـ Lung وبالتالي يساعد على دخول الهواء للـ Lungs

النوع دا من الـ Ventilators مش بيحتاج invasive airway

وطبعاً مفيش حد بيستخدمه دلوقتى واسمه الـ iron lung وكانت أكبر مشكلته هي الـ Lack of Care



(2) Positive Pressure Ventilator

- Use positive pressure to force gas into the lungs
- Require an artificial airways (ETT or tracheostomy)
- Can be either volume cycled , pressure cycled or time cycled ventilators



Types of Positive Pressure Ventilation

Positive Pressure Ventilation فيه عندنا 3 أنواع من الـ

Volume Cycled	Pressure Cycled	Time Cycled
The ventilator cycles from inspiration to expiration after a preset volume has been delivered	Inspiration is terminated after a preset pressure has been reached by the ventilator during inspiration	Inspiration is terminated when a preset inspiratory time has elapsed
Advantage : predefined minute volume is guaranteed	Advantage : decreased risk of barotrauma	This type of positive pressure ventilators is not used in adult ICU but it is used in the pediatric ICU
Disadvantage : changes in mechanical properties of the lungs (resistance or compliance) can lead to high pressure	Disadvantage : with decreasing compliance or increasing resistance , tidal volume and minute ventilation falls	

Humidification System

كل ال ventilators دلوقتى فيها warming and humidification system وظيفته إنه يدفى ويرطب الهواء اللي داخل للرئة لان المفروض ان عملية ال Warming and Humidification بتحصل فى ال ال Nose وال Oropharynx وطبعاً فى ال Ventilated Patient انت مركب Artificial airway زى ال Endotracheal او ال Tracheostomy وبالتالي انت كدا منعت الهواء اللي داخل للرئة من انه يعدى على المسار الطبيعى بتاع التدفئة بتاعه وعشان كدا كان لازم يكون فيه System مسنول عن ال Warming and Humidification

والسؤال دلوقتى هي ايه خطورة ابنى ادخل dry air للمريض بتاعى؟؟؟

- Destruction of cilia which will results in retention of secretions
- Drying of mucous glands which results in mucous plugging of airway
- Reduction in cellular cytoplasm which results in reduced pulmonary compliance and increased work of breathing
- Ulceration of pulmonary mucosa which results in increased resistance and hypoxemia
- Loss of surfactant which results in atelectasis and intrapulmonary shunting
- Hypothermia caused by heat loss

وعشان الأسباب دى كلها ممنوع ابنى أوصل المريض على ventilator من غير ما تتأكد من ال humidification system وأنه شغال بكفاءة عالية وتظبط الحرارة بتاعته على 37 وتعمل check للماء المقطر كل نصف ساعة



Modes of Mechanical Ventilation

(1) Volume cycled mechanical ventilation

زى ما قولنا قبل كذا ان فى النوع دا انا بحدد specific tidal volume عشان يدخل الـ lung فى كل breath

وبالتالى الـ ventilator بيعمل inflation of the lung at a constant flow rate لحد ما الـ volume اللي انت محدده كله يدخل للرئة

وبالتالى هنا الـ tidal volume ثابت فى كل breath واللى هيتغير هو الـ peak inspiratory pressure (PIP)

مميزاته :

Constant tidal volume <

بمعنى ان كمية الهواء اللي انت محددها عشان تدخل للرئة هتدخل كلها كاملة حتى لو حصل ان الـ airways resistance زادت أو ان الـ lung compliance قلت برضه الـ ventilator هيعطى أقصى pressure ممكن عشان يدخل كمية الهواء اللي انت محددها للرئة

عيوبه :

Risk of Ventilator – induced lung injury (VILI) <

نتيجة لزيادة الضغط داخل الرئة وبالتالي زيادة الضغط داخل الـ alveoli اللي احنا بنسميه الـ (P plateau) وبالتالي المريض بيبقى أكثر عرضه لحدوث الـ VILI

والنوع دا من الـ ventilation بيندرج منه :

(A) Assisted – Control Ventilation (ACV)

(B) Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)

(A) Assisted – Control Ventilation (ACV) :

This mode consists of two modes of ventilation


• Assist Mode :

وفي الحالة دي المريض يدوب ببيئدى النفس initiate the breath ولكن بيبقى عنده weak respiratory muscles فمش بيقدرا يكمل الـ breath للنهية وهنا بيبئدى الـ ventilator انه يساعده ويكمل الـ breath ويعطيه الـ preselected tidal volume وفي الحالة دي بيبقى اسمها breath patient triggered لان الـ patient هو اللي عمل initiation / trigger للـ breath

• Control mode :

وادي عبارة عن breath الـ ventilator هو اللي بيعطيها للمريض لو معملش initiation للـ breath وفي الحالة دي بيبقى اسمها controlled or time triggered breath

في الصورة دي الـ wave اللي على الشمال بتمثل patient triggered breath ولو دقت فيها هتلاقى ان فيه negative deflection موجود قبل الـ wave ودا بيمثل الـ patient effort / trigger الـ ventilator breath قبلها كمل الـ wave اما الصورة اللي على اليمين بتمثل الـ ventilator breath ومفمش قبلها أي negative deflection لان المريض معملش أي effort to initiate the breath وبالتالي دي بنسبها ventilator breath / time triggered breath



مميزاته :


Allow minimal effort and rest for fatigued respiratory muscles patients <

لان دور المريض زى ما قولنا مجرد بس انه بيبئدى التنفس والـ ventilator هو اللي هيكمل الـ breath ولو معملش initiation الـ ventilator هو اللي يعطى الـ breath من نفسه .

عيوبه :

Risk of hyperventilation and respiratory alkalosis <

لان المريض ممكن يعمل initiation للـ breath بشكل مستمر وسريع وبالتالي بيزيد الـ RR ويبقى شكل الـ waves كدا ودا ممكن يعملك hyperventilation وعلاجها في اللحظة دي هو انك تعطي sedation عشان تقلل العملية دي أو الأفضل إنك تغير الـ mode إلى SIMV



(B) Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)

This mode consists of two types of ventilation


- Spontaneous breath

وإى عبارة عن spontaneous breath المرىض بباخذها من نفسه بشكل تلقائى وفى الحالة دى الـ ventilator مش بيتدخل نهائى

- Ventilator breath

دى عبارة عن breath من الـ ventilator ببعتها فى حالة ان المرىض معملش spontaneous breath وبرضه لها preselected tidal volume and rate

وأجمل ميزة فیه هى الـ synchronization بمعنى ان المرىض لو أخذ breath الـ ventilator مش هيتدخل نهائى ولو المرىض ماخذش breath فى الحالة دى الـ ventilator هو اللى هيعطى الـ breath بشكل كامل والصورة دى بتوضح الـ mode .



Note

- the major indication of SIMV is the rapid breathing with incomplete exhalation during assist – control ventilation

والسبب فى دا هو ان الـ SIMV فى فترة المرىض يتنفس بشكل تلقائى

وهتعطيك فرصة للـ alveolar emptying وبالتالي هتقلل الـ risk of air trapping

- SIMV can increase the work of breathing and impair cardiac output in patient with left ventricular dysfunction .

مميزاته :

- Allow spontaneous patient breath between ventilator breath
- Synchronization

عيوبه :

- Increased work of breathing
- Respiratory muscle weakness

(2) Pressure cycled mechanical ventilation

زى ما قولنا قبل كذا ان فى النوع دا انا بحدد specific pressure عشان يبقى موجود داخل الـ lung اثناء الـ ventilation وبالتالي هنا الـ peak inspiratory pressure (PIP) ثابت فى كل breath واللى هيتغير هو الـ tidal volume

والنوع دا من الـ ventilation بيندرج منه :

(A) Pressure control ventilation (PCV)

فى الـ mode دا انت بتحدد الـ pressure اللي انت عاوزه والـ ventilator بيعطى decelerating inspiratory flow rate يعنى فى البداية بيبقى الـ flow سريع عشان يوصل للـ pressure اللي انت عاوزه بسرعة وبعد كذا الـ inspiratory time بيتضبط بحيث انه يسمح بوقت كافي للـ flow rate انه يوصل لزيرو فى نهاية الـ inspiration

وبالتالى الـ inspiratory time بيبقى أطول من الـ expiratory time يعنى بيعمل الـ inverse ratio ventilation وبكدا بيزود الـ mean airway pressure وبيحسن الـ oxygenation

مميزاته :

- أهم ميزة فيه هي انه بيتحكم فى الـ alveolar pressure واللى احنا بنسميه الـ $p_{plateau}$ وبالتالي يقلل الـ (VILI) risk of ventilator induced lung injury

- Patient comfort وده عن طريق الـ high initial flow rate اللي بيعطيها وكمان الـ longer duration of inspiration

عيوبه :

- اكثر عيب فيه هو الـ decreased alveolar volume اللي ممكن تحصل لو زاد الـ airway resistance أو نقص الـ lung compliance

(B) Pressure support ventilation (PSV)

Is a pressure augmented spontaneous breath

المريض يباخذ نفسه عادى جدا وانا بس بعطيه support بمجرد ما بيتدى المريض ياخذ نفسه ال ventilator بيعطى غازات (أكسجين + هواء) تحت certain level of pressure to the inspiration circuit عشان يحسن ال ventilation ويعطينى comfort وبمجرد ما المريض ينتهى من ال inspiration ال ventilator بيوقف ال pressure دا

بيختلف عن ال PCV فى ان ال mode دا بيسمح للمريض انه ينهى ال lung inflation فى أى وقت براحته على عكس ال PCV كان ال ventilator هو اللى بينهى ال breath لو وصل ال preselected pressure limit اللى انت محدده

وبالتالى المريض هو اللى بيتحكم فى ال tidal volume وال inspiratory time

وال mode دا هو ال primary weaning mode

مميزاته :

- Augment tidal volume
- Decrease inspiratory work and provide comfort

عيوبه :


- Require spontaneous breathing
- Delivered volumes are affected by changes in lung compliance

(c) Continuous positive airway pressure (CPAP)

من اسمه هو عبارة عن positive pressure بخلى المريض يتاعى عليه بشكل مستمر اثناء الـ inspiration والـ expiration

أهم تأثير له هو انه بيزود الـ functional residual capacity والمقصود بيه هو حجم الهواء المتبقى داخل الرئة بعد الـ expiration

ودايما قيمة الـ CPAP بتبقى 5 - 10 cm H₂O



" An opening must be attempted in the trunk of the trachea, into which a tube of reed or cane should be put; you will then blow into this, so the lung may rise again... and the heart becomes stronge "

- Andreas Vasalius -
1555


(D) Airway pressure release ventilation (APRV)

المريض بياخذ spontaneous breath عادى فى وجود high end expiratory pressure وبيجي فى النص وتلاقى الـ pressure دا مرة واحدة وصل للصفر ودا اللي بنسميه pressure release

طب ايه الفائدة من كذا ؟

الفترة اللي المريض فيها على high pressure دا بيحسن الـ oxygenation وكمان بيفتح الـ collapsed alveoli اما فترة الـ pressure release فده ببسبل عملية الـ CO₂ removal

الصورة دى بتوضح الـ mode لو دققنا فيها هنلاقى ان المريض معظم الوقت ماشى على high pressure وقيمته 30 cm H₂O وفجأة فى النص الـ pressure نزل للصفر ودا اللي بنسميه الـ pressure release وفائدته انه يعطينى وقت عشان اسمح للـ CO₂ removal



مميزاته :

- Decrease frequency of opening and closing of alveoli
- Improve oxygenation in patients with ARDS

عيوبه :

- Cannot be used in severe asthma and COPD
- لان فى الحالات دى عندهم inability to empty the lung rapidly
اثناء الـ pressure release phase

(E) High Frequency Oscillation Ventilation (HFOV)


Provides high frequency, low tidal volume oscillations

بيعطى للمريض tidal volume قليل (1 – 2 ml) ولكن بعدد مرات كثير (60 – 100 breath/min)

طب وايه الفائدة من كده ???

الـ oscillations دى بتعملك high mean airway pressure وبالتالي بيفتح الـ collapsed alveoli
ويكدا بيحسن عملية الـ gas exchange in the lung

وكممان الـ low tidal volume بيقل الـ risk of alveolar over distension and volutrauma



عذوبه :

- High risk of barotrauma
- Hypotension due to high intrathoracic pressure
- Need for sedation
- Needs a special ventilator

(F) Bi-level / Biphasic positive airway pressure (BIPAP)

هو شبيهه بالـ APRV هما الاتنين فيهم مستويين مختلفين من الـ pressure

فى حالة الـ APRV كان معظم الوقت المريض على high pressure وكان بيحصل بشكل متقطع ان الـ pressure كان بينزل للصفر ولكن فى الـ BIPAP العكس بمعنى ان المريض عندنا هيكون معظم الوقت على low level of pressure ويحصل بشكل متقطع ان الـ pressure بيزيد لنسبة عالية


الـ high pressure بنسميه بالـ (IPAP) inspiratory positive airway pressure

والـ low pressure بنسميه بالـ (EPAP) expiratory positive airway pressure

طب ايه الفائدة منه !!??

انه بيوفرلك higher mean airway pressure than CPAP وبالتالي فهو بيزود الـ oxygenation وكمان بيزود الـ tidal volume بشكل غير مباشر

والصورة بتوضح الـ BIPAP لو دققنا هنلاقى ان المريض معظم الوقت موجود على low pressure واللى بنسميه الـ EPAP قيمته بتبقى (5 - 8) cm H₂O وفى النص كدا الـ pressure بيزيد ودا اللى بنسميه الـ IPAP واللى قيمته بتكون (8 - 20) cm H₂O



(I) Positive End Expiration Pressure (PEEP)


في نهاية الـ expiration يحصل narrowing للـ (distal airspaces (small airways and alveoli) واللى لما بتتكرر ممكن تعمل alveolar collapse بسبب وجود closing pressure واللى قيمته تساوى تقريباً 3 cm H₂O

في حالات الـ (COPD) small airway obstruction وحالات الـ (ARDS) reduced lung compliance الـ closing pressure دا نسبته بتبقى عالية جداً ودا بيعملك extensive collapse في نهاية الـ expiration

الـ PEEP من اسمه هو عبارة عن pressure الـ ventilator بنعطيه للـ lung في نهاية الـ expiration عن طريق valve موجود في الـ ventilator circuit واللى لما بيلاقى ان الـ expiration خلاص قرب ينتهى والـ pressure بدأ يقع بيتندى الـ ventilator علطول إنه يضخ الهواء أكثر عشان يوصل للـ pressure المحدد

وقيمة الـ pressure دا بتمنع ان الـ pressure داخل الـ lung من انه يقل عن الـ closing pressure وعشان كذا هو بيمنع الـ alveolar collapse اللي بنسميه بالـ atelectasis


ولان في الـ clinical setting صعب انك تعرف قيمة الـ closing pressure بتاعة المريض بتاعك فاحنا بنحدد مستوى الـ PEEP على 5 - 10 cm H₂O وأحياناً يصل إلى 15 cm



Notes on PEEP

Paul Marino يقولك ان الـ (5 – 10 cmH₂O) low level of PEEP يمنع الـ alveolar collapse
انما الـ (20 – 30 cm H₂O) high level of PEEP يساعدني ايني افتح الـ collapsed distal airspaces
والـ Alveolar recruitment effect دا بنسميه بالـ

الصورة دي بتوضح الـ alveolar recruitment لو دققنا في الصورة اللي على الشمال دي هنلاقي ان فيه
lung consolidation على الـ posterior regions of both lungs والصورة اللي على اليمين بعد اضافة
high PEEP واللي بتوضح عملية الـ alveolar recruitment of the lung



ولكن مش في كل الاحوال الـ high PEEP ممكن يعملك Alveolar recruitment بالعكس دا ممكن
يعملك alveolar over distension ويزود الـ risk of ventilator induced lung injury (VILI)

والسؤال دلوقتى هو امتى زيادة الـ PEEP هتعملى alveolar recruitment وامتى
هتعملى alveolar over distension ؟

الإجابة : على حسب حجم الـ collapsed area فلو الحجم دا كبير من الـ lung في الحالة دي الـ PEEP
هيفتحك الـ collapsed area دي ويعملك alveolar recruitment ولكن لو كان الحجم دا جزء صغير بمعنى
negligible volume of lung في الحالة دي الـ high PEEP هيبقى تأثيره عكسى ومش هيفتح الـ
collapsed area دي ولكن هيعملك alveolar over distension ويعملك VILI.

Care of Ventilator Dependent Patient

طبعاً عشان نعطي للمريض positive pressure ventilation دا بيتم عن طريق variety of plastic tubes ودي بتشمل :

(1) Endotracheal tube




هي أنبوبة طولها بيتراوح من 25 - 35 سم ولكن الـ size بتاعها بيقي حسب الـ internal diameter بتاعها واللى بيتراوح من 5 - 10 مم فمثلاً لما نقول انبوبة 7 بيقى دا معناه إن القطر الداخلي (internal diameter) بتاعها 7 مم

بالنسبة للشخص الـ adult اقل حاجة بنركبها هي 7 والافضل 8 لان الـ


smaller tubes impede clearance of secretions and create increased resistance when weaning from ventilator

لازم بعد ما تركيبها نتأكد من الـ position بتاعها عن طريق سماع صوت الهواء بالسماعة على ناحيتي الصدر بشكل متساوي وبعد كدا الـ x-ray والصورة دي بتوضح الـ proper position of tube



- في الـ neutral head position الـ Tube في الـ midline وهتكون above carina 3-5 cm لأن أحياناً بتلاقى إن الأنبوبة بتاعتك حصلها Migration غالباً للـ right bronchus ودي بنعرفها عن طريق الـ chest movement هتلاقى side واحد بس اللي بيتحرك وكمان لو سمعت

صوت الـ chest بالـ stethoscope هتسمع صوت الهواء في ناحية واحدة بس



وإدى حاجة خطر جدا لان الـ

Selective ventilation of one lung results in progressive atelectasis in the non-ventilated lung

والصورة دى بتبين ده

وعشان امنع حكاية الـ migration دى لازم حاجتين

اول حاجة : وانت بتدخل الـ tip بتاعة الانبوبة متخليهاش


تدخل أكثر من 21 سم بالنسبة للـ females أو أكثر من 23 سم

بالنسبة للـ males وبعد التركيب عطلول لازم تعمل inflation of the cuff

ويبقى الـ inflation pressure لا يتعدى 25 mm Hg لان لو زاد عن كذا هيعملك tracheal necrosis

تانى حاجة : لازم بعد ما تركيبها تعمل x-ray وتسمع صوت الـ chest بالـ stethoscope

(2) Tracheostomy



بنفضلها فى حالة إن المريض هيفضل على الـ ventilator

لمدة أكثر من أسبوعين

مميزاتها :

More comfortable than ETT and also Easier access

وكمان بتمنع ان المريض بتاعك يدخل فى tracheo esophageal fistula

بمعنى ان الـ trachea بتلاقىها فتحت على الـ esophagus

وكمان الـ ETT بتسبب مشاكل كتير غير الـ fistula زى إنها تعملك fibrosis وممكن sub glottal stenosis

وغيرها كتير

The cuff pressure should not exceed 25 mmhg

فيه منها 3 أنواع :

- Temporary in Elective Surgery
- Permanent in Total Laryngectomy
- Emergency in Airway Obstruction

Suctioning

السuction واحد من ضمن ال routine procedure اللى بنعملها لمريض ال ICU ولكن احدث دراسات اتعملت قالت ان ال inner wall بتاع ال endotracheal tube او ال tracheostomy بيحتوى على biofilms جواها pathogenic organisms ولما احنا بنعمل suction احنا كدا بندخل ال organisms دى لداخل ال lung وبالتالي انت كدا بتساعد على حدوث ال ventilator associated pneumonia (VAP)

وبناءً عليه احدث guidelines قالت ان ال suction اصبح no longer recommended فى استعماله ك routine procedure for ventilated patients ولكن المفروض تعمله فى حالة بس ان فيه عندك respiratory secretions وانت سامع صوتها بال stethoscope .

طب فى حالة ان فيه عندك respiratory secretions وانت سامع صوتها بال stethoscope
هتعمل ايه؟؟

اول حاجة لازم قبل ال suction ترفع ال fiO_2 لـ 100% اكسجين وتسبب المريض ع الاقل دقيقة كاملة 100% اكسجين حتى يصبح ال $SpO_2 > 95\%$

ناس كتير بتجيب ال saline وتحقن داخل ال endotracheal tube ولكن احدث guidelines منعت الحركة دى والسبب حاجتين

- ان ال saline اللى انت بتحقنه دا مش هيدوب ال secretions ولا حتى هيقال للزوجة بتاعتها
- ان ال saline اللى انت بتحقنه هيساعد على تكوين مستعمرات من ال pathogenic organisms داخل جدار ال endotracheal tube ومن ضمن الدراسات اللى اتعملت قالت ان حقن 5 مل من ال saline ممكن يعملك مستعمرة بكتيرية مكونة من 300,000 organism

طب وعلى كدا ايه الصح؟ وايه اللى المفروض اعمله؟؟؟
مممكن تحقن n-acetylcysteine او sodium bicarbonate الحاجتين دول هيدوبوا ال secretions ويعملوا cleaning of endotracheal inner wall

(3) Ventilator circuit

The ventilator circuit refers to the tubing that connects the ventilator to the patient, as well as any devices that might be connected to the circuit.


The most common devices include heaters , humidifiers, filters, closed suction catheters, and nebulizers.



فيه منها two types :

النوع الأول : single limb circuit


وودي عبارة عن انبوبة واحدة فقط
 هي اللي بيحصل منها الـ inspiration
 والـ expiration والنوع دا تقريبا مفيش حد لسه بيستخدمه



النوع الثاني : dual limb circuit

دا النوع الشائع وهو عبارة عن انبويتين
 واحدة خاصة بالـ inspiration
 والثانية خاصة بالـ expiration
 وكل انبوبة منهم لها valve بمعنى ان اثناء

الـ inspiration هنلاقى ان الـ expiration valve قافل والعكس صحيح اثناء الـ expiration
 هنلاقى ان الـ inspiration valve قافل



والسؤال دلوقتی هو انا دوری ایه مع عیان الفنت !؟؟

Nursing care to ventilated patient can be summarized in

Review communications between health care team “ why patient is ventilated and what is the plan for him”

Check ventilator settings, modes and alarms

Suction appropriately

Assess pain and sedation needs

Prevent infection by applying ventilator bundle

Prevent hemodynamic Instability

Manage the airway

Meet the patient’s nutritional needs

Wean the patient from the ventilator appropriately

Educate the patient and family about the importance of MV

Ventilator Alarms

Ventilator Alarms فيه انواع كثير من الـ

(1) Ventilator Inoperative

طبعا الـ alarm دا كارته في حد ذاته لان الـ Ventilator كدا مش شغال

Cause : Ventilator Failure

Action : manually ventilate the patient with AMBU bag and notify

علطول هتفصل الـ patient من على الـ vent وتبتدى تشتغل بالـ AMBU وتتادى أى technician يشوف الفنت فيه ايه والنايب عشان لو هتوصل الـ patient على vent تانى

(2) Apnea

Cause: no spontaneous breath taken

المريض مش بياخد أى spontaneous breath

Action: encourage patient to take a breath or give him a single breath and notify

شجع الـ patient انه ياخد نفس او اعطيه انت one breath بالـ AMBU bag

(3) Oxygen

Causes: oxygen supply is insufficient or not properly connected

Action: manually ventilate patient with portable oxygen source and monitor oxygen saturation

(4) High respiratory rate

Causes: anxiety, pain, hypoxia, fever.

Action: assure the patient and try to reduce anxiety , analgesic , monitor oxygen saturation , administer antipyretic (e.g : parfelgan)

(5) High pressure

النوع دا من الـ alarm بنشوفه بصورة متكررة على مدار الشفت وسببه الاول والاخير هو انه حصل

Change in resistance to gas flow

Causes	Action
Increased secretions	Suction
Kinked ventilator circuit or endotracheal tube معناه ان فيه أى انبوبة من الانابيب اللى المريض متوصل بيها فيها انثناء	Un kink tubing
Patient biting the endotracheal tube المريض (ببعض) الانبوبة	Place oral airway in the patients mouth
Water in the ventilator tubing	Empty water from tubing
Bronchospasm (أشهر سبب)	Administer prescribed medication (bronchodilator)
ETT advanced into right bronchus	Notify

(6) Low pressure

سببه ان الـ expired tidal volume اقل من الـ inspired tidal volume ودا بنشوفه فى حالات

Causes	Action
Disconnecting of tubing	Secure all connection
Leak in the system from a (cuff leak)	Deflate and reinflate the cuff
hole in the ventilator tubes	Change the tube
leak in the humidifier	Tighten the humidifier

Failure to tolerate the ventilator

احيانا كثير هنلاقي ان الـ Patient بتاعنا Agitated أو ممكن نقول إنه Fight the Ventilator

طب ايه السبب؟؟

لو المريض بتاعك كان heavily sedated or paralyzed بيقي سبب الـ poor tolerance ممكن يكون :

Hypoxemia

Hypercapnea

Cardiovascular instability

طب هنتصرف ازاي؟

If poor initial intolerance

Notify the physician, and then we will :

Increase FiO_2 to 100% and start manual ventilation

Check endotracheal tube position and both lungs are inflated

Check ventilator circuit patency

Check ventilator is functioning correctly

Check ventilator parameters (FiO_2 , PEEP , I:E ratio , VT , RR ..)

Check pressure limit settings

If tolerance occurs after previous good tolerance

The patient condition is deteriorating (bronchospasm , sputum plug , pain , tension pneumothorax , pulmonary edema ,....) treat the cause

There is a problem in the ventilator circuit and artificial airway

Weaning criteria

Clinical criteria

- Resolution of acute phase of the disease
- Adequate cough
- Absence of excessive secretions
- Cardiovascular and hemodynamic stability (HR \leq 140 b/m , SBP 90 – 180 mmhg , TEMP " $>$ 36 and $<$ 38 C " , HB \geq 70 with no evidence of hemorrhage)

Ventilator criteria

- Spontaneous breathing trial tolerate 20 – 30 minutes
- PaCO₂ $<$ 50 mmHg
- Vital capacity $>$ 10 ml/kg
- Spontaneous Vt $>$ 5 ml / kg
- Minute ventilation $<$ 10 L with satisfactory ABG
- pH \geq 7.30

Oxygenation criteria

- PaO₂ $>$ 60 mmHg (without PEEP) at FiO₂ up to 40%
- PaO₂ $>$ 100 mmHg (with PEEP $<$ 8 cm h₂o) at FiO₂ up to 40%
- SaO₂ $>$ 90 % at fiO₂ up to 40%
- PaO₂ / FiO₂ \geq 250
- PEEP \leq 5 – 8 cm H₂O
- FiO₂ \leq 40 – 50 %

Pulmonary reserve

- Vital capacity $>$ 10 ml / kg
- Maximum inspiratory pressure $>$ 30 cm H₂O

Weaning Process

Spontaneous breathing trial (SBT)

- You will see the physician use t – tube (t – piece) or CPAP
- You will just let the patient breath spontaneously up to 30 min
- And also we may use low level pressure support (up to 8 cmH₂O) to augment spontaneous breathing

لو عملت ال 3 حاجات دول ولقيت المريض بتاعك well tolerated فى الحالة دى يبقى
Consider extubation لو لقيت ال ABG وال vital signs بتاعتك كويسه

طب لو حصل ان ال patient بتاعك not tolerated فى الحالة دى لازم يرجع
على ال ventilator مرة ثانية

Note : only one SBT is recommended in 24 hour period

Pressure support ventilation (PSV)

- Usually started at a level of 5 – 10 cm H₂O (up to 40) to augment spontaneous Vt or spontaneous frequency ≤ 25 min is reached
- Decrease PS by 3 – 6 cm H₂O intervals until a level close to 5 cm H₂O

لو المريض بتاعك well tolerated يبقى Consider Extubation لو ال ABG & vital signs
كانوا كويسين

Usually Remember that weaning only during the day time

Signs of Weaning Intolerance

- Diaphoresis
- Dyspnea & labored respiratory pattern
- Increased anxiety , restlessness , decrease in level of consciousness
- Dysrhythmia
- Significant Increased or decreased in heart rate
- Significant Increased or decreased in blood pressure
- Sustained respiratory rate above 30 c/m
- Tidal volume ≤ 5 ml / kg
- $\text{SaO}_2 < 90\%$, $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg , $\text{pH} < 7.35$
- Increase in PaCO_2 (> 50 mmHg)



CHAPTER 7

**LAB
INVESTIGATIONS**

Complete Blood Count (CBC)		
صورة الدم الكاملة		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Red Blood Corpuscles (RBCs)	كرات الدم الحمراء	<u>Male</u> 4 - 6 Million / mm ³
		<u>Female</u> 3.5 - 5.5 Million / mm ³
White Blood Corpuscles (WBCs)	كرات الدم البيضاء	4,000 - 11,000 / mm ³
Differential WBCs		
Neutrophils	الخلايا المتعادلة	أهم نوع وهو المسئول عن مواجهة أى عدوى بكتيرية
Lymphocytes	الخلايا الليمفاوية	تقوم بإنتاج أجسام مضادة لمواجهة أى فيروسات تدخل الجسم
Monocytes		خلايا وحيدات النواة
Eosinophil	الخلايا الحامضية	بتزيد فى حالات الحساسية
Basophils	الخلايا القاعدية	
Hemoglobin (Hb)	يوجد داخل كرات الدم الحمراء وهو المسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أجزاء الجسم	<u>Male</u> 13 - 17 g / dl
		<u>Female</u> 12 - 16 g / dl
Hematocrit (HCT)	نسبة خلايا الدم الحمراء فى عينة الدم	Male : 40 - 50 %
		Female : 35 - 45 %

Complete Blood Count (CBC) صورة الدم الكاملة		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Platelets (PLTs)	عدد الصفائح الدموية	150,000 – 450,000 / Mm ³
Mean Cell Volume (MCV)	متوسط حجم خلايا الدم الحمراء	76 – 100 %
MCH (Picogram) Mean cell hemoglobin	متوسط تركيز الهيموجلوبين	27 - 33
MCHC (G / DL) Mean cell hemoglobin concentration	نسبة متوسط تركيز الهيموجلوبين	33 – 37
Reticulocytes	كرات الدم الحمراء الغير ناضجة ويعرف منه مدى سلامة نخاع العظام ويستخدم فى تشخيص حالات الانيميا	0.5 – 2 %
ESR (mm/hour) Erythrocytes Sedimentation Rate	معدل ترسيب كرات الدم (لازم المريض يكون صائم)	<u>Men</u> 0 – 5 mm / hr <u>Female</u> Up to 8 mm / hr
RDW	Discussed (page 207)	10 – 15 %

Liver function test تحليل وظائف الكبد		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعية
Bilirubin	ينتج من هدم الهيموجلوبين بعد تكسير كرات الدم الحمراء (حيث أن عمرها من 90 - 120 يوم)	total: up to 1.2 mg/dl
		Direct : 1 / 3 total bilirubin
SGOT (AST) Aspartate amino transferase	انزيمات تتواجد داخل خلايا الكبد ويزيد مستواها فى الدم فى حالات	Up to 41 IU/L
SGPT (ALT) Alanine amino transferase	تلف خلايا الكبد زى إلتهاب الكبد الوبائى	Up to 45 IU/L
(Alb) Albumin	هو المكون الرئيسى للبروتين الكلى وهو المسئول عن الـ oncotic pressure ونقصه فى الجسم يسبب حدوث cellular edema and ascites	3.5 - 5 g / dl
(Glob) Globulin	هو ثانى مكونات البروتين وله دور كبير فى الجهاز المناعى	2.5 - 3.5 g / dl
TP Total protein	البروتين الكلى فى البلازما	6 - 8 g / dl

Renal function test تحليل وظائف الكلى		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Creatinine	المؤشر الرئيسي الذى أقدر أعرف منه سلامة وإعتلال الكلى	0.4 – 1.2 mg/dl
Urea	هى الناتج النهائى لعملية تكسير البروتين	20 – 40 mg/dl
CrCl (GFR) Creatinine clearance	أدق من الاتنين اللى فاتوا (إستخلاص الكرياتينين)	90 - 120 ml/min
(BUN) Blood urea nitrogen	هى الـ nitrogenous end product اللى ناتجة من الـ protein breakdown	10 – 20 mg/ dl
Thyroid function test تحليل الغدة الدرقية		
FT3 Triiodothyronine	هرمونات تفرز من الغدة الدرقية بعرف من نتيجتها مدى سلامة أو إعتلال الغدة	3 – 7 pg/ml
FT4 Tetraiodothyronine		0.8 – 2 ng/dl
TSH	هرمون يفرز من الغدة النخامية بيحفز دخول اليود للغدة الدرقية ويحفز إفراز هرموناتها	0.3 – 3 MIU / dl

cardiac enzymes تحليل انزيمات القلب		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعية
(CK) Creatinine phosphokinase	دا عبادة عن إنزيم موجود فى عضلات الجسم وعضلات القلب وعضلات المخ وظيفته باختصار هى انه بيكسر الـ Creatine عشان يحصل على الـ ATP (طاقة الخلية)	< 120 n/m فى حالة تلف العضلات نسبته بتزيد فى أول 2-4 ساعات وبعد كدا بتقل لمدة 3 أيام
CK-MB	دا الانزيم الموجود بالتحديد داخل عضلات القلب فقط	< 5 % of CK
Troponin	دا عبارة عن بروتين موجود داخل عضلات القلب نفسها وبالتالي لو لقيته موجود فى الدم دا عطلول معناه ان حصل عندك infarction	< 0.1 nm/m نسبته بتزيد فى أول 2-4 ساعات بعد كدا بيقول لمدة اسبوع
Myoglobin	هو عبارة عن البروتين اللى بيحمل الحديد داخل عضلات القلب وهو أول حاجة بتزيد فى حالة انه حصل تلف للخلايا	<100 n/m فى حالة تلف العضلات نسبته بتزيد فى أول 1-2 ساعة وبعد كدا بتقل لمدة 1 يوم

Lipid Profile تحليل الدهون (لا ازم الصيام 12 ساعة)		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Cholesterol	مركب دهنى يدخل فى تصنيع الأغشية البلازمية المغلفة للخلايا ولكن لو نسبته زادت فى الجسم يعملك تصلب للشرايين لأنه بيترسب على جدار الشرايين التاجية المغذية للقلب	< 180 mg / dl (risk > 200)
Triglyceride	الدهون الثلاثية فى الدم واللى لو زادت نسبتها بيخليها fatty liver تترسب فى خلايا الكبد وتعملك	< 150 mg / dl (risk > 200)
LDL Low density lipoprotein	يحمل الكوليسترول فى الدم وبالتالي زياته معناها زيادة نسبة الكوليسترول	< 130 mg / dl (high risk < 100)
HDL High density lipoprotein	مركب دهنى يحمل الكوليسترول من الدم إلى الكبد حيث يتم إستخراجه من العصارة الصفراوية ولذلك زيادته مطمئنة لأنه واقى من ترسيب الكوليسترول فى الأنسجة	>40 mg / dl

Coagulation Profile تحاليل السيولة		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Bleeding time	زمن النزيف	2 – 5 min
clotting time	زمن التجلط	5 – 10 min
PT Prothrombin time	زمن البروثروبين (يعرف منه مدى سرعة عملية التجلط)	12 - 15 sec
PTT Partial thromboplastin time	زمن الـ PTT (يعرف منه مدى نشاط عملية التجلط)	35 – 40 sec
INR International normalized ratio	هو الـ prothrombin time مقارنة مع المعايير الدولية	1 – 1.2
Arterial blood gases تحليل غازات الدم		
pH	Acidity degree	7.35 - 7.45
pCO ₂	Partial pressure of CO ₂ in arterial blood	35 - 45
HCO ₃	Bicarbonate level	22 - 26
PaO ₂	Partial pressure of O ₂ in arterial blood	80 - 100
SaO ₂	Hemoglobin saturation of oxygen	95 - 99 %

Common tumor markers دلالات الأورام الشائعة	
Marker	Significance
Alpha fetoprotein (AFP)	Normally < 40 mg / dl Increase in hepatoma and germ cell tumors
Cancer antigen (CA) 125	Cancer ovary
Cancer antigen (CA) 15-3	Cancer breast
Cancer antigen (CA) 19-9	Colorectal & pancreatic cancer
Anti – nuclear antibody (ANA)	SLE High sensitivity and low specificity بمعنى لو لقيته negative استيعدها
Anti – ds-DNA	SLE (high specificity and low sensitivity) بمعنى انك لو لقيته positive اذا دى SLE
Anti – CCP	Rheumatoid arthritis (high sensitivity and specificity)
Anti – SCL 70	Scleroderma

Electrolytes (تحاليل الإلكتروليت (الكهارل)		
Na	Sodium	135 - 145 mmol/L
K	Potassium	3.5 - 5 mmol/L
Ca	Calcium	8.5 - 10.5 mg/dl
Chloride	Chloride	95 - 105 mmol/L
Phosphate	Phosphate	2.5 - 5 mg/dl
Magnesium	Magnesium	1.5 - 3 mg/dl
Body Mass Index (BMI) (Body Weight / Height In Meters ²)		
Underweight	أقل من الوزن المثالي	< 18.5
Normal	وزنه طبيعي	18.5 – 25
Overweight	وزنه أكثر من الطبيعي	25 – 30
Obesity (class I)	المرحلة الأولى من السمنة	30 – 35
Obesity (class II)	المرحلة الثانية من السمنة	35 – 40
Obesity (class III / morbid)	المرحلة الثالثة من السمنة المفرطة	> 40

Miscellaneous		
Serum amylase	إنزيم يفرز من البنكرياس وزيادته معناها وجود Pancreatitis وفي الحالة دى الـ amylase يفضل زيادة فى الدم لمدة 48 ساعة بعد كذا نسبته بتقل وبيزيد الـ lipase	50 – 150 IU/dl
CRP C-Reactive protein	بعرف منه نسبة البروتين اللى اسمه (C-Reactive protein) ودا بروتين يفرز داخل خلايا الكبد فقط فى حالة الالتهابات الحادة التى تصيب الجسم	< 0.6 mg/dl
ASO	كمية الأجسام المضادة الموجودة فى الدم واللى بتتكون فى حالة وجود عدوى من الـ streptococci group A bacteria	<200 IU/dl
PCT Procalcitonin	بروتين زيادته فى الجسم معناها وجود عدوى بكتيرية Indicate : bacterial infection	< 0.15 ng/ml
D-Dimer	هو بروتين بنتج من تحلل الفيبرين وبستخدمه عموماً عشان اكشف عن تكوين جلطات فى الدم	<500 ng/dl
HAV	Hepatitis A virus	HAV IgM
HBV	Hepatitis B virus	HBsAg
HCV	Hepatitis C virus	ELISA ولو طلع معمل PCR عشان تتأكد

Test Precautions

الإحتياطات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية

الدهون في الجسم

الصيام لمدة 12 ساعة (تقبل الحالات من 10 - 14 ساعة)

سرعة الترسيب

الصيام من 6 - 8 ساعات (من الأفضل)

السكر الصائم

يشترط الصيام 8 ساعات (تقبل الحالات من 6 - 10 ساعات)

السكر بعد الأكل

يشترط إحترساب الساعتين من إبتداء الأكل وبعد أخذ العلاج إذا وجد ولا يسمح بالأكل أو التدخين أثناء الساعتين (يسمح بتناول الماء فقط) كما يرجى الإنتهاء من الأكل خلال 10 دقائق والحضور للمعمل قبل الميعاد بربع ساعة على الأقل

منحني السكر في الدم

- تناول نشويات لمدة 3 أيام متتالية بحيث لا تقل الكمية اليومية عن 150 مجم (رغيف عيش ع الأقل)
- يتم عمل المنحني في الصباح بعد الصيام 10-14 ساعة
- (المرأة الحامل بعد صيام 8 - 12 ساعة)
- لا بد من الإسترخاء (الجلوس) طوال فترة الإختبار (3 ساعات)
- يمتنع التدخين نهائى طوال فترة الإختبار
- تؤخذ عينة صائم وعينة أخرى بعد شرب جرعة جلوكوز يتم تحديدها بناءً على وزن المريض وعينة بعد نصف ساعة وعينة بعد ساعة وعينة بعد ساعتين

عينة البول

أول بول الصباح وبتبول أول جزء فى المرحاض وآخر جزء فى وعاء معقم

البول للحمل

- يفضل أول بول فى الصباح حيث يكون الهرمون أكثر تركيزاً والإقلال من إستهلاك السوائل فى الليلة السابقة حتى لا يخف تركيز الهرمون .
- إذا كانت النتيجة سلبية يقترح عمل تحليل دم نظراً لأنه أكثر حساسية .

3 أيام متتالية تؤخذ عينة البصاق (الكشف عن ميكروب الدرن " السل " / TB)

يفضل فى الصباح وترسل كل عينة إلى المعمل فى نفس اليوم

مزرعة البول

- غسل الأيدى والأعضاء التناسلية جيداً بالماء الدافئ والصابون وغسل مخرج البول بالديتول .
- المريض يعطى العينة الوسطى حيث أنه يفرغ أول كمية فى المراض ثم يجمع العينة الوسطى فى وعاء معقم ثم يكمل الكمية الباقية فى المراض .
- تأكد من إيصال العينة إلى المعمل فى خلال ساعتين على الأكثر حتى لا يموت الميكروب أو يزداد العدد البكتيرى
- الإمتناع عن المضادات الحيوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل التحليل .

جمع البول خلال 24 ساعة

أفرغ المثانة فى دورة المياة وسجل الوقت ثم إجمع كل البول بعد ذلك حتى اليوم التالى فى نفس الميعاد (24 ساعة) واحفظ البول فى الثلجة لحين إرساله إلى المعمل .

الزلال المتناهى الدقة

ثانى عينة بول صباحية بدون بذل أى مجهود

مزرعة الدم

يفضل أن تؤخذ العينة أثناء إرتفاع درجة الحرارة
وهى عبارة عن عينة من 5 – 10 سم وتوضع فى زجاجة خاصة لمزرعة الدم وترسل إلى المعمل

الحديد ومشتقاته

يفضل الصيام من 6 - 8 ساعات والحضور صباحاً بعد إنتهاء فترة الحيض وقبل العلاج بالحديد أو نقل الدم

مزرعة البراز

يشرط أن تصل العينة إلى المعمل فى خلال ساعتين على الأكثر والإمتناع عن المضادات الحيوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل الاختبار
ولا تقبل العينات الواردة فى حفاضات الاطفال لأنها تمتص السوائل من العينة والجفاف مما يقتل الميكروبات

الدم الخفى فى البراز

قبل الاختبار ب 48 ساعة , يجب أن يمتنع المريض عن جميع أنواع اللحوم والفجل وأدوية الروماتيزم وأى دواء يحتوى على الإسبرين أو فيتامين أو كورتيزون أو حديد كما لا يسمح بأخذ المليينات

بصاق 3 أيام متتالية

يشرط عينة أول بصاق فى الصباح بعد المضمضة بالماء عدة مرات وقبل الأكل مع مراعاة أن يكون بصاق وليس عينة اللعاب .
أرسل كل عينة منفصلة إلى المعمل فى نفس اليوم . يمكن إستنشاق بخار ماء ساخن فى الصباح لتسهيل إعطاء العينة

تركيز الأدوية فى الدم (الربو والصرع)

- يجب أن يؤخذ الدواء بانتظام لمدة 5 أيام على الأقل بالإضافة إلى عدم وجود قئ أو إسهال لمدة 48 ساعة قبل الإختبار
- يتم أخذ عينة الدم الأولى قبل جرعة الدواء بحد أقصى ساعة من أخذ الدواء والعينة الثانية بعد عدة ساعات من تناول الدواء حسب نوعه

المخدرات ومستويات السيترويد

- يتم وضع البول فى وعاء نظيف وجاف ويفضل أن يتم ذلك فى المعمل مع وجود شاهد على جمع البول فى المستشفى / المعمل فى حالات الطب الشرعى أو الفحص لمكافحة المخدرات .
- يجب الحذر الشديد لمنع المريض من تبديل عينته مع عينة أخرى
- فى حالة إرسال العينة إلى المعمل يجب إبقاء البول فى الثلاجة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة أو تجميد البول فى الفريزر ثم إرساله إلى المعمل بالتلج

Prostatic Specific Antigen (PSA)

يتمتع المريض 10 أيام قبل إجراء التحليل من إدخال منظار أو قسطرة أو فحص شرجي للبروستاتا

Glycosporine

عدم تناول الموالح والوجبات الدسمة قبل التحليل وعند عمل متابعة يفضل سحب العينة في نفس الفترة من اليوم (صباحاً أو مساءً)

G6PD

يشترط عدم إجراء التحليل بعد نقل الدم أو حدوث انتكاسة إلا بعد مرور شهر على الأقل

Hydroxyprolene

الإمتناع عن اللحوم والجيلاتين لمدة 48 ساعة ثم تجميع البول لمدة 24 ساعة في زجاجة خاصة تحتوى على حامض يتسلمها المريض في المعمل

Helicobacter Pylori جرثومة المعدة

الإمتناع عن المضادات الحيوية ومضادات الحموضة لمدة 5 أيام وصيام 8 ساعات

Valeenyl Mandelic Acid (VMA)**Catecholamine Metabolite That Increase In Pheochromocytoma**

الإمتناع لمدة 48 ساعة عن تناول الشاي والقهوة والشيكولاته والفانيليا والعرقسوس والصودا ثم تجميع البول 24 ساعة في زجاجة خاصة بها حامض يتسلمها المريض من المعمل

5-HIAA (serotonin metabolite)

الإمتناع لمدة 48 ساعة عن تناول الأناناس والبرقوق والكيوى والمكسرات والأفوكادو والموز والطماطم ثم تجميع بول 24 ساعة في زجاجة خاصة بها حامض يتسلمها المريض من المعمل

Aldosterone , Renin

تناول الملح بكمية عادية لمدة 3 أيام والنوم أو الحركة مع مجهود قليل لمدة ساعتين في Renin ولمدة 4 ساعات في Aldosterone

ملحوظة : فى حالة التحاليل التى تتطلب صيام المريض

يمكن شرب الماء فى أى وقت

Others

- **Diagnosis of DKA (Clinically)**

ABG: metabolic acidosis

Random blood sugar: > 300 mg / dl

Acetone in urine: positive

- **Normal specific gravity of urine :** 1005 – 1030

Fixed specific gravity at **1010** = severe renal damage

- **Increased Bence jones protein in urine:** multiple myeloma

Other rare causes are

(Malignancy / amyloidosis / collagen diseases)

- **Single test to diagnose thyroid disease: TSH**

Follow up of response to anti-thyroid drugs by **T3,T4**

- **Hypocalcemia with unionized Ca & normal ionized Ca**

Hypoalbuminemia (because unionized Ca carried on albumin)

- **To check iron stores to diagnose IDA : we do ferritin level**

Ferritin level reflects iron stores which are not affected by other factors

Iron deficiency anemia (IDA): decreased iron & ferritin

Anemia of chronic diseases: decreased iron & normal or increase ferritin

Sidroblastic anemia: increased iron and ferritin

- **Red cell distribution width (RDW) = 10 – 15 %**
Means variation in volume of RBCs
Used mainly to differentiate between IDA & thalassemia
 - ✓ **IDA** : Increased RDW (high variation in volume of RBCs)
 - ✓ **Thalassemia** : normal RDW (low variation in volume of RBCs)

مرض وراثي يؤثر على كل الخلايا الحمراء بنفس الشكل
- **Widal test** : positive if
 - ✓ titre > 1 / 160
 - ✓ Rising titre by 4 folds
 - ✓ If –ve O Ag : no typhoid
 - ✓ If H⁺ antigen is only positive this means old infection or post vaccination.
- **Diagnosis of diabetes insipidus:**
 - ✓ **Clinically** :
Polyuria, polydipsia, nocturia
 - ✓ **Investigations** :
24 hr urine volume: 3 L / 24 hr (up to 20 L)
Urine specific gravity : low (< 1005)
Urine osmolarity: low (< 600 mosmol / kg)
Serum osmolarity: high (> 300 mosmol / kg)
 - ✓ **Others** :
Blood glucose: to exclude DM
Serum electrolyte: to detect hypernatremia if dehydrated & exclude hypercalcemia , hypokalemia as cause of polyuria
Water deprivation test: to confirm diagnosis of DI
ADH: to differentiate between central and nephrogenic DI

Sampling

طبعاً فيه عندنا أكثر من نوع من أنابيب الاختبار وكل أنبوبة ولها تحاليل مخصوصة بها

(1) الأنبوبة ذات الغطاء الأحمر (Red Capped Tube)



- هي أنبوبة جافة تماماً بمعنى تاني لا تحتوى على أى موانع تجلط من أجل الحصول على السيرم (serum)
 - إستخدامها : بيكون فى الغالب تحاليل كيمياء الدم والهرمونات وتحاليل أخرى زي الـ CRP والفيروسات وغيرها
 - حالياً يوجد أنبوبة صفراء (yellow tube)
 لا تحتوى على أى موانع تجلط برضه بس موجود بداخلها مادة جل وظيفتها بس إنها بتساعد على فصل الـ serum عن الـ blood cells
 - ممكن تاخذ من 10 - 2 مل دم وأكثر إستخدامها فى تحاليل الفيروسات
 - ويجب عدم رج أو تقليب أو تحريك الدم بعد جمعه بل يترك لمدة 15 دقيقة حتى يتجلط كل الدم

(2) الأنبوبة ذات الغطاء الأخضر (Green Capped Tube)



الأنبوبة دى بتحتوى على مادة تمنع التجلط اسمها الـ lithium heparin واختصارها المعروف (LH)
 - بستخدمها فى بعض التحاليل زي الـ G6PDH وتحاليل قسم الوراثة الخلوى cytogenetic
 وتصلح طبعاً للـ ABG
 - بتأخذ 5 مل دم
 - وتمزج هذه الأنبوبة بشكل كامل بعد جمع الدم ولكن تمزج بلطف وهدوء

(3) الأنبوبة ذات الغطاء البنفسجي (Lavender Capped Tube)



- الأنبوبة دى بتحتوى على مادة بتمنع التجلط اسمها ethylene diamine tetraacetate واختصارها المعروف (EDTA)
- استخدامها بيكون فى تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) وتحليل فصائل الدم (blood group) وعينات التوافق (Cross matching) والسكر التراكمى HBA1C
- ممكن تاخذ من 2 - 5 مل دم
- وتمزج هذة الأنبوبة بشكل كامل بعد جمع الدم ولكن تمزج بلطف وهدوء

(4) الأنبوبة ذات الغطاء الأزرق (Blue Capped Tube)



- الأنبوبة دى بتحتوى على مادة اسمها سترات الصوديوم (sodium citrate) حيث تكون كمية الدم 9:1 فى حالة قياس عوامل التجلط (2 سترات + 1.8 دم) وتكون 5:1 فى حالة قياس سرعة الترسيب وأعمال بنك الدم
- يستخدمها فى قياس عوامل تجلط الدم Coagulation Factors وأشهرها طبعا ال- PTT وال- PT وال- fibrinogenfactor وال- D-dimer
- الأنبوبة دى لازم عينة الدم بتاعتك تكون عند العلامة بالضبط عشان تحصل على النتيجة مظبوطة

(5) الأنبوبة ذات الغطاء الرمادي (grey tube)



الأنبوبة دى بتحتوى على مادة

sodium أو potassium oxalate أو Fluoride oxalate

fluoride وذلك لعمل قياس جلوكوز فى الدم لأنه بيمنع تغير تركيز

الجلوكوز عن طريق إيقاف إستهلاك خلايا الدم للجلوكوز .

" Learning never exhausts the mind "

- Leonardo da vinci -

Urine analysis sample

• يراعى النظافة التامة لكل المنطقة المحيطة بفتحة الـ urethra

• يفضل أن تؤخذ urine sample فى الصباح فى وعاء معقم وجاف ومحكم الغطاء وذلك بترك الجزء الأول من البول وأخذ العينة من الجزء التالى له (عينة وسطية) وهو ما يسمى بالـ (clean catch mid stream urine)

• فى حالة القسطرة البولية يفضل عدم أخذ العينة من كيس جمع البول ولكن هتفصل القسطرة بتاعتك عن كيس جمع البول وتقفل القسطرة بكلامب لمدة 20 - 15 دقيقة وبعد كدا توصل فيها ودول هتتخلص منهم بعد كدا بتوصل سرنجة جديدة وتسحب البول من خلالها ودا طبعا بعد ما تطهرها بالبيتاين والكحول .

• ضرورة كتابة اسم المريض وعمره ورقم الغرفة على الوعاء المعقم

• ترسل العينة للمعمل فى الحال حيث يتم زرعها فى الحال أو فى خلال ساعة كحد أقصى

Cerebrospinal Fluid (CSF) Sample

عينة سائل النخاع الشوكي

• يطهر الجارد جيداً بالبيتا ادين ثم بالكحول

• يجب إرسال عينة السائل الشوكي إلى المعمل فوراً لتحليلها في أقل من نصف ساعة .

• تؤخذ العينة بطريقة معقمة حتى لا يدخل ميكروب إلى الجهاز العصبي المركزي أو تتلوث العينة المأخوذة ويتم سحب العينة بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة في العمود الفقري

• لا تعرض العينة لحرارة الشمس المباشرة أو الحرارة العالية جداً أو المنخفضة جداً نظراً لحساسية البكتريا المسببة لإلتهاب السحايا للهواء أو البرودة ولا تحفظ عينة المزرعة في الثلاجة بل يجب عمل المزرعة لها مباشرة .

• من الأفضل أن ترسل العينة للمعمل في أنبوتين معقمتين وجافتين على الأقل بغطاء محكم ، الأولى تخصص لعد الخلايا والتحليل الكيميائي والثانية لعمل صبغة الجرام والمزرعة ، ويشترط ألا يكون الأنبوب الأول هو الأنبوب المستخدم للزراعة لإحتمالية تلوث العينة بالبكتريا الموجود على الجلد .

Blood culture sample

عينة مزرعة الدم

وقت أخذ العينة

- تسحب العينة قبل إعطاء المضاد الحيوى
- يفضل سحب العينة فى الأيام الأولى من الإصابة لأن بعض البكتريا يبقل عددها فى الدم ويتكون أجسام مضادة بنتبظ نمو البكتريا فى المزارع
- يفضل سحب العينة أثناء أو بعد نوبات القشعريرة والحمى

عدد عينات الدم اللازمة للزراعة

- يفضل أخذ ثلاث عينات خلال 24 ساعة ومن اماكن مختلفة من الجسم وفى أوقات متباعدة وتزرع كل عينة فى عبوتين أحدهما تحضن فى ظروف هوائية والأخرى لا هوائية

حجم العينة المطلوبة

- الشخص البالغ من 10 - 5 مل دم
- حديثى الولادة من 2 - 1 مل دم

نقل العينة

- تنقل زجاجات مزارع الدم مباشرة إلى المعمل
- النتائج فى خلال 7 أيام فى حالات التيفويد
- فى حالة اشتباه وجود ميكروب بطئ النمو زى الـ brucella وغيرها يجب كتابة نوع الميكروب المطلوب على ورقة المعمل لأن فى الحالة دى بيستمر تحضين المزرعة لمدة 3 - 4 أسابيع قبل تأكيد سلبيه المزرعة

Sputum Sample

عينة البصاق

- يفضل جمع العينة فى الصباح الباكر قبل الإفطار
- يجب على المريض المضمضة بالماء والملح ثلاث مرات قبل جمع العينة
- يتم جمع العينة بواسطة السعال العميق فى عبوة معقمة مع مراعاة عدم إختلاط البلغم باللعاب
- يجب أن يتراوح حجم عينة البلغم المناسبة للزراعة ما بين ١ - ٣ مل
- يمكن حفظ العينة فى الثلجة أو نقلها فى صندوق مبرد عند درجة حرارة ٢ - ٨ م لفترة لا تزيد عن ٣ ساعات
- فى حالة اشتباه وجود درن يوصى بفحص عينة بصاق يوميا لمدة ٣ أيام على التوالى وفى هذه الحالة يمكن حفظها فى الثلجة حتى لا يسمح لنمو البكريا

فى حالة ان المريض بتاعك فى coma ومركب endotracheal tube وطلب منك عينة بصاق

هتعمل ايه ??

هتجهز قسطرة تشفيط جديدة nelaton catheter و هتعمل suction عادى جدا وبعد كذا هتجهز مشرط جديد و هتقطع ال- tip بتاعت قسطرة التشفيط وتحطها فى وعاء معقم وتكتب عليها اسم المريض وسنة ورقم الغرفة وتبعثها المعمل .

مسحات الجروح والحروق

طريقة نقل المسحات

يفضل نقل الماسحة مباشرة إلى المختبر ويمكن أن تحفظ في الثلاجة عند درجة حرارة ٢ - ٨ م لفترة لا تزيد عن ساعة واحدة .

العينات المأخوذة بواسطة السحب بواسطة سرنجة يجب أن تغلق بشكل جيد حتى لا يدخل الهواء فيها

طريقة أخذ المسحة

يعقم مكان أخذ العينة بشكل جيد وذلك لتلافي تلوث العينة

يتم أخذ العينة بواسطة مسحة طبية معقمة من عمق مكان الإلتهاب وليس من سطحه

ففي حالة الإلتهابات المغلقة يتم فتح الإلتهاب بواسطة إبرة معقمة ثم أخذ المسحة بشكل جيد وبطريقة معقمة

" The journey of a thousand miles begins with one step "

- Lao Tzu -



CHAPTER 8

**ICU
PROCEDURES**

" physicians think they do a lot for a patient
when they give his disease a name "

- Immanuel Kant -

Oropharyngeal Airways (Guedel)

Uses

Relieve airway obstruction

بيخفف من إحتقان مجرى الهواء

Provide short term maintenance of the airway

فتح مجرى الهواء في فترة قصيرة

Facilitate removal of tracheobronchial secretions

بيسهل من عملية إزالة إفرازات المجرى الهوائى

Facilitate artificial ventilation


بيسهل من عملية التهوية الصناعية

Prevent damage to the tongue and soft tissue of the mouth


ممكن يمنع أى تلف يحصل للسان و الأغشية الرخوة الموجودة بالفم

Contraindication

Conscious or semiconscious patient : as the insertion will stimulate the gag reflex and cause patient to vomit




Selecting the proper size of the Oropharyngeal airway



It extends from the corner of the mouth to the base of tongue.

Parts of the Oropharyngeal airway



Oropharyngeal Airway Performance Checklist



1. Assess the patient's need for oropharyngeal airway.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Place the patient in supine position with head tilt–chin lift or jaw thrust maneuver (in case of head trauma).
4. Suction the patient's oropharynx if there is bloody secretion or other foreign body.
5. Select the appropriate size of the oropharyngeal airway.
6. Hyperoxygenate the patient.
7. Insert the airway through one of these 2 techniques:
 - A . Insert the airway side down into the mouth, as the tip of the airway reaches the posterior wall of the pharynx and rotate the device 180 degree into the proper position.
 - B . Using the tongue depressor: insert the airway right side up to the oropharynx.
8. The distal tip of the airway should lie between the base of the tongue and back of the throat , and the flange of the tube should sit comfortably on the lips.
9. Remove your gloves and wash hands.
10. Documentation (date, time, size of oropharyngeal airway and patient's response).

Nasopharyngeal Airways


نفس فكرة وإستخدام الـ Oropharyngeal Airway بس الفرق بينهم ان دى بتدخل عن طريق ال nose مش ال mouth ولذلك هي more flexible and made of rubber وتوفر long term maintenance of the airways

إستخدامها أكثر بيكون فى الـ Anesthesia لان المريض لو مركب Oropharyngeal مجرد ما هييتدى يفوق من البنج هيطرده بالـ tongue إنما الـ Nasopharyngeal صعب إنه يطردها .

Selecting the proper size of the Nasopharyngeal Airway



Parts of the Nasopharyngeal Airway



Nasopharyngeal Airway Performance Checklist

1. Assess the patient's need for nasopharyngeal airway.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Inspect for smooth edges of the nares.
4. Lubricate the tip and outer cannula with water soluble lubricant (KY gel).
5. Suction excess secretions from nares.
6. Hyperoxygenate the patient.
7. Gently slide airway into the nostril, guide it medially and downward along the nasal passageway.
8. Check the patency of the airway through:
 - Feel for air movement over the flange.
 - Auscultate air entry bilaterally.
9. Check the correct placement through: holding the patient's mouth open, controlling tongue with a tongue depressor and visualizing the tip of the nasopharyngeal airway behind uvula
10. Secure airway in place.
11. Suction secretions if needed.
12. Reassess your patients respiratory status.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (date, time, size of nasopharyngeal airway and patient's response).

Endotracheal Intubation

الـ ETT هى أنبوبة طولها بيتراوح من 25 – 35 سم



والـ size بتاعها بيبقى على حسب الـ inner diameter بتاعها ودا بيتراوح من (5 – 10 mm)
بمعنى اننا لما بنقول أنبوبة 7 mm ببقى دا معناها الـ inner diameter (القطر الداخلى) بتاعها 7 mm

بالنسبة للشخص الـ adult أقل حاجة بنستعملها هى 7 mm ويفضل تستعمل 8 mm

لأن لو استعملت أنبوبة أصغر من كذا **Paul Marino** قالك

Smaller tube impede the clearance of secretions and create increased airflow resistance
when weaning from the ventilator

معنى انك تكون بنتشغل معناها فى الـ ICU كذا أصبح من الإجبارى عليك انك على الأقل تكون بتعرف بنركبها إزاي



Proper Tube Position بالنسبة للـ

لما الـ patient's head بتكون فى neutral position هتلاقى ان

Tip of ETT should be (3 – 5 cm) above the carina or midway between carina & vocal cord


كلمة neutral position دى معناها ان الـ inferior border of mandible موجود بالضبط

فوق الـ (C5-C6) lower cervical spine ولو المريض اتحرك بمعنى حصل flexion or extension

بالنسبة للـ head and neck دا هيعملك 2 cm displacement of the tip of ETT

لو الـ Carina مش باينه معاك فى الـ Chest X-ray مكانها معروف عند الفقرات الصدرية (T4 – T5)

والصورة دى بتوضح الـ proper position




أكثر مشكلة بتواجهنا مع الأنبوبة هي إن بيحصلها migration فى الغالب بيكون ناحية الـ Right Mainstem bronchus ودا لأنها Wider, Shorter and More Vertical فسهل إن يحصل فيها Migration على عكس الـ Left Bronchus بتكون الزاوية بتاعتها more sharp فصعب يحصل فيها عملية الـ Endotracheal Migration .

طب وإيه خطورة الـ Migration ؟

قالك Paul Marino

" Selective ventilation of one lung results in progressive atelectasis in the non-ventilated lung "

والصورة دى بتوضح النقطة دى



وعشان نتجنب حدوث الـ Migration دا هنعمل إيه؟؟

1- ممنوع تخلى الـ tip of ETT إنها تدخل أكثر من 21 cm from the teeth بالنسبة لـ Females

وأكثر من 23 cm from the teeth دا بالنسبة لـ Males

2- بعد ما تركيبها مباشرة لازم تعمل Chest X-ray وتخلي الـ tip بتاعتك at least 3 cm above carina

وتتابعها بالـ Periodic Chest X-ray

« بناءً على دراسات كثيرة اتعملت علي أفضل طريقة لتثبيتها بحيث

● انه يحصل slippage للأنبوبة (بمعنى انها تخرج لبره)

● وكمان تحافظ على أنسجة الفم بقدر المستطاع بحيث يحصل Breakdown أي

« وأجمعت النتائج على الآتي:


● أفضل طريقة لتثبيت الأنبوبة في مكانها هي باستخدام الـ Holder وفيه منه أشكال كثيرة

● ولو مش متاح عندك يفضل انك تثبت الأنبوبة ببلاستر أفضل من الشاش

من حيث الـ Slippage والـ Oral Mucosal Ulcer ولكن هحتاج منك Continuous observation

● وآخر طريقة وهي باستعمال الشاش بس مشكلتها كلها الـ slippage بتاعها عالي

إلا إذا استخدمته بطريقة Twill في الحالة دي هو أفضل من البلاستر



Endotracheal Tube Holder

« دائما بحافظ على الضغط داخل الـ ETT Cuff من 20 – 30 mmHg

« عشان تعرف قيمة الضغط ده فعلا لازم تجيب manometer وتقيس بيه

« طب لو معايا سرنجة هحقن كام سم هواء

الدراسات قالت انك لو عاوز تحصل على ضغط 20 mmHg في انبوبة 7 mm تحقن 2.6 mL هواء
ولو عاوز تحصل على نفس الضغط 20 mmHg في انبوبة 8.5 mm تحقن 3.3 mL هواء



بس خلى بالك

« ده هيعطيك الضغط داخل الـ Cuff نفسها وهي خارج الجسم

« انما مش داخل الجسم لان حقن 1 سم هواء في شخص obese مش زى شخص عادى

والـ Adult مش زى الـ child وبالتالي الـ 1 سم هواء هيعطينى ضغط مختلف على حسب الشخص

« فلو عاوز تحدد الضغط مطبوط ببقى لازم Manometer وتقيسه كل 4-8 ساعات



Endotracheal Tube Insertion Checklist

1. Assess the patient's respiratory status.
2. Wash hands and wear your gloves.
3. Hyperoxygenate the patient.
4. Suction any visible secretions for better visualization of the vocal cords and clear the airway.
5. Position the patient in Trendelenburg position with the head lower than feet by 15 – 30 degree.
6. Administer sedatives and pre medicate as ordered.
7. Check ETT via inflating the cuff.
8. Lubricate the tube with KY gel.
9. Assist physician during insertion as required.
10. Attempt ventilation through the ETT.
11. Continue ventilation while inflating cuff.
12. Secure the tube in place.
13. Confirm placement through: <ul style="list-style-type: none"> • Inspection of Bilateral symmetrical chest expansion • Auscultation of airway Bilaterally • Chest X-ray • Pulse oximeter reading • Water vapor on expiration
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (date, time, ETT " Type and size").

Tracheal Suctioning

عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت تعمل Tracheal suctioning

النقطة الأولى:

أحدث الدراسات دلوقتي قالت ان الـ endotracheal tube الجزء الداخلى بيبقى فيه biofilms of organism واللى لما احنا بنعمل suction القسطرة بتاعتك بتساعد على انها تدخل للـ trachea وبالتالي بتزود فرصة حدوث الـ (ventilator associated pneumonia) VAP وعشان كذا كل الـ guidelines أجمعت على ان الـ suction دلوقتي لايمكن إستعماله كـ routine procedure بمعنى انك مش لازم تعمله لأى حالة ولكن بيستعمل فقط فى حالة ان المريض بتاعك عنده excessive secretion (أى عند الحاجة فقط)

النقطة الثانية:

ودى نقطة متعلقة بالـ saline اللى احنا بنحقنه جوه الـ endotracheal tube قبل التشفيط وفى إعتقادنا ان دا ببسهل عملية التشفيط ولكن فى الحقيقة أحدث guidelines برضه منعت النقطة دى والسبب:

- ان الـ saline اللى انت بتحقنه مش هيدوب الـ secretions ولا حتى هياثر على لزوجتها
- ان الـ saline اللى انت بتحقنه ببساعد على تكوين مستعمرات من البكتريا داخل الـ ETT وأخر دراسة قالت ان حقن 5 مل من الـ saline ممكن يعملك مستعمرة بكتيرية مكونة من 300,000 بكتريا وبالتالي بتزود فرصة حدوث الـ VAP ولذلك الـ saline instillation اتمنعت تماماً .

طب ممكن نحقن ايه؟؟!!

- N-acetylcysteine لأن دا ممكن يدوب الـ Secretions عن طريق انه بيكسر الـ Bisulfide Bond الموجودة بين جزيئات الـ secretions وبعضها وبالتالي بيدوب الـ secretions فيسهل خروجها وبالتالي ممكن نجيب أمبولات الاستيل سستاين ونحقنها جوا الـ ETT ولكن مش بشكل يومي واعتمادنا الأساسى على الـ Chest Physiotherapy
- ممكن نحقن كمان Sodium Bicarbonate برضه هتدوب الـ secretions وهتاثر على الـ Organisms Colonization

وأحدث Guidelines دلوقتي فى الـ Infection Control قالت متحفش أى حاجة (نهائى) فى الـ Endotracheal Tube

هتقولى: طب هنعمل ايه لو الـ Secretion عندك Sick ؟ هقولك اعتمد على جلسات البخار والـ Chest Physiotherapy


النقطة الثالثة :

القسطرة التي بنسجتها هي الـ Nelaton Catheter قسطرة التنفيس العادية ولكن في حالة الـ Tracheostomy يفضل إنك تعمل الـ Suction باستخدام Foley Catheter أفضل لأن الـ Nelaton بتجرح المريض وهتلاقها عطلول بتطلع معاك Blood في الأول هتبقى فاكر إن دي Secretions موجوده في صدر المريض وانت بتخرجها منه ولكن في الحقيقة لو دقت في لون الدم هتلقى انه لسه Fresh والسبب هو إن القسطرة بتاعتك بتجرح المريض وبالتالي استعمل الـ Foley Catheter أفضل .

النقطة الرابعة : هنختار مقاس الـ Suction Catheter (SC) إزاي ؟؟

فيه عندنا طريقتين :

الطريقة الأولى: ودي بتكون بالشبه بتعتمد على حسب القطر الخارجي لقسطرة التنفيس (Outer Surface of SC) والقطر الداخلي للأنبوبة الحنجرية (Inner Diameter of ETT) بحيث أن النسبة بينهم اللي بنسجها (SC/ETT ratio) تكون بتساوى 50 % يعنى قطر القسطرة نصف قطر الأنبوبة وفيه دراسة اتعملت في سنة 2013 وقالت أن النسبة بينهم ممكن توصل لـ 75 % يعنى (3\4) الأنبوبة وكانت النتائج بتاعتها فعالة جداً .



الطريقة الثانية : ودي لها معادلة بنمشي عليها

$$\text{Size of Suction Catheter (Fr)} = [(\text{ETT size (mm)} - 1) \times 2]$$

يعنى مثلاً لو المريض مركب أنبوبة 8 mm يبقى هنعوض في المعادلة

$$SC = [(8-1) \times 2] = 7 \times 2 = 14 \text{ Fr}$$

يبقى هنستعمل قسطرة خضراء (14 Fr)

النقطة الخامسة:

قبل ما تعمل الـ Suctioning لازم الأول تعمل Hyperoxygenation للمريض بتاعك طب إزاي؟؟!!

- فى حالة انه موجود على الـ Ventilator كل اللي عليك إنك هتضغط على خيار الـ FiO_2 100% .
- ولو المريض مش متوصل على الـ Ventilator يبقى هنا هتستعمل الـ AMBU bag بعد ما توصله بالـ Oxygen Source وتخلي الـ Flow بتاعك 100 % وتعطيه 5 Breaths .

خلي بالك من الـ Hyperoxygenation with 100 % Oxygen فى حالات؟؟

- الـ new born infants لأن لو عرضتهم لأكسجين 100 % لفترة طويلة ممكن يحصلهم retinopathy
- فى الـ CCU مرضى الـ Cyanotic Heart Disease لو عرضتهم لأكسجين 100 % لفترة طويلة دا ممكن يعملهم Pulmonary Vascular Dilatation ويقلل الـ Preload to the Left heart side ويعملك Systemic Hypotension

النقطة السادسة:

أثناء عملية الـ Suctioning عينك دايماً على الـ SaO_2 والـ Heart Rate فى الـ Cardiac Monitor ولو لقيت ان الـ Saturation بتاعتك وقعت منك فى الحالة دى وقف الـ Suction وأعطى 100 % أكسجين للمريض لحد ما الـ Saturation ترجع للطبيعى وبعدها ابقى كمل الـ Suction بتاعك .

وعشان نتجنب النقطة دى خالص



- 1- إختيار المقاس المناسب للقسطرة حسب الـ ETT
- 2- إعطاء المريض 100% أكسجين قبل وبعد التشفيط
- 3- لازم وأنت بتدخل تكون قافل القسطرة بتاعتك ومانع التشفيط
- 4- تشتغل Intermittent Suctioning مش Continuous
- 5- ممنوع تخلى الـ Suction فى المرة الواحدة يستمر أكثر من 10 ثوانى

النقطة السابعة :

« فيه عندنا Two Levels للتشفيط

● المستوى الأول: اسمه الـ Shallow Suctioning

معناه باختصار إنى بدخل قسطرة التشفيط بتاعتي لحد ما تنتهى الأنبوبة الحنجرية بتاعتك بعد كدا بتدخل 1 سم بس بعدها وتبتدى تشفيط

● المستوى التاني: اسمه الـ Deep Suctioning

ودى الطريقة المعروفة ومعناه باختصار إنى بدخل قسطرة التشفيط بتاعتي لحد ما تلاقى Resistance بعد كدا بترجع 1 سم وتبتدى تشفيط

هما الاتنين هيطلعوا معاك الـ Secretions الموجودة في صدر المريض .. بس خلى بالك !!

« لو الحالة عندك على Low PEEP استعمل الـ Deep Suctioning عادى

« إنما لو على High PEEP مثلا 10 استعمل Shallow Suctioning أفضل

لأن الـ Deep Suctioning هيجرح العيان و هيطلع معاك Blood دايماً

النقطة الأخيرة :

« فيه عندنا Two Techniques للتشفيط

● النوع الأول: وهو الـ Open Tracheal Suctioning System (OTSS)

ودى الطريقة العادية في التشفيط


● النوع التاني: وهو الـ Closed Tracheal Suctioning System (CTSS)

ودى فكرتها ان قسطرة التشفيط بتبقى متصلة بالأنبوبة الحنجرية عشان تقلل من خروجها للهواء الجوى وتقلل الـ Infection

« أغلب الدراسات أجمعت على إن هما الاتنين ملهمش تأثير أوى على تقليل معدل حدوث الـ VAP




« ولكن الـ Closed Suctioning Technique تأثيره أفضل من الـ Open

على الـ Hemodynamic Parameters بتاع العيان بتاعك




Closed Tracheal Suctioning System adopted from (Urden et al., 2020).

Types of suction catheters connector

Standard connector	Thumb control connector	Fingertip control connector
		

Different sizes of suction catheters



Tracheal Suction Performance Checklist

1. Assess the patient's need for suctioning such as wheezing, crackles, cyanosis and decreased PaO ₂ .	
2. Wash hands and wear disposable gloves.	
3. Position the patient (Supine with head on one side).	
4. Turn on suction machine to appropriate negative pressure.	Infants : 50 – 80 mmHg Child and over 75 years : 80 – 120 Adult : 120 – 150 mmHg
5. Open your sterile catheter and connect it to the tube of suction machine.	
6. Pour about 100 cc sterile saline into a sterile container.	
7. Hyperoxygenate the patient with 100% oxygen.	
8. Wear a sterile glove on your dominant hand and clean glove on your non dominant hand.	
9. Suction small amount of sterile saline to check the efficacy of your suction device and lubricate the catheter.	
10. Insert the suction catheter into trachea gently until resistance is met or the patient cough then pull it back 1 cm.	Infant : 8 – 14 cm Child : 14 – 20 cm Adult : 20 – 24 cm
11. Switch on suction machine.	
12. Apply intermittent suctioning.	
13. Rotate the catheter gently during suctioning.	
14. Don't allow suction to continue more than 10 seconds.	
15. Hyperoxygenate the patient.	
16. Assess the patient's cardiopulmonary status during suctioning.	
17. Flush the catheter between suctioning.	
18. Reassess the patient.	
19. Remove gloves and wash hands.	
20. Documentation [secretions (amount, color & consistency), time and any complications].	

Oxygen Therapy

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنوصل المريض على Oxygen Source

النقطة الأولى:

مهم جداً نقطة fill the humidifier وبنملاها بين الـ minimum والـ maximum وبيكون بماء مقطر







النقطة الثانية:

عاوزين نوضح الـ flow rate بتاع كل device بنستخدمه:

Device	The best FiO ₂	Flow rate
Nasal cannula	24 – 50 %	1 – 6 L/m
Simple face mask	40 – 60 %	5 – 8 L/m
Venturi mask	Blue	24%
	White	28 %
	Orange	31 %
	Yellow	35 %
	Red	40%
	Green	60 %
Non - Rebreathing mask	90 – 100 %	10 – 15 L/m

النقطة الثالثة:

لو هنوصل المريض على 100% أكسجين بيبقى المفروض انه لا يتعدى 6 ساعات لأن كذا ممكن يحصله oxygen toxicity

Simple Face Mask	
	
Nebulizer Face Mask	Venturi Mask
	
Non - Rebreathing Mask	Nasal Cannula
	

Oxygen Therapy Performance Checklist

1. Assess patient's signs and symptoms of hypoxemia.
2. Assess ABG and/or pulse Oximeter.
3. Prepare equipment.
4. Wash hands and wear gloves.
5. Explain procedure to the patient.
6. Fill the humidifier reservoir until reach the determined line.
7. Connect flow meter to oxygen source, and check operation of flow meter and humidifier.
8. Attach the oxygen device used (mask, nasal cannula ...etc.) with its connecting tubing to humidifier and flow meter.
9. Turn on the oxygen flow meter to the prescribed flow.
10. Place the oxygen device into the patient's airway according to the type of oxygen device.
11. Simple and Partial Rebreathing Mask: <ul style="list-style-type: none">• Place mask on patient's mouth and nose then fix and tighten the elastic bands behind the patient's ears.
12. Nasal Cannula: <ul style="list-style-type: none">• Insert the nasal tips into the nares.• Loop the plastic tubes of the cannula over the ears and under the chin, or place elastic band around the head.• Gently adjust the plastic side.
13. Non Rebreathing Mask: <ul style="list-style-type: none">• Check the reservoir bag to be sure it is inflated (distended).• Check the mask for leaks.
14. Venturi Face Mask: <ul style="list-style-type: none">• Choose proper Venturi jet adaptor.• Attach one end of connecting tube to Venturi mask jet adaptor.• Listen for the "hiss" of the Venturi mask jet.
15. Attach the oxygen tube to the patient's clothes by adhesive tape.
16. Reassess the pulse Oximeter and respiratory status.
17. Remove gloves and wash hands.
18. Documentation (type of device, Flow rate and Spo2 of pulse oximeter).

Nebulization

عاوزين نوضح نقطة معينة لو حبيت تعمل جلسة Nebulizer

كل الحالات الموجودة فى الرعاية ممكن تعملها الجلسة بالأكسجين باستثناء حالة واحدة فقط وهى الـ **COPD** الحالة دى لو عملتها الجلسة بالأكسجين هيجصلها apnea وممكن تموت ولازم لو هتعملها جلسة بخار تكون بجهاز النوبيليز فقط **طب ليه** ???

خلينا نوضح نقطة فى الـ Respiratory Physiology وهى إن السبب إننا بنتنفس مش نقص الأكسجين ولكن زيادة الـ CO_2 لأن نسبته لما بتزيد فى الدم عن المعدل الطبيعى (35 – 45 mmHg) بيحصل عندك Stimulation للـ Respiratory Center الموجود فى المخ وبالتالي تتحفز الـ Lung وبتبندى ناخذ New Breath ودا فى الشخص الطبيعى ودى بنسميها بالـ Hypercarbic Drive يعنى هنا الـ Respiratory Center عندك بيتشغل بسبب زيادة نسبة الـ CO_2 .

فى حالة مريض الـ COPD نسبة الـ CO_2 فى جسمه بتكون عالية أصلاً وممكن توصل لـ (80 mmHg) والـ Respiratory Center بتاعه بيكون خلاص إ تعود على النسبة العالية دى فلو إحنا جيبنا نعمله جلسة بالأكسجين كدا نسبة الـ CO_2 اللى عنده هتقل ونسبة الأكسجين هتزيد وبالتالي مش هيجصل Stimulation للـ Respiratory Center لأنه Becomes Blind وأصبح اللى بيعمله Stimulation هو وجود الـ Hypoxia واللى بنسميها بالـ (Hypoxic Drive) بمعنى تانى إن نقص الأكسجين عند المريض دا هو اللى بيعمله Stimulation للـ Respiratory Center وبيخليه يأخذ نفسه فلو مفيش Hypoxia مش هياخد نفسه ويدخل منك فى apnea وبالتالي لازم نعمله جلسة البخار بتاعته بجهاز الـ Nebulizer فقط .



Nebulization Performance Checklist

1. Assess the patient's vital signs & auscultate his/her chest.
2. Prepare equipment.
3. Wash hands and wear your gloves.
4. Measure the medication precisely with syringe.
5. Explain the procedure to the patient.
6. Position the patient in semi-fowler position.
7. Teach the patient the technique of administration of medication by nebulization (If Conscious).
8. Place the medication in the nebulizer cup. Place only one medication in the nebulizer cup.
9. Turn on the nebulizer.
10. Position the mouth-piece of nebulizer in the mouth and lips around it or the face mask in case of unconscious patient.
11. Take a deep breath through the mouth.
12. Hold breath for 3-4 seconds at full inspiration .
13. Repeat the cycle until all the medication in the nebulizer has been dispensed or as ordered.
14. Wash the patient's mouth after the treatment is completed.
15. Assist the patient with chest physiotherapy as needed.
16. Discard any medication left in the nebulizer.
17. Wash the mouth piece of the nebulizer & nebulizer cup.
18. Clean the equipment at least once daily.
19. Remove gloves and wash hands.
20. Documentation [medication (name and dose), time and patient's response]

Incentive Spirometry

هو عبارة عن جهاز يستخدمه to improve lung function وأمنع حدوث الـ atelectasis وخصوصاً المريض اللى متوصل على الـ Mechanical Ventilator بعد الـ Weaning لازم تعمله Rehabilitation فبنستخدم الـ Spirometry .

الـ Spirometry بيخلى المريض بتاعك ياخذ Regularly Deep Breath ودا طبعاً بيفتح الـ Alveoli Sacs وبيحافظ عليها Opened .

يستخدمه كمان فى حالات

- Patients with breathing disorders: COPD (strengthen lung function)
 - Patients with respiratory illnesses: Pneumonia (helps keep lungs healthy while sick and move fluid / pus affecting the alveoli sac)
 - pre-opt and post-opt patients
- قبل وبعد العمليات الجراحية

المفروض المريض يستعمله كام مرة ؟

10 times every 1 to 2 hours while awake

عاوزين نوضح نقطة مهمة ؟


- لما المريض بياخذ نفس inspiration اللى بيحصل ان الـ lung بيحصلها expansion بتمدد والـ alveoli بتفتح وكل ما يكون الـ inspiration دا deep كل ما الـ alveoli هتفتح أكثر ودا اللى هيعالج الـ atelectasis
- إنما فى الـ expiration بيحصل عنده recoil to the lung وهتلاقى الـ alveoli بتقل وبيحصل collapse
- وبالتالي دور الـ spirometry إنى أخلى المريض يحط الـ mouth piece فى الـ mouth بتاعه وياخذ نفسه يعنى يعمل inspiration ويكون deep لان دا اللى هيفتح الـ alveoli (يعنى يشفط مش ينفخ) مش إن أنا أحط الـ mouth piece فى الـ mouth بتاعه وأقوله ينفخ أو يعمل exhalation لأن دى غلطة منتشرة جدا فى مصر كلها .

Incentive Spirometry Performance Checklist


1. Assess patient's respiratory status.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Explain the procedure to the patient.
4. Position the patient in semi setting or setting position.
5. Attach flexible tubing to the spirometry's port.
6. Ask the patient to exhale completely.
7. Ask the patient to seal his lips around mouth piece tightly.
8. Ask the patient to inhale deeply and slowly...making sure to keep the indicator within normal range (not too fast or too slow)...Piston will rise.
9. The patient needs to keep inhaling as deep as possible. ...until unable to hold breath any longer and then hold breath for 6 seconds.
10. Exhale slowly and allow piston to fall before repeating again.
11. Ask the patient to repeat 5 – 10 breathes per session at minimum every hour.
12. Return the patient to comfort position.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Reassess the patient's respiratory status.
15. Documentation (date, time and session number).

Wrong Ways to use an Incentive Spirometer ?

- Blowing into the device (most devices will not work if this is done). النفخ فيه
- Rapidly inhaling and exhaling off of the device and not allowing the piston to completely fall to baseline before repeating.
- Not using it often (less than 2 - 3 times per day).



How to Use an Incentive Spirometer



Arterial Catheter / Line

فيه عندنا مقولة شهيرة بتقول

It should be clearly recognized that arterial pressure cannot be measured with precision by means of sphygmomanometers

"Committee for Arterial Pressure Recording,
@American Heart Association"


« بمعنى انك لو محتاج تعرف ضغط العيان بالطبط مش هتقدر تحده بواسطة Cuff الضغط بتاع المونيتور اللي موجودة عندنا في الرعاية

- لأنها أولاً: بتتاثر بأكثر من عامل وبالتالي مش هتطيك قراءة دقيقة
- ثانياً: انك مش هتقدر أساساً تستعملها في بعض الحالات زي الـ morbid obesity والـ sever extremity burn

« وبالتالي لو محتاج تعرف ضغط العيان بالطبط فعلاً يبقى لازم نلجأ للـ Arterial Catheter لأنها بتحدد الضغط داخل الشريان واللى بنسميه بالـ Invasive Blood Pressure (IBP)


Indications

- » Continuous direct BP monitoring (more accurate than sphygmomanometer reading).
- » Inability to use direct BP monitoring as (Morbid obesity- sever extremity burn).
- » Frequent arterial blood sampling



أماكن تركيبها في الشخص البالغ بالترتيب

- » Radial artery
- » Femoral artery
- » Brachial artery
- » Dorsalis pedis artery



بالنسبة للـ Pressure Bag مطلوب منك تعمله Check كل 6 ساعات

- أتأكد ان الضغط بتاعك 300 mmhg
- وكمان ان فيه أساسا محلول عندك في الـ Flush Bag
- وإن الـ Flush system is delivering 3-5 ml / hr ويتغير كل 24 ساعة

بالنسبة للـ Transducer

- عشان تحصل على قياس صحيح أتأكد انه في نفس مستوى الـ phlebostatic axis اللي هو عند الـ Fourth intercostal space at the mid axillary line
- وكمان لازم تعمله Calibration او اللي بنسميه Zeroing ع الأقل مرة كل 6 ساعات بنفس الخطوات دي

Turn stopcock on transducer so that it is off to the patient

Remove cap

Press zero on the monitor


Ensure that zero appears on screen

Replace cap and turn stopcock so that it is open to monitoring and patient

Monitor the waveform on your screen to make sure that it is not dampened


الغرض من الـ Zeroing هو انك بتعمل release للضغط بتاع الهواء الجوى وبالتالي الضغط اللي يظهر عندك على المونيتور يكون الضغط داخل الشريان فقط بدون أى تأثير من الضغط الجوى على القراءة

« الصورة دى بتوضح شكل الـ wave بتاعته وشرحها



There is a delay of 180msec:
The interval between the R wave and the upstroke of systole; it represents the delay between actual ventricular depolarization and the arrival of the signal to the pressure transducer.

« وللازم تعرف كويس جدا ايزاي تحدد الـ Overdamped والـ Underdamped



« الـ Overdamped wave هتلاقى ان Dicrotic notch مش موجودة في الرسمة

ودى بشوفها في حالة

Clot in the catheter tip

Air bubble in the tubes

Kinks / Narrow tubes

« الـ Underdamped wave هتلاقى ان systolic بتاعك Overestimated

ودى بشوفها في حالة

Catheter whip

Hypothermia

Dysrhythmia

طب لو حصل إنك لقيت الـ Waveform Becomes Dampened هتتصرف إزاي ؟

1. Check the arterial line insertion site for catheter reposition.
2. Aspirate and flush the catheter as follows:
 - a. Attach a 10 cc syringe to stopcock closest to the patient.
 - b. Turn stopcock off to flush bag.
 - c. Gently aspirate; if resistance is felt, stop and notify physician for replacement.
 - d. If blood is withdrawn, aspirate 3cc of blood , turn stopcock off to the syringe and discard the aspirated 3 cc blood.
 - e. Return the syringe to stopcock and turn the stopcock off to the patient.
 - f. Squeeze fast – flush device and fill syringe with 2 ml heparinized solution.
 - g. Turn stop cock off to pressure tubing system and open the syringe of the patient
 - h. Gently inject solution from the syringe into the arterial line.

Always monitor extremity distal to insertion site every 12 hour for color, warmth, capillary refill, pulse and pain.

Arterial Catheter Insertion Performance Checklist

1. Assess signs and symptoms that warrant the use of arterial pressure monitoring.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Position the patient in comfortable position with adequate exposure and lighting of the insertion site.
4. Performe Allen's or modified Allen's Test.
5. Place a roller band under wrist if you choose the radial artery.
6. Palpate the radial artery pulsation.
7. Assist the physician with the catheter insertion as directed.
8. Once the catheter is positioned, connect high pressure tubing with Luer-lok adaptor to arterial catheter.
9. If dampened attempt to withdraw blood and then flush. Try to reposition the arm, or catheter position may need to be adjusted.
10. Once the catheter is secured in place by physician, apply antimicrobial ointment.
11. Apply transparent dressing.
12. Record date and time of insertion on the dressing, and put a warning sign not for injection
12. Return the patient to comfort position.
13. Discard supplies.
14. Remove your gloves and wash hands.
15. Documentation (date, time, site of insertion, IBP and any complications).

CVP Measurement

عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت تقيس الـ CVP

النقطة الأولى :

الـ CVP عندنا له 3 Lumens احنا لو هنقيس الـ CVP بنختار الـ Lumen اللي فى النص اللي اسمه Distal واللى لونه فى الغالب بيبقى أصفر أو بنى والسبب فى كذا هو إن الـ inner diameter بتاعه أكبر من الـ 2 Lumens الباقين بمعنى تانى هو أوسع قطر داخلي فيهم وبالتالي الـ Flow بتاعه أسرع ولذلك هو أفضل lumen ممكن نستعمله فى القياس بتاعنا ولو المريض مركب ماهوكر هنقيس من الـ lumen اللي لونه أزرق لنفس السبب .

النقطة الثانية :

بعد ما اخترت الـ Lumen اللي هنقيس منه لازم تعمل Check وتشوف هل هو شغال ولا لأ ناس كثير بتحقق Saline فيه وخلص ودا مش صح لأن لو فيه Blood Clot موجودة عند الـ Catheter tip وهى اللي عامله Occlusion فى الحالة دى انت كدا عملتها Push ودخلتها للـ Circulation ودى ممكن توصل المريض بتاعك لـ Pulmonary Embolism طب إيه الصح ؟
الصح إنك لو هتعمل Check يبقى لازم عن طريق انك توصل سرنجة 3 سم وتحاول تسحب Blood من الـ Lumen لو مش سحب معاك ولقيته Occluded شوف Lumen غيره إنما ممنوع تعمل Push بالـ Saline أو ممكن تعمل Flush Back Maneuver أفضل عشان تشوف الـ Lumen شغال ولا لأ .




النقطة الثالثة:

عشان نتجنب النقطة الثانية دي ونمنع حدوث الـ occlusion المفروض إن الـ CVP بتاعك بيبقى متوصل بالـ hep saline عشان تعمل flush بعد كل مرة بتعطى فيها medication أو بتقيس الـ CVP ولو المريض بتاعك عنده مشاكل فى السيولة بيبقى ع الأقل خالص N.Saline عادى تعمل بيه Flush بعد كل دواء.

النقطة الرابعة:

الخطوة رقم (7) فى الـ Checklist لما نقول ان المريض بتاعنا بيبقى Flat ده مش معناه انه بيبقى Zero Position ولكن بيبقى Supine بزاوية 15 – 30 ويمكن تقيسه والمريض Lateral ويمكن تقيسه برضه لو المريض نايم على الـ abdomen عادى جدا وفى بعض الحالات زى حالات الـ Open Heart وحالات الـ Pulmonary Edema وبعض الـ Cardiac Patients الـ CVP لازم تقيسه والمريض Setting أو Semi Fowler لأن المريض ده مينفعش أصلا انه بيبقى Supine وفى الحالة دي بتضطرب الـ Zero Line بتاعك عند الـ Second Intercostal.



النقطة الخامسة

هتتصرف إزاي لو لقيت عندك Occlusion؟؟

بعض الناس بتجيب الـ guide wire وتدخله جوه الـ lumen عشان تتخلص من الـ Occlusion دا ودا طبعا خطأ وهيملك Stroke or Pulmonary Embolism

بعض الناس بتجيب سرنجة وتملاها Saline وتعمل Push جامد للـ Saline عشان تتخلص من الـ Occlusion ودا طبعا خطأ وهيملك Stroke or Pulmonary Embolism

طب إيه الصح؟

زى ما قال Paul Marino

هتحتاج أمبول Alteplase وده باختصار دواء بيدوب الجلطات المتكونة بالفعل

هنحضره إزاي؟

هنحل الفيال على sterile water اللي بيبقى جاى معاه ونسحب منه 2 مل

هستعمله إزاي؟

1- هنسحب 2 مل فقط من الفيال وتحقنة داخل الـ lumen اللي فيها occlusion وتقلها بعد ما تحقن

2- هنستنى لمدة 30 دقيقة وبعدها هنجرب نسحب دم من الـ lumen

3- لو سحبت معاك يبقى خلاص إنما لو مش سحبت ولقيت إن لسه فيه occlusion هنستنى كمان 90 دقيقة وبعد كذا تحاول تسحب مرة ثانية لو سحبت معاك خلاص إنما لو مش سحبت ولقيت إن لسه فى occlusion

هتخضر جرعة ثانية من الـ Alteplase وتحقنها داخل الـ lumen وتستنى تانى ساعتين

4- لو سحبت معاك هتسحب 5 مل دم عشان تعمل remove of drug solution وأى بقايا للـ blood clot اللي كانت موجودة

5- لو جربت كل دا ولسه الـ occlusion موجود بيبقى consider انك تبلىغ عشان نغير الـ CVC

النقطة السادسة :

هل الصحيح إنى أقيس الـ CVP فى جود الـ PEEP وأطرح ولا أفضل الفنت خالص وأخد القياس؟؟

- لو المريض بتاعك على A/C mode or CMV mode مينفعش تفصله من على الفنت أساساً عشان تقيس الـ CVP لأن الـ Patient مش هياخد نفسه ولكن هتقيس عادى وبعد كدا تطرح قيمة الـ PEEP.
- إذا كان المريض بتاعك يقدر ياخد Spontaneous Breath زي مثلاً SIMV, CPAP, PSV... فى الحالة دى تقدر تفصل الفنت خالص وتقيس براحتك وبعد ما تخلص توصله تانى.



وعموماً سواء أنت هتقيس الـ CVP وتطرح منه قيمة الـ PEEP أو سواء أنت فصلت الـ Ventilator خالص وأنت بتقيس مش هتفرق معاك فى حاجة وهتعطيك نفس القراءة

النقطة السابعة :

قراءة الـ CVP مش رقم واحد وإنما هى Range يعنى لازم ياخد الرقمين الللى مستوى المحلول بتاعك وافق بينهم مثال : قراءة مريض ما (10:11) أو (5:6).

النقطة الثامنة :

فيه Cardiac Monitors كتيرة دلوقتى بتيجى معاها CVP Cable كل المطلوب منك انك توصله بالـ lumen بتاع الـ CVC وتكمل وصلاتك وتوصلها بالمونيتور والقراءة بتظهر على شاشة المونيتور



CVP Measurement Performance Checklist

1. Assess the patient's respiratory and cardiac status.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Select the appropriate CVC lumen.
4. Begin the IV solution such as normal saline or ringer.
5. Close the stopcock in the direction of the patient.
6. Allow the solution to pass via the manometer line.
7. Check the patency of the catheter and lumen through flush back or using a syringe.
8. Positioning the patient in an appropriate position.
9. If Flat: Put the manometer at the mid axillary's line of the patient (fifth intercostal space). Folwers or Semi Folwers: Put the manometer at the mid axillary's line of the patient (second intercostal space).
10. Close the stopcock in the direction of the solution.
11. Take the CVP reading when fluid stop fluctuate. (normal 5-15 cmH ₂ O).
12. Begin an I.V solution such as normal saline to flush the catheter or hep saline better if not contraindicated.
13. Put the patient in comfort position.
14. Remove gloves and wash hands.
15. Documentation (Date, Time, CVP reading and catheter insertion site).

Cardiac Monitor

طبعا الـ Cardiac Monitor جهاز غنى عن التعريف وهو أساس الرعاية المركزة ومن خلاله بنقدر نعرف مؤشرات كثيرة خاصة بالمريض




أول رقم هتلاحظه هو الرقم اللي مكتوب بالأخضر واللى بيمثل الـ Heart Rate بتاع المريض مش بس يهمنى الرقم اللي يهمنى أكثر هو شكل الـ Waves ولازم اللي يكون قاعد قدام الـ Monitor يكون عارف كويس أوى ان فيه عندنا Shockable Rhythm and Non Shockable Rhythm ببقى فاهم يعنى ايه (Vtach) Ventricular Tachycardia وياه (VF) Ventricular Fibrillation وياه الـ Atrial Fibrillation (AF) وغيرها وإزاي يتعرف عليهم.

وعشان الرقم دا ببقى صحيح والـ Waves تكون فعلا حقيقية لازم توصيل الإلكترود بتاعتك يكون صح طب إزاي؟؟
فيه عندنا خمسة Leads

White	RA	Right Arm Lead
Green	RL	Right Leg Lead
Black	LA	Left Arm Lead
Red	LL	Left Leg Lead
Brown	V1	Chest (V1)

Connecting Cardiac Monitor Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Prepare the patients skin at sites of electrodes application.
3. Keep patient's skin dry.
4. Place electrodes on the patients.
5. Check cables and lead wires for fraying, broken wires or discoloration.
6. Plug the lead wires into the patient's cable.
7. Plug the patient's cable into monitor.
8. Connect electrodes lead wires, then connect electrodes to patients chest.
9. Turn on the monitor.
10. Adjust the monitor alarms and settings.
11. Record ECG strip from the monitor.
12. Discard the used items.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (heart rate, rhythm and any dysrhythmia).



Pulse Oximeter

الأكسجين بيبقى موجود في الدم في صورتين إما Dissolved في الـ Plasma وإما يكون Bound to Hemoglobin وساعتها بنسمى الهيموجلوبين دا (Functional) Oxyhemoglobin لان فيه هيموجلوبين تانى بيبقى مرتبط بالـ CO₂ بنسميه Carboxyhemoglobin.

فيه عندنا PaO₂ اللى هي Partial Pressure of Oxygen Dissolved in Arterial Blood يعنى بيحسب نسبة الاكسجين اللى Dissolved في الدم (وده يعرفه من الـ ABG).



وفيه عندنا SaO₂ ودى بتحسب percent of Saturation of O₂ Bound to Hemoglobin in Arterial Blood يعنى بيحسب نسبة الأكسجين اللى مرتبطة بالـ Hemoglobin واللى لما بتقيسها بالـ Pulse Oximeter بنسميها SpO₂.

طَب إيه فكرة الـ Pulse Oximeter ??

الـ Pulse Oximeter بيتكون من Probe اللى بتوصله على الجسم سواء الـ Finger أو غيره و Microprocessor ودا موجود داخل الـ Monitor .

الـ Probe دا بقى بيتكون من Photo Detector ومعاه 2 Lights Emitting Diode ودول مصدر الضوء الأحمر اللى بتشوفه دا ضوء بيبقى له طول موجى معين بيقدر أنه يعدى من خلال الأنسجة ويحصله Absorption عن طريق الـ Hemoglobin واللى بيحسب كمية الضوء اللى امتصت دى هو الـ Photo Detector وبعد كدا بيترجمها الـ Microprocessor الموجود فى الـ Monitor ويحسبلك نسبة الاكسجين المرتبطة بالهيموجلوبين اللى بنسميها SpO₂.

أفضل أماكن توصيل الـ Probe هي الـ Ear Lobes, Fingers, Feet, Cheeks, Nose and Tongue بالنسبة للشخص الـ Adult ممكن تحط الالكتروود فى أي ناحية من الجسم سواء اليمين أو الشمال إنما فى الاطفال يفضل دائما الـ right upper arm عشان الـ possibility إن الطفل دا يكون عنده Patent Ductus Arteriosus بيكون الدم اللى بيروح الـ Right Arm هو The Least Diluted by Shunt وبيحتوى على أكثر كمية Oxyhemoglobin وبالتالي أفضل نتيجة.



Connecting Pulse Oximeter Performance Checklist

1. Assess patient's capillary refill, arterial pulse and skin temperature.
2. Assess pulse oximeter sensor size and efficiency.
3. Wash hands and wear your gloves.
4. Clean the selected sensor site (usually index finger) and remove fake fingernail and nail polish.
5. Insert Oximeter cable into the monitor.
6. Apply the sensor to the selected site appropriately (place the transducer " photo detector" probe over the patient's finger so the light beams and sensor oppose each other).
7. Connect the sensor into the oximeter cable.
8. Set saturation alarms.
9. Remove gloves and wash hands.
10. Document the value of SpO ₂ frequently.

مهم جدا عشان تكون القراءة صحيحة إن الـ Temperature بتاع الـ Part اللي انت موصل عليه الـ Probe تكون Normal ولو حصل انك مثلا موصلة على الـ Finger ولقيت المريض إيدته ساقعة أو كدا ممكن تدفيها بقطن أو تغطيها بأى حاجة.


وباريت تبعد عن الناحية اللي انت موصل عليها الـ Cuff بتاع الـ Blood Pressure.

Capnograph


الـ Capnograph هو جهاز يستخدم لقياس كمية الـ Carbon Dioxide الموجودة في الـ Patient's Breath وله أكثر من مسمى منها Capnometry أو End – Tidal Carbon Dioxide (ETCO₂) Monitoring.

طب إليه فكرة الـ Capnograph ؟؟

هو عبارة عن Sensor ومتوصل على الـ Processor الـ Sensor دا بيتكون من Infrared Source وقصاده بالضبط Infrared Detector . الأشعة تحت الحمراء بتخرج من الـ Infrared Source ويتعدى على الـ CO₂ بيحصلها Absorption والمتبقى منها بيستقبله الـ Detector وبالتالي الـ Processor بيحسب قيمتها . وبالتالي لو زاد الإمتصاص هنقل كمية الـ Infrared اللي هيستقبلها الـ Detector يبقى دا معناه ان الـ CO₂ عالي والعكس صحيح .



Capnograph wave



Phase 1	Baseline	This is the baseline. Since no CO ₂ is going out when a patient is breathing in, the baseline is usually zero.
Phase 2	The beginning of exhalation (rise)	CO ₂ begins to travel from the alveoli through the anatomical dead space of the airway causing a rapid rise in the graph (so it measures the exhaled CO ₂ from the alveoli mixed with the gas that was in the dead space. This part of the graph goes up as the more concentrated CO ₂ gases from lower in the lungs rise up past the sensor).
Phase 3	Plateau	The sensor is receiving the CO ₂ -rich gas that was in the alveoli, which is a fairly stable amount, the graph levels off into a plateau. The measurement at the end of the tide of respiration, the peak measurement at the end of phase 3, is the EtCO ₂ reading.
the patient inhales again, bringing clear air past the sensor, dropping the graph back down to zero to start over again at phase 1.		

الجدول ده بيوضح أسباب زيادة أو نقص القراءة



Increased Value (↑ PetCO ₂)	Decreased Value (↓ PetCO ₂)
Fever	Hypothermia
Hypertension	Hypotension
Hypoventilation	Hyperventilation
Hypovolemia	Hypervolemia
Obstructed Airways	Obstructed Airways
Increased cardiac output	Decreased cardiac output
Increased muscular activity (shivering)	Decreased muscular activity (muscle relaxant)
	Apea / Bronchospasm
	Cardiac Arrest
	Pulmonary Embolism

Connecting Capnograph Performance Checklist

1. Assess patient's vital signs and breath sound.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Assess Capnograph for proper connections and proper functioning.
4. Perform routine calibration through pressing the calibration button on cardiac monitor.
5. Connect the airway adaptor to endotracheal tube or tracheostomy tube and Capnography.
6. Connect the Capnography sensor to cardiac monitor.
7. Ensure proper function (PETCO ₂ wave form and value observed).
8. Set Capnograph alarms.
9. Remove gloves and wash hands.
10. Documente the PETCO ₂ frequently.

Bispectral Index (Bis)

دا زيه زى الـ Pulse Oximeter والـ Capnograph عبارة عن Extension بيتوصل بالـ Cardiac Monitor وهو عبارة عن مجموعة Electrodes خاصة بنوصلها على الـ Forehead بتاع الـ Patient .



استخدامه؟؟

بستخدمه عشان نعرف منه الـ Depth of Anesthesia or Sedation
وأعرف هل الـ Patient بتاعى Regaining Consciousness or Not

طب إيه فكرته؟؟


الـ Electrodes اللي بنوصلها على الـ Patient's Forehead بتعمل Analysis للـ EEG يعنى بتحلل كهرباء المخ ومن خلالها بيظهر رقم على الـ Cardiac Monitor بعرف من خلاله الـ Degree of Alertness.

90 - 100	Awaken
70 - 90	Light to Moderate Sedation
60 - 70	Superficial Anesthesia
45 - 60	Adequate Anesthesia
0 - 45	Deep Anesthesia

الـ target بتاعنا ان المريض يكون Less Than 60

والسؤال دلوقتى هو ما مدى مصداقيته؟

هو للأسف بيتأثر بعوامل كتيرة زي لو الـ Patient بتاعك عنده Hyper or Hypothermia
أو لو عنده Head Trauma أو حتى لو عنده Hypovolemia وكل دا بيأثر على الـ Values بتاعتك.



CPR

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنشغل (CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)

النقطة الأولى:

قبل ما تشتغل مهم جداً إننا نحط الـ Backboard تحت المريض النقطة دي لها تأثير فعال جداً في الـ Chest Compression.

النقطة الثانية:

وأنت شغال Chest Compression مهم جداً الـ Posture بتاعك بمعنى الـ Elbow بتاعك Extended مش Flexed والـ Waist بتاعك هو اللي بيتحرك مش الـ Shoulders.

النقطة الثالثة:

لازم تكون فاهم اننا بنعطى Adrenaline بعد 2 Cycles وبيبقى أمبول كل 3 - 5 دقائق على أمل ان المريض بتاعك يقرب بـ Vtach or VF اللي هما Shockable Rhythm فنعطى الـ Shock بتاعتنا فيرجع مرة ثانية لازم تكون فاهم اننا بنعطى Sodium Bicarbonate لأن سبب الـ Arrest هو الـ Acidosis أو الـ Acidemia وبالتالي أنا بنعطى بيكارب عشان أعادل الحامضية دي . بالنسبة للـ Atropine خلاص أحدث الـ Guidelines مش بتستخدمه في حالات الـ Arrest

النقطة الرابعة:

حالات الـ No CPR زي مثلاً حالة الـ GCS بتاعها 3 لمدة 5 أيام الحالات دي مش بنشتغل عليها ولكن **we just leave him die in peace** وهتلاقينا ببنتدى نقل الـ Antibiotics الغالية زي الميرونام والتينام ونعطى أدوية أرخص شوية عشان نقل الـ Cost على أهل المريض وبنكتب عليه (DNR).

" In the successful resuscitation of the arrested patient,
you have achieved your greatest victory "

النقطة الخامسة :

لازم تكون فاهم معايا النقط دى وانت شغال Compression

انا بشتغل Chest Compressions عشان أحافظ على القلب والمخ طب إزاي؟!

القلب متوقف عن العمل ومش بينبض دم وبالتالي مفيش دم رايح للمخ

فانا بضغط على صدر العيان عشان أقوم بدور القلب وأضخ الدم للمخ وأمنع موت خلايا المخ

بعد ما عملت push down أثناء الـ Compression لازم بعدها تطلع لفوق وتعمل Chest Recoil

فايدته حاجتين؟!

أولاً: هتخلى القلب يتملى دم جديد وبالتالي لما تعمل Compression مرة ثانية تلاقى دم في القلب تضخه للمخ

ثانياً: عضلات القلب بتتغذى عن طريق الـ coronaries (الشرايين التاجية) ودى بتكون ماشية على جدران القلب.

الطبيعى ان الشرايين دى بتتملى في الـ Diastole يعنى أثناء الـ Chest Recoil وبالتالي لازم تعطى وقت

كافى عشان تتملى الـ Coronaries وتغذى عضلات القلب نفسها

وبكدا هقولك ان الـ Compression فيه حاجتين

الـ pushing down وده لضخ الدم للمخ For brain

والـ Chest Recoil وده للحفاظ على عضلة القلب نفسها For Heart

النقطة السادسة :

لازم تكون فاهم معايا النقط دى وانت بتفتح الـ Airways

انا بشتغل Head Tilt Chin Lift مع كل الحالات العادية

انما لو شاكك انه فيه Cervical Spine Injury زى واحد وقع من دور عالى ساعتها هشتغل بالـ Jaw Thrust

طب لو أنا عندى حالة وشاكك انها cervical spine injury ومع ذلك مش عارف أفتح الـ airway

بالـ jaw thrust هتصرف إزاي؟!

الـ AHA قالك افتحه بالـ Head Tilt Chin Lift

النقطة السابعة:

لازم تكون فاهم معايا النقط دي وانت شغال Breathing

انا بعطى الـ Breathing عشان حاجتين

الأولى: الانسان الطبيعي بيتنفس مش عشان نقص الاكسجين ولكن بسبب زيادة نسبة الـ CO2

لان لما نسبته بتزيد عن الطبيعي 45 - 35 يحصل stimulation للـ respiratory center فياخذ نفسه

وبالتالي انا لما بعطى mouth to mouth breath اللي بنسميها قبلة الحياة بعطيها عشان ازود نسبة

الـ CO2 داخل العيان فيحفز الـ respiratory center في المخ فياخذ تنفس

الثانية: نسبة الكسجين اللي بتتنفسه في الهواء الجوى أثناء الشهيق 21%

وفي الزفير الهواء اللي خارج منك فيه 17% أكسجين

فانت بتشتغل compression تضخ دم للمخ ..

بعد كدا تعطى breathing فيه 17% أكسجين فيروح الدم للمخ فيه نسبة أكسجين تسعفى

وكمان يزيد ثانى أكسيد الكربون في الجسم فيحفز مركز التنفس في المخ انك ترجع تاخذ Breathing

بشكل طبيعي

واحنا بنعطى الـ breathing بيكون على مدار ثانية over than 1 second


لو أعطيته أسرع من كدا الهواء اللي داخل ده هيروح على الـ Stomach ويعملك Gastric inflation

تجنب دايمًا الـ Hyperinflation لأن ده هيزود الـ intrathoracic pressure ويقلل الـ venous return

High Quality CPR


- **Start compression within 10 seconds** of recognition of cardiac arrest
- **Push hard, push fast:** compression at a rate of 100 to 120/min with a depth of
 - At least 5 cm or adults
 - At least one third the depth of the chest, about 5 cm, for children.
 - At least one third the depth of the chest, about 4 cm, for infants.
- **Allow complete chest recoil after each compression**
- **Minimize interruptions** in compressions (try to limit interruptions to less than 10 seconds)
- **Give effective breaths** that make the chest rise
- **Avoid excessive ventilation**

**BLS Healthcare Provider
Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update**



© 2015 American Heart Association

Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update



© 2015 American Heart Association

CPR Quality

- Push hard (at least 2 inches [5 cm]) and fast (100-120/min) and allow complete chest recoil.
- Minimize interruptions in compressions.
- Avoid excessive ventilation.
- Rotate compressor every 2 minutes, or sooner if fatigued.
- If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio.
- Quantitative waveform capnography
 - If PETCO₂ <10 mm Hg, attempt to improve CPR quality.
- Intra-arterial pressure
 - If relaxation phase (diastolic) pressure <20 mm Hg, attempt to improve CPR quality.

Shock Energy for Defibrillation

- Biphasic: Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J; if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered.
- Monophasic: 360 J

Drug Therapy

- Epinephrine IV/IO dose: 1 mg every 3-5 minutes
- Amiodarone IV/IO dose: First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg.

Advanced Airway

- Endotracheal intubation or supraglottic advanced airway
- Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor ET tube placement
- Once advanced airway in place, give 1 breath every 6 seconds (10 breaths/min) with continuous chest compressions


Return of Spontaneous Circulation (ROSC)

- Pulse and blood pressure
- Abrupt sustained increase in PETCO₂ (typically >40 mm Hg)
- Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring

Reversible Causes

- Hypovolemia
- Hypoxia
- Hydrogen ion (acidosis)
- Hypo-/hyperkalemia
- Hypothermia
- Tension pneumothorax
- Tamponade, cardiac
- Toxins
- Thrombosis, pulmonary
- Thrombosis, coronary

Adult Tachycardia With a Pulse Algorithm



© 2015 American Heart Association

Doses/Details

Synchronized cardioversion:

Initial recommended doses:

- Narrow regular: 50-100 J
- Narrow irregular: 120-200 J biphasic or 200 J monophasic
- Wide regular: 100 J
- Wide irregular: defibrillation dose (not synchronized)

Adenosine IV dose:

First dose: 6 mg rapid IV push; follow with NS flush.
Second dose: 12 mg if required.

Antiarrhythmic Infusions for Stable Wide-QRS Tachycardia**Procainamide IV dose:**

20-50 mg/min until arrhythmia suppressed, hypotension ensues, QRS duration increases $>50\%$, or maximum dose 17 mg/kg given. Maintenance infusion: 1-4 mg/min. Avoid if prolonged QT or CHF.


Amiodarone IV dose:

First dose: 150 mg over 10 minutes. Repeat as needed if VT recurs. Follow by maintenance infusion of 1 mg/min for first 6 hours.


Sotalol IV dose:

100 mg (1.5 mg/kg) over 5 minutes. Avoid if prolonged QT.

Adult Bradycardia With a Pulse Algorithm



Adult Immediate Post-Cardiac Arrest Care Algorithm—2015 Update



Pericardial Shock

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنعطى (pericardial Shock (DC Shock)

النقطة الأولى:

من اسمها D/C shock هي عبارة عن حاجتين :

- "D" اختصار Defibrillation ودي معناها ان انا حصل عندي Cardiac Arrest يعني لو جيت اشوف ال Pulse مش هلاقي Pulse (القلب فيه كهرباء كثير ولكن مش بيضخ دم) فلازم أعطي Defibrillatory Shock بقيمة كبيرة (2 joule/kg) ممكن توصل معاك 360 جول عشان أخلى القلب يرجع ييضخ بصورة طبيعية .

وبالتالي لازم تعرف ان فيه عندنا Shockable Rhythm ودي باختصار لازم تعطيتها Shock عشان ترجع معاك ودي بتشمل:

Pulseless Ventricular Tachycardia (Vtach)	
Ventricular fibrillation (VF) سواء كانت fine or coarse	

ولازم تعرف برضه ان فيه عندنا Non-Shockable Rhythm ودي باختصار لازم تشتغل CPR الأول ومتعطيش Shock إلا لو قلبت معاك بحاجة Shockable ودي بتشمل:





A systole (absence of electrical and mechanical activity)	
Pulseless electrical activity (PEA) من اسمها فيه كهرباء بس مفيش pulse ودي بنشوفها مع أي rhythm عادي ولكن مفيش معاه pulse	<p>Pulseless Electrical Activity (PEA)</p> <p>Note that PEA can look like any rhythm (any organized electrical activity), but if no pulse it is PEA</p>

النقطة الثانية

- "C" اختصار Cardioversion ودى القلب عندى بيكون شغال ولو حسيت الـ pulse هيكون موجود ولكن بصورة غير منتظمة فأننا هعطى Cardioversion Shock بقيمة صغيرة لا تتعدى 50 - 100 جول بحيث نرجع القلب يشتغل بصورة منتظمة .

والـ Dysrhythmia دى يا إما هتكون Stable فعلاجها بيكون بأدوية زى الـ Amiodarone والاسم التجارى منه هو الـ Cordarone بنعطى منه Loading dose and then Maintenance Dose أو إن الـ Dysrhythmia دى تكون Unstable وعلاجها بيتم على مرحلتين :
الأولى: يعطى Sedation وفى نفس الوقت يعملى Retrograde Amnesia زى الـ Midazolam (Dormicum) – Propofol
الثانية: هى انى أعطى الـ Shock بتاعتى بشحنة كهربية بسيطة لا تتعدى 50 جول .

وأمثلتها كتير أشهرها :

Supraventricular tachycardia (SVT)	
Atrial Flutter	
Atrial Fibrillation	
Unstable Ventricular tachycardia with pulse	

مهم جدا قبل ما نعطى shock

- أن المريض يكون صايم ع الاقل 8 ساعات .
- نوقف الـ Digitalis قبلها ب 48 ساعة .
- ولازم نشغل خاصية الـ Synchronization قبل الـ Shock.
- أوعى تنسى الـ KY gel وإلا هتسبب حرق للمريض بتاعك.

CARDIOVERSION	DEFIBRILLATION
Elective planned procedure	Emergency life saving procedure
Synchronized shock	UN -Synchronized shock
Low energy shock	High energy shock
There can be some delay	No delay, immediate
Anti coagulation needed	No anticoagulation needed
Less damage to myocardium	More damage to myocardium
Used in most of the arrhythmias except VT/ VF	Used in VT / VF

بالنسبة لجهاز الـ DC Shock يهمنى فيه انك تعرف الآتى:

فيها أجهزة بتكون Monophasic System

بمعنى ان التيار / الشحنة الكهربائية بتخرج في إتجاه واحد (من paddle واحدة فقط وتروح للـ paddle الثانية) هتلاقى ان الأجهزة دى فيها شحنة لحد 360 جول عادى لانها هتخرج الـ 360 جول من paddle واحدة بس

فيها أجهزة بتكون Bi-phasic System

بمعنى ان التيار / الشحنة الكهربائية بيخرج من paddle يروح للـ paddle الثانية وبعدين يعكس اتجاهه ويرجع للـ paddle الأولى مرة ثانية وهكذا هتلاقى ان الأجهزة دى فيها شحنة آخرها 200 لانها هتخرج الـ 200 من اتنين paddle يعنى خرجت 400 جول

الأفضل هو الـ Bi-phasic ونسبة نجاحه أعلى وكمان فرصة حدوث Burn او myocardial damage أقل

Pericardial Shock Performance Checklist

1. Wear gloves and remove all metallic objects from the patient and dentures.
2. Place a back board under the patient.
3. Bring crush cart to bed.
4. Prepare paddles with proper conductive agent (gel).
5. Place one paddle at the heart's apex just to the left of the nipple in the midaxillary line. Place the other paddle just below the right clavicle to the right of the sternum.
6. Place the synchronizer switch off and charge defibrillator paddle as prescribed.
7. Apply suitable pressure to each paddle against the chest wall.
8. State "All clear" and usually verify that all personnel are clear of contact with patient bed and equipment.
9. Depress both buttons on the paddles simultaneously and hold until defibrillator fires.
10. Assess for the presence of a pulse and observe for conversion of the dysrhythmias.
11. If unsuccessful, immediately charge paddles to 200 to 300 J.
12. If second attempt is unsuccessful immediately charge paddles to 360 J.
13. If third attempt is unsuccessful initiate ACLS.
14. Reassess the patient's pulse.
15. Assess the patient's ECG rhythm on cardiac monitor.
16. Clean defibrillator.
17. Discard supplies.
18. Remove your gloves and wash hands.
19. Documentation.

Blood Transfusion

تعتبر عملية الـ Blood Transfusion من أخطر الـ Procedures اللتى بنعملها فى الـ ICU

وطبعا العملية دى محتاجة **Very Close Observation** بحيث لو حصل أى Reaction تلحق تتصرف

طبعا الـ Packed RBCs بتكون بطينة جدا ولازم تمشى معاها محلول بحيث انه يسرع الـ Rate بتاعها شوية لو هتمشى محلول يفضل طبعا الـ Normal Saline لانه مش هيتفاعل مع الدم على عكس مثلا الـ Glucose بيعمل Hemolysis of the RBCs والـ Ringer's الكالسيوم اللتى فيه بيتفاعل مع المادة المانعة للتجلط الموجودة فى كيس الدم وده ممكن يسبب تجلط الدم ويتوصلهم هما الاتنين فى نفس اللاتين باستخدام Stopcock (3 way) وبتببطهم بحيث يكون أقل معدل من الملح مع أعلى معدل من الدم .

أول 20 دقيقة لازم يكون المعدل بتاعك بطى جدا وتعمل Close Observation بعدها ممكن تزود المعدل شوية

بس برضه **Still Slow**

طبعا لالالالالال لازم تحفظ الـ Signs of Transfusion Reaction ودى بتشمل

Headache (First Sign)

Back Pain (Second One)

Nausea and Shortness of Breath

Fever and Chills

Pain or Burning Sensation at the Transfusion Site

Swelling and A large Bruise at the Transfusion Site


بعض الدول زى ألمانيا إجبارى بعد ما تعطى كيس الدم حتى لو مش حصل معاك Transfusion Reaction تحتفظ بفارغ كيس الدم بعدها لمدة 24 ساعة وبعد كدا تتخلص منه

Blood Transfusion Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Prepare equipment.
3. Warm up the blood bag to a suitable temperature before giving it to your patient.
4. Check the blood bag for expiration date and any gas bubbles.
5. Compare the patients name, number, blood group and Rh Incompatibility.
6. Measure the patient's vital signs before transfusion.
7. Insert IV line in a normal saline bag and blood transfusion set in the blood bag.
8. Hang both bags on IV pole and connect them together into the same line using 3 way stopcock in case of Packed RBCs.
9. Start infusion from both solutions by adjusting the slowest possible drip of saline with the highest possible drip of Blood.
10. Adjust the flow rate at about 20 drop per minute for the first 15 minutes.
11. Stay with the patient for the first 15 – 20 minutes, and monitor signs & symptoms of transfusion reaction.
12. If no signs of reaction appear within 15 minutes, adjust the flow clamp to the ordered infusion rate.
13. Monitor the patient's vital signs throughout the transfusion procedure.
14. After completing the transfusion, put on gloves and remove the used infusion equipment and dispose it.
15. Continue monitor the patient closely for signs of reaction for 2 – 6 hours later.
16. Documentation (date, time, blood group, flow rate, and any reaction appears).

Blood group	Gives to these groups	Receive from these groups
O ⁻	All	O ⁻ only
O ⁺	AB ⁺ , A ⁺ , B ⁺ , O ⁺	O ⁻ and O ⁺
A ⁻	AB ⁻ , AB ⁺ , A ⁺ , A ⁻	O ⁻ and A ⁻
A ⁺	AB ⁺ and A ⁺	O ⁻ , O ⁺ , A ⁻ , A ⁺
B ⁻	B ⁻ , B ⁺ , AB ⁻ , AB ⁺	O ⁻ and B ⁻
B ⁺	B ⁺ and AB ⁺	O ⁻ , O ⁺ , B ⁻ , B ⁺
AB ⁻	AB ⁻ and AB ⁺	O ⁻ , A ⁻ , B ⁻ , AB ⁻
AB ⁺	AB ⁺ only	All

الكلام ده ينفع في حالة ان المريض عنده Massive Blood Loss وانت محتاج تعوضة بسرعة تامة أما الصح ان كل Blood Group تعطى لمثلها فقط .



Blood Transfusion

NGT Insertion

عاورين نوضح كذا نقطة لو هنركب (NGT (Naso Gastric Tube)

النقطة الأولى :

طبعا في كل الحالات بتتركب من ال nose عادي بإستثناء حالة واحدة فقط وهي لو المريض بتاعك عنده basal skull Fracture أو ممكن نقول لو عنده head trauma عموماً في الحالة دي لازم تتركب oral وممنوع منعاً باتاً إنها تتركب nasal .

النقطة الثانية :

أحيانا بنلاقى مشكلة وهي إن المريض بتاعنا ممكن يكون agitated وصعب تركيبها وفي الحالة دي ممكن نتصرف كالاتي :

- قبل ما نستعمل الرايل ممكن نحفظها في الثلاجة لمدة 15 - 10 دقيقة بحيث انها تكون rigid شوية لما نحاول تركيبها وبالتالي يبقى سهل تركيبها .
- ممكن تستعمل oro-pharyngeal airway عشان نمسك بيه ال tongue ونمنعه من الحركة .
- ممكن نعمل جلسة نوبيلزر ب 3 - 5 سم زيوكين ودا هيخدر ال tongue ويسهل تركيبها

النقطة الثالثة :

حدد مقياس الطول اللي هتدخله للمريض لو طفل عن طريق انك تقيس المسافة من ال nose لل earlobe ومنها لل xiphoid process ولو adult هتقيس لحد ال midpoint بين ال xiphoid وال umbilicus وتحدد المقياس بتاعك بعلامة

النقطة الرابعة :



المريض بتاعك لازم يكون sitting position وأهم حاجة ال head تكون tilted forward عشان تكون قافل ال airway وتقل فرصة دخول ال tube لل Trachea .
وإنت بتدخلها لو حصل Resistance لازم ترجع متكلمش .

النقطة الخامسة :

ايه هي أنواع الـ Nasogastric tube ???


	<p>Levin's Tube</p> <p>« هي عبارة عن Single Lumen Tube « يستعملها عشان أسحب ال gastric content أو أعطى دواء أو تغذية « بتكون أطول من الرايل العادية (127 سم) « وكمان عدد الفتحات الجانبية الموجودة فيها أكثر من الرايل العادية ولذلك اقدر اوصلها على suction بشرط يكون low pressure</p>
	<p>Salem Sump Tube</p> <p>« عبارة عن Two Lumens Tube « lumen منهم قطره واسع اقدر أعمل منه suction للـ gastric content « والـ lumen الثاني قطره أضيق ويحتوى على valve بيسمح بدخول الهواء داخل المعدة وبالتالي : « الأنبوية بتكون inflated داخل المعدة ومش بيحصلها adhere لجدار المعدة فمش هتسبب أى ضرر له « وكمان هيعمل reduce negative pressure</p>
	<p>Dobhoff/ PEG Tube</p> <p>« النهاية بتاعتها من قدام بتحتوى على Weight معين فايدته انه بيساعدنى فى دخولها وبيساعدنى كمان فى انه بيسهل الـ passage of feeding للمعدة وكمان بيحافظ على الـ placament بتاعتها داخل الـ stomach</p>
	<p>The Sengstaken-Blakemore tube</p> <p>« عبارة عن Three Lumens Tube « يستخدمها فى حالات النزيف زى esophageal varices والـ gastric ulcers « بتحتوى على 3 بالون بقدر ان انا انفخهم عشان اضغط على جدار المرئ وجدار المعدة وبكدا بوقف النزيف « وكمان رايل بقدر اعمل بيها gastric lavage</p>
	<p>The Minnesota tube</p> <p>« زيها زى الـ Sengstaken بس الفكرة انها بتحتوى على esophageal aspiration lumen</p>

Ryle's tube different head types

Funnel head	Capped head
	

Ryle's tube sizes






6FG	Light Green	8FG	Blue	10FG	Black
12FG	White	14FG	Green	16FG	Orange
18FG	Red	20FG	Yellow	22FG	Violet
24FG	Light Blue				



NGT Insertion performance Checklist

1. Assess the patient's need for nasogastric tube insertion.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Place the patient in high fowler's position (sitting) with the head tilted forward.
4. Stand on the right side of the bed.
5. Drape a towel around the patient's chest and shoulders .
6. Check the patency of the nares by check the air motion of the nostril while the other is closed.
7. Estimate the length of tube to be inserted by measuring the distance from the tip of the nose to the earlobe and then to the 3 - 5 cm below xiphoid process and mark this length with tape or ink.
8. Lubricate 6 – 10 cm of distal end of the tube by K Y gel.
9. Insert the tube into the selected nostril
10. Position curved edge of the tube downward and direct the tube along the base of nostril.
11. Instruct the patient to swallow during insertion (if conscious).
12. Remove the tube immediately if resistance is found or there are signs of distress or cough.
13. If no resistance, continue to pass the tube until marked position is at the rim of the nostril.
14. Check the placement of tube through: <ul style="list-style-type: none"> a- Connect 50 ml syringe to the tube and aspirate gastric content. b- Inject 15 – 20 cc of air into the tube while auscultate with a stethoscope over gastric bulb.
15. Secure the tube .
16. Remove gloves and wash hands.
17. Documentation (date, time, size of inserted tube and patient's response).

Steps of Nasogastric tube insertion



Enteral Feeding

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنعطى Enteral / Ryle Feeding

النقطة الأولى :

أول حاجة لازم تتأكد من مكان الرايل وهل هي فعلا داخل الـ stomach ولا لا عن طريق :

- نوصل Tommy Syringe بالرايل ونسحب المفروض تلاقى Gastric Content أو ع الأقل هتلاقى Resistance وانت بتحسب ده دليل إنها IN
- أو هنفقن من 15 - 20 سم هواء داخل الرايل ونسمع صوت دخول الهواء بالـ Stethoscope
- طب إزاي هنعقد مكان الـ Stomach؟؟

من آخر نقطة في الـ Sternum اللي بنسميها الـ Xiphoid Process هنتحرك 2 Fingers Downward وبعدها 3 Fingers to the Left (هتنزل صابعين لتحت وتتحرك 3 صوابع ناحية الشمال) بكذا انت في الـ Epigastic Region وفوق الـ Stomach مباشرة .

النقطة الثانية :

لازم تحدد الـ Gastric Residual Volume (كمية السائل اللي موجود داخل المعدة) طب ليه؟؟

- بالنسبة للكمية : هنعقدنا من الكمية الجديدة بتاعتنا بمعنى لو المريض له 200 مل كل ساعة وأنت لما سحبت طلع معاك 50 مل يبقى كذا إحنا هنعطى 150 مل فقط . طب لو طلعت 50 % أو أكثر من التغذية السابقة ؟ يبقى في الحالة دى مش هنعطى جديد ونبلغ .
- بالنسبة للون : لو أصفر أو أخضر عادى بسبب حمض العدة مفيش مشكلة إنما لو أحمر أو بنى دى تبقى مشكلة لأن دا Hematemesis نتيجة نزيف أو قرحة نشطة ومش هنعطى Feeding .

النقطة الثالثة :

المفروض إن الـ Enteral Feeding بتاعنا سواء كنت بتعطيه بـ Tommy Syringe أو كان Bag زى الـ Fresubin أو الـ Diazone لو المريض diabetic بيشتغل 18 ساعة فقط والمريض بيريح 6 ساعات ويفضل إن الـ 6 ساعات دول يكونوا بالليل من 12 - 6 صباحا .

النقطة الرابعة:

يفضل دائما انى ابندى الـ Feeding بتاعى بدرى ومخليش العيان بتاعى بدخل فى Starvation لأن بعد كدا لو أعطيت Feeding بمعدل كبير العيان هيدخل منى فى حاجة اسمها Refeeding Syndrome

!!! Refeeding Syndrome يعنى إيه

- طبعا خلايا جسمنا بتستهلك الـ Glucose للقيام بالوظائف المختلفة لحياتنا واللى مصدره هو الطعام
- لما بنجوع بقى بيبتدى جسمنا يستهلك الـ Glucose المخزن فى الجسم على هيئة Glucagon فى الكبد
- وكل ما تزيد فترة الجوع بيبتدى جسمنا يقلل تكسير واستهلاك الـ Glucagon عشان يحافظ عليه لأطول فترة ممكنة
- وكمان بيقل إفراز الـ Insuline عشان يقلل استهلاك الـ glucagon وحرق الجلوكوز
- لما بيحصل بقى ان الشخص اللى حصله Starvation ده والـ Insuline فى جسمه بقى قليل بيبتدى ياكل تانى فجأة وكمية أكل كبيرة بيحصل الأتى :
- معدل افراز الـ Insuline بتزيد ونسبته فى الجسم تعلى عشان يحرق كمية الـ Glucose الكبيرة اللى داخله للجسم
- فيقوم وهو بيدخل الجلوكوز داخل الخلايا عشان يتحرق يدخل معاه بوتاسيوم وفوسفور وماغنيسيوم
- وحيث ان كمية الجلوكوز كبيرة إذا كمية الـ K, ph, mg اللى هتدخل معاه داخل الخلايا هتزيد
- فتقل نسبتها فى الدم ويحصل عندك Hypokalemia, Hypophosphatemia, Hypomagnesaemia
- وهو ده بقى معنى الـ Refeeding Syndrome

طب إيه خطورة الـ Refeeding Syndrome !!؟

خطورتها كلها بتكمن في الـ 3 حاجات دول Hypokalemia, Hypophosphatemia, Hypomagnesaemia
كل واحدة منهم بتسبب كوارث داخل الجسم والجدول ده بيوضح شكل العيان بتاعه

Hypokalemia	Hypophosphatemia	Hypomagnesaemia
Dysrhythmia	Respiratory failure	Hypocalcemia
Respiratory distress	Seizures	Altered mental status
Metabolic alkalosis	Anemia	Seizures
Digoxin toxicity	Congestive heart failure	tremors

Hyperglycemia, Fluid Retention, Dysrhythmia, Respiratory Failure, Neuromuscular Disturbance, Weakness, Lethargy and Paresthesias

وبسبب كذا مفيش حاجة اسمها نسيبت أعطي للعيان الـ Feeding بتاعه

وفي حالة انك نسيبت يبقى تبتدى تعطي الـ Feeding اللي بعده بمعدل بطيء وكميات قليلة


وقبل الـ Feeding ممكن نعطي Vitamin B12 tab, Thiamine 200 mg PO (بعد أمر الطبيب)

Enteral Feeding (Gavage) performance Checklist

1. Check bowel sound, Gastric residual volume, Nasogastric placement.
2. Wash Hands and wear gloves.
3. Explain procedure to the patient.
4. Elevate the head of the bed to 30- 45 degree.
5. Ensure appropriate Endotracheal tube cuff pressure if present (20 – 30 mmHg).
6. Cover patient's chest with a towel or pad.
7. In case of Tommy syringe:
 - Clamp the distal end of feeding tube & Remove the syringe.
 - Remove the plunger and attach the syringe to the distal end of feeding tube.
 - Fill the syringe with prescribed formula.
 - Open the feeding tube.
 - Let the formula flow by the gravity.
 - At the end of feeding, flush the tube with 20-30 ml water.
 - Cover the end of the feeding tube with its plunger or cap.
8. In case of feeding bag as (Diazone – fresubin):
 - Attach the connector end of the feeding bag administration set to distal end of feeding tube and tape the connection.
 - Set prescribed infusion flow rate.
 - Label Enteral feeding bag with started date and time.
 - Change the bag and set every 24 hours.
9. Return the patient to comfortable position after 1/2 hour .
10. Administer mouth care every 2 – 4 hours.
11. Rinse all reusable equipment with warm water and remove it
12. Remove gloves and wash Hands.
13. Documentation (Date, Time, Amount, type of formula and any complications)

NGT Lavage Performance Checklist

1. Assess the patient's need for lavage.
2. wash Hands and wear gloves.
3. Stand on the right side of the bed.
4. Aspirate gastric contents using irrigating syringe.
5. In case of **toxic agents** or drug overdose, send a specimen for analysis.
6. Instill 50 to 200 cc lavage fluids into the tube using irrigating syringe.
7. Aspirate gastric contents through irrigation syringe or allow gastric contents to drain by gravity into drainage bag.
8. Continue lavage until returns are clean and free of clots (in case of **hemorrhage**) or free of toxic agents (in case of drug overdose or toxins).
9. Reassess the position of the tube each time before instillation of medication or lavage solution.
10. Remove the nasogastric tube if not needed as follows:
 - Clamp the distal end of naso gastric tube .
 - Remove the tape on pateint's nose around the tube gently.
 - Ask patient to take a deep breath and hold it.
 - Pull the tube out slowly and gently.
11. Put the patient in a comfortable position.
12. Assess the amount and color of gastric wash or drainage fluid.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (Date, Time, amount of fluid, patient's response).



TPN

الـ TPN هي طريقة بنغذى بها المريض بتاعنا عن طريق الـ IV

مين العيان اللي هيحتاج منى TPN

- Non functional GIT
- When >7 days of nothing-per-mouth (NPO) status anticipated, as in the case of inflammatory bowel disease, patients with an acute exacerbation paralytic ileus or bowel obstruction
- Specific disorders such as tracheoesophageal fistula, diaphragmatic hernia.
- Infants with congenital or acquired disorders
- When the patient is suffering from chronic diarrhea and vomiting or is extremely undernourished

محاليل الـ TPN بتشمل:

- Dextrose (10-25%),
- Protien (5%),
- Lipids (10 -20%),
- Trace elements, Vitamin K & B12

Care and maintaining of the TPN solutions

- Check the bag of the total parental solution by comparing it with physician
- If the TPN solution is temporary is unavailable give the patient dextrose \water (10-20 %) until the TPN solution is available
- Monitor the patient weight daily and intake and output chart according to the agency protocol
- Monitoring the serum electrolytes and glucose level according to the agency protocol
- Changing the IV in tube every 24 hours or according to agency protocol
- Change the dressing around to the IV tube every 48-72 hour or according to agency protocol

TPN Performance Checklist

1. Assess the nutritional status of the patient.
2. Check TPN solution for cloudiness, turbidity and expire date.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Clamp the distal tip of central venous catheter.
5. Clean the catheter tip with alcohol swab (Chlorhexidine 2%).
6. Place IV administration set into infusion pump and label it with started date & time.
7. Connect IV administration set to TPN bag.
8. Tape the connection and open catheter clamp.
9. Set prescribed rate of infusion on pump and start pump.
10. For cycled TPN: a. Infuse TPN for 1st hour at rate 50–80 ml/h then gradually increased over 24 hours. B. One to two hours prior to end of TPN cycle, decrease rate of TPN infusion to half.
11. At the end of TPN infusion turn off infusion pump, clamp IV tube.
12. Heparinize the catheter and the multi lumens every 24 hours.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (Date, Time, type of formula and infusion rate/hr)

دائماً عينك على الـ serum electrolytes وخصوصاً الـ Na^+ & K^+ وكمات تعمل Check على نسبة الـ BUN ولازم تحافظ على الـ CVC دائماً مفتوحة من خلال التغذية أو تشغيل IV solution فى الوقت اللى بتكون الـ formula واقفة فيه .

Care and maintaining of the TPN solutions

- Check the bag of the total parental solution by comparing it with physician
- If the TPN solution is temporary is unavailable give the patient dextrose \water (10-20 %) until the TPN solution is available
- Monitor the patient weight daily and intake and output chart according to the agency protocol
- Monitoring the serum electrolytes and glucose level according to the agency protocol
- Changing the IV in tube every 24 hours or according to agency protocol
- Change the dressing around to the IV tube every 48-72 hour or according to agency protocol

TPN Performance Checklist

1. Assess the nutritional status of the patient.
2. Check TPN solution for cloudiness, turbidity and expire date.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Clamp the distal tip of central venous catheter.
5. Clean the catheter tip with alcohol swab (Chlorhexidine 2%).
6. Place IV administration set into infusion pump and label it with started date & time.
7. Connect IV administration set to TPN bag.
8. Tape the connection and open catheter clamp.
9. Set prescribed rate of infusion on pump and start pump.
10. For cycled TPN: a. Infuse TPN for 1st hour at rate 50–80 ml/h then gradually increased over 24 hours. B. One to two hours prior to end of TPN cycle, decrease rate of TPN infusion to half.
11. At the end of TPN infusion turn off infusion pump, clamp IV tube.
12. Heparinize the catheter and the multi lumens every 24 hours.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (Date, Time, type of formula and infusion rate/hr)

دائماً عينك على الـ serum electrolytes وخصوصاً الـ Na^+ & K^+ وكمات تعمل Check على نسبة الـ BUN ولازم تحافظ على الـ CVC دائماً مفتوحة من خلال التغذية أو تشغيل IV solution فى الوقت الللى بتكون الـ formula وافقة فيه .

Enema

فيه عندنا 3 أنواع من الـ Enema

Cleansing Enema	والنوع دا بستعمله To prevent the release of feces لو أنت بتجهز المريض بتاعك لـ Surgery معينة أو إن المريض هيعمل Colonoscopy ودى بنعملها بـ 500 ml Normal Saline
Carminative Enema	ودى بنعملها لمريض عنده Constipation لان الغرض الأساسي منها هو إخراج الـ Feces Material وبتتم عن طريق إعطاء Glycerin or Magnesium Sulfate لأن المواد دى بتعمل Stimulation of Intestine Peristalsis وبالتالي خروج الـ Feces الـ 100 – 200 ml وممكن تعملها بـ
Retention / Medication Enema	بستعملها to administer medication / oil into the rectum زي مثلا إني اعطى Lactulose لو عندي Constipation أو Elevated Ammonia Level زي حالات الـ Hepatic Encephalopathy أو إني اعطى Steroids لو عندي Bowel Inflammation أو لو عندك lower GI infection ومحتاج تعطى Antibiotic بحيث تعالجها Locally وبنحافظ على الـ Retention عن طريق انك بتخلي المريض بتاعك Trendelenburg Position بعد الـ enema لمدة 30 – 60 دقيقة

بالنسبة للقسطرة اللي بنستعملها

Adult	14 – 30 French
Child	12 – 18 French
Infant	12 French

والقسطرة دي بيدخل منها 3 – 4 inch يعني حوالي (7.5 – 10 cm) داخل الـ Rectum

كمية المحلول المسموح بها

Adult	750 – 1000 ml	Adolescent	500 – 700 ml	child	300 – 500 ml
toddlers	250 – 300 ml	Infant	150 – 250 ml		

أفضل Position هو الـ Left side lying position with patient's right knee bent بحيث إن أنت كذا ماشى مع الـ Anatomy بتاع الـ Rectum

ارتفاع الـ bag عن الـ patient's level بيكون 18 - 12 inch يعنى حوالى (45 cm) وفى حالة انك هتعمل Retention Enema هيبقى ارتفاعها (20 cm) فقط .

والسؤال دلوقتى هو إيه الأهمية بتاعت الـ Enema فى حالات الـ Hepatic Encephalopathy

بعد تكسير الـ Protein فى الـ small intestine بينتاج الـ Ammonia (NH₃) والكبد بيلعب دور كبير فى عملية التخلص منها عن طريق إنه بيحولها لـ Urea . فى مرضى الـ Liver Failure الكبد مش بيقدر يحول الأمونيا ليوريا وبالتالي نسبة الـ Ammonia بتزيد ونسبتها فى البلازما بتعلى وبتوصل للـ Blood Brain Barrier وبتقدر انها تعبر من خلاله وبتدخل فى عملية تصنيع مادة إسمها Glutamine ونتيجة الـ Accumulation of Ammonia برضه هيزيد الـ Glutamine وهيحصله Accumulation ودا بيكون له Bad Effects بتشمل Cerebral Edema, Astrocyte Damage and Impaired Synaptic Transmission To The Brain

علاجها

يعتبر الـ Lactulose هو الـ 1st line of treatment of hepatic encephalopathy ودا باختصار عبارة عن non absorbable disaccharide بيحصله metabolism بواسطة بكتيريا إسمها Lactobacillus Acidophilus وبينتاج من تكسيره مجموعة من الـ Short chain fatty acids ودا بيعمل Acidification of bowel lumen وبالتالي بتخلص من الـ ammonia من خلال حاجتين :
أولاً : إن الوسط الحامضى دا بيقتل البكتريا اللي بتكون الـ Ammonia
ثانياً : بيمنع الـ Absorption بتاع الـ Ammonia من الـ Bowel

Lactulose Enema

بنعمل mix بين 300 ml Lactulose ومعاهم One liter of tap water وبنعطيهم Retention Enema بمعنى إن ارتفاع الـ bag عن الـ Patient بيكون 20 cm وكمان المريض بتاعك بيفضل بعدها فى Trendelenburg position لمدة ساعة كاملة .

Enema Performance Checklist

1. Wash hands with soap and water and wear gloves.
2. Prepare the necessary equipment.
3. Make sure that the water temperature is between (37 – 38.5 C) then fill the enema bag and close the enema tubing clamp.
4. Place a towel under patient's.
5. Position the patient on his left side and bend his right knee (other useful positions include : right side position , knee chest position and back position).
6. Lubricate the tip of the enema catheter with KY gel before inserting it into the patient's rectum and ensure that it is free from any clogs or kinking.
7. Insert about (3 – 4 inches) from the lubricated tip into the patient's rectum.
8. Release the enema tubing clamp.
9. Monitor the patients for any signs of cramping as abdominal muscles tension, stop the flow and ask your patient to take several deep breath and continue your enema once the patient becomes comfortable again.
10. Remove the tip of the enema from the patient's rectum once the device is empty.
11. keep the patient in position after enema for about 30 – 60 minutes (retentio).
12. Dispose your equipment and remove gloves.
13. Wash your hands with soap and water for at least 15 seconds.
14. Documentation (Date, Time, type of enema and amount of fluid used).

Urinary Catheter Insertion

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنركب Urinary Catheter

النقطة الأولى:

طبعاً عارفين إن فيه منها أنواع كثير أشهرها هي الـ Foley Catheter ودي يفضل تركيبها لمدة 7 ايام والـ Silicon ودي يفضل تركيبها لمدة 4 أسابيع .

النقطة الثانية:

قبل ما تركيبها لازم تعمل Cleaning and Disinfection للـ Urethral Meatus بالنسبة للرجال وبالنسبة للـ Female هنعمل Perineal Care ودا باستخدام الـ Soap and Water then Betadine .

النقطة الثالثة:

في حالة الـ male إحنا بنحقن الـ KY gel داخل الـ Penis مش بنحطه على الـ Catheter لأن كدا الـ KY gel مش هيدخل أساساً وهيفضل خارج الـ Urethra

النقطة الرابعة:

وأنت بتدخلها لو حصل معاك Resistance هنعمل ايه؟؟
هنرجع 1 سم وتخلي العيان ياخذ نفس من الـ Mouth وتدخلها طب ايه اللي بيحصل؟
لما المريض بياخذ نفس من الـ Mouth بيحصل Relaxation لكل الـ Sphincters اللي في جسمه وبكدا الصمام الموجود في الـ Urethra هيفتح وبالتالي يسهل تركيبها
إنما لو انت بقيت Aggressive ودخلتها بعنف انت كدا حاجة من اتنين يا إما تفتح الصمام ده (هتخرمه) او هتعدى من تحته وتعمل False Passage

النقطة الخامسة:

مجرد ما هتدخلها لالا لازم هتجيب بول لأن الشخص الطبيعي لما بيعمل بول مش بينزل كل البول الموجود داخل المثانة ولكن بيفضل شوية موجودين بالإضافة لأن الكلى بتزل قطرة بول كل 20 ثانية فلا لازم لو القسطرة دخلت فعلا جوه الـ Bladder لازم هتجيب بول .

النقطة السادسة:

عشان تعمل لها Internal Fixation بتحقن من 5 – 15 مل N. Saline بتختلف على حسب الحجم بتاع القسطرة وإحنا في الغالب بنشتغل ب 10 مل لأن معظم المرضى بتوعنا Adult وبنستعمل قسطرة إما 16 أو 18 ولازم تعمل External Fixation بـ Adhesive Tape على الرجل من الخارج .

النقطة الأخيرة:

لازم تعلق الـ Urine Bag على جانب السرير وممنوع تماماً انك تسبيه على الأرض .

Urinary Catheter Insertion Performance Checklist





1. Wash hands and wear gloves.
2. Explain the procedure and show respect to the patient.
3. Position the patient on his back with legs slightly apart.
4. Select the proper catheter size (females : 12 – 14 french - male 16 – 18 french).
5. Test catheter balloon by injecting 10 ml sterile water or N.saline then aspirate it and leave syringe attached to catheter port.
6. Attach the catheter to the collecting bag
7. Start cleaning and disinfecting the urethral meatus In case of male : hold penis and retract the foreskin then start cleaning using circular motion from the penis tip downward to the scrotum In case of females : clean the far thigh upward and downward then clean * the near thigh upward and downward and finally clean the libia majora and libia minora from upward to downward.
8. Lubricate catheter tip with k y gel in case of men inject the gel into urethra.
9. Start inserting the catheter into the urethra using gentle circular motion (In case of male: hold penis and retract skin then insert it).
10. Insert catheter until you find urine instillation then insert additional 3 – 5 cm.
11. If you found resistance ask patient to take a deep breath from his mouth then try again , if resistance persist pull catheter back and notify.
12. Inflate the balloon using 10 ml sterile water or saline and ensure that it cause no pain.
13. Attach urine bag to the bed frame with hook or strap it with tape and it should be lower than the bladder level.
14. Fix the catheter to the inner thigh using non allergic tape.
15. Remove gloves and dispose it.
16. Wash hands.
17. Documentation (Date, Time, type and size of catheter, urine color).

Routine Care of Urinary Catheter

- 1- Make sure that the urine is flowing out of catheter into the urine bag.
- 2- Keep urine bag below level of patient's bladder.
- 3- Make sure that the urine bag does not snag and pull on the catheter.
- 4- Don't tug or pull the catheter.
- 5- Make sure that catheter is not twisted or kinked.
- 6- Empty the urine bag every 1 hour or when it is 2/3 full.
- 7- Make intake and output chart each hour.
- 8- The normal urine output is 0.5 – 1 ml / kg / hour.

Note

لو انت هتستعمل الـ Catheter فى إن أنت تقيس الـ Intra-Abdominal Pressure .
 أولاً : لازم هتحنن جواها الأول 50 مل Saline or Distilled Water .
 ثانياً : تفضل قافل بعدها لمدة 3-5 دقائق لأنك لو وصلتها علطول باللاين الـ 50 اللى حقنتهم كلهم هيخرجوا بره .
 ثالثاً : الـ Stopcock اللى هتوصلها بالقسطرة هتستعملها مرة واحدة بس وبعدها تعمل لها disposal .
 رابعاً : الـ Zero Line بتاعك هيكون عند الـ Greater Trochanter .
 الطبيعى انه بيكون 5 – 7 mmHg ولو من 12 - 20 mmHg دا بنقول عليه Intraabdominal hypertension
 لو أعلى من 20 mmHg دا بنقول عليه Abdominal Compartment Syndrome



Hot and Cold Applications

لو هنتكلم عن الـ Cold Compresses هنقول إن طبعاً أكثر إستخدامنا لها لما الـ Patient بتاعك بيكون Feverish والسؤال دلوقتى هو إزاي بنتعامل مع حالة Feverish ??

النقطة الأولى :




هنحتاج أى Cold Agent وليكن زجاجة محلول هنحتاج 6 :-

- اثنين منهم على الـ Neck- واحدة Right والثانية Left لان فيه عندنا فى المنطقة دى Carotid Artery وماشى فوقه Jugular Veins.

- واثنين منهم تحت الـ Axilla واحدة Right والثانية Left لان فى المنطقة دى عندك Axillary Artery وماشى فوقه Axillary Vein.

- واثنين على الـ Femoral Triangle واحدة Right والثانية Left لان فى المنطقة دى عندك Femoral Artery وماشى فوقه Femoral Vein.

وبكدا انت عملت Cooling للدم الموجود فى الجسم كله



Femoral artery and femoral vein

Axillary artery and axillar vein

Carotid artery and jugular veins

النقطة الثانية :

بعد ما عملت Cooling للدم كله لسه بقى الـ Organs بتاع الجسم طب ودى هنعمل لها Cooling إزاي؟؟

لو المريض بتاعك مركب UrinaryCatheter هتحقن فى الـ Bladder حوالى 150–250ml N.saline يكون Cooler than body temp وتقل الـ Catheter وتفتحها بعد 15 دقيقة .

لو المريض بتاعك مركب NasogastricTube هتحقن فى الـ Stomach حوالى 100–250ml N.saline يكون Cooler than the body temp بعد ما تشوف الأول هل الـ Stomach فارغة ولا فيه Gastric Content وتقلها وتفتحها بعد 15 دقيقة .

لو المريض بيعمل Enema هنعملها بـ Cold Saline / Water .

لو المريض بتاعك هياخد أى محلول زى مثلاً Perfelgan, Saline, Flayle هيبقى طبعاً Cold .

النقطة الثالثة :

بعد ما عملت Cooling للدم كله والـ Internal Organs كلها لسه بقى الـ Outside Surface of Skin

- أول حاجة بالنسبة للتكييف تخلى درجة حرارته Cooler .

- وفيه طريقة ثانية عن طريق استخدام أى Cold Blanket .

مش بس بستعمل الـ Cold Compresses فى حالات الـ Fever فقط.

ممکن استعملها كمان لو عندك Swelling لانها بتعمل Vasoconstriction of Blood Vessels

وبالتالى الـ Blood Flow بيقل وبالتالي بعملها Cut Down .

بنستعملها كمان فى حالات الـ Nose Bleeding (Epistaxis), Sprains and Strains .

أهم حاجة لما تعمل Cold Application مش تكون Direct على الـ Skin ولكن خلى فيه مادة عازلة زى Cotton

مثلاً أو شاش أو قطعة قماش نظيفة. «



CHAPTER 9

MISCELLANEOUS

" When we all think alike, then no one is thinking "

- Walter Lippmann -

Glasgow Coma Scale (GCS)

◀ ده عبارة عن Scale بستعمله عشان أقيم الـ Level of Consciousness للمرضى الموجودين عموماً في الـ ICU وخصوصاً في حالات الـ Traumatic Brain Injury .

◀ هو بيتكون من 3 عناصر أساسية
 Eye (1- 4 score) Verbal (1-5 score) Motor (1-6 score)

أقصى Score هو 15 وأقل Score هو 3 مفيش صفر نهائى .

◀ بالنسبة للـ Interpretation بتاعه

15 : Refers to Fully Awake Person
 13-14 : Minor Conscious Disturbance } (conscious)
 9-12 : Moderate Disturbance (semi conscious)
 8 : Sever Disturbance }
 3: Deep Coma } (unconscious)

◀ أحدث الـ Guidelines دلوقتى قالت إن أى مريض الـ Score بتاعه 8 فيما أقل لازم تركيب ETT وتوصله على الـ Ventilator .

◀ لو الـ Score بتاعك كان 3 لمدة أكثر من 3 أيام دا عيان بنقول عليه (DNR) NO CPR يعنى لو حصل Arrest مش هنتدخل "We Just Leave Him Die in Peace" وهتلاقينا ممكن بنبتدى بقى نقلل الـ antibiotics الغالية زى الميرونام والتينام ونعطى أدوية أرخص شوية عشان نقلل الـ Coast على أهل المريض .

◀ وطبعاً لو العيان بتاعك واخذ Sedation يبقى مش هتعرف تقيمه أساساً بالـ GCS.

◀ والقاعدة الذهبية هنا :

- The GCS is best used for Non-intubated, Non-paralyzed, Non-sedated patient.

Activity		Scale	Pt's score
(A) Eye Opening			
Spontaneous	عينه مفتوحة بصورة تلقائية	4	
To verbal stimuli	بيفتح عينه مع الصوت وبيقفلها مع إنتهاء الصوت بس حط في إعتبارك انه ممكن يكون نايم عشان متحكّمش عليه بالخطأ.	3	
To pain stimuli	الـ Finger nails والـ Forehead or Orbit والـ Ear Lobule الـ Nipples والـ Mandible حرام عليك. بس بلاش الـ Nipples والـ Mandible حرام عليك.	2	
No response	مش بيفتح عينه سواء للألم أو الصوت أو أى حاجة .	1	
(B) Verbal Response			
Oriented	بيجاوب عليك عادى (بيرد السلام وبيتكلم عادى).	5	
Confused	تساله سؤال يقعد فترة وبعد كدا يجاوبك سواء صح أو خطأ.	4	
Inappropriate words	بيقول كلام ملوش علاقه ببعضه (كلام عشوائى).	3	
Incomprehensive sounds	كلام مش مفهوم (بيهمهم بالكلام).	2	
No response	مفيش استجابة خالص.	1	
(C) Motor Response			
Obeys commands	لو طلبت منه حاجة بيعملها بيتحرك لوحده (بيسلم عليك).	6	
Localizes pain stimulus	لو حاولت تعمله Painful Stimulation فى الـ Mandible هتلاقيه بيحبب ايده عشان بيعد اديك.	5	
Withdraws from pain	مش قادر يرفع ايده عشان يشيل اديك من الـ Mandible فبيحاول بيعد جسمه عنك.	4	
Abnormal flexion to pain (decorticate)	يدوب آخره يعمل Internal Rotation of Shoulder and Clench His Fist لو عملته الـ Painful Stimuli.	3	
Abnormal extension to pain (decerebrate)	هيعملك Extension of Elbow and Leg وكمّان Adduction of the Arms.	2	
No response	مفيش استجابة خالص.	1	

Modified Glasgow Coma Scale (GCS)

إنما لو الحالة عندك Intubated بمعنى انها مركبة Endotracheal Tube في الحالة دي مش هتقدر تستعمل الـ Verbal بسبب وجود الـ ETT وفي الحالة دي عندنا حلين :

الأول : انى بعتى Score من 10 على الـ Eye والـ Motor بس واكتب Patient on Tube لانى مش قادر أقيم الـ Verbal

التانى: إنى هستخدم الـ Modified GCS فى التقييم بتاعنا.

◀ هو بيتكون من 3 عناصر أساسية

Eye (1- 4 score)

Grimace (1-5 score)

Motor (1-6 score)

يعنى بدلنا الـ Verbal بالـ Grimace والمقصود بيها هو تعبيرات الوش بتاع العيان

◀ الـ CGS سواء العادى أو الـ modified من الحاجات اللي بنتيجى بالممارسة

يعنى لازم تنزل العناية وتعطى Score لأكثر من عيان وتقارن التقييم بتاعك مع التقييم الموجود على الشيت بتاع العيان ولو فيه اختلاف تناقش الأخصائى اللي معاك فيه

Activity		Scale	Pt's score
(A) Eye Opening			
Spontaneous	عينه مفتوحة بصورة تلقائية	4	
To verbal stimuli	بيفتح عينه مع الصوت وبيقفلها مع إنتهاء الصوت بس حظ في إعتبارك انه ممكن يكون نايم عشان متحكمش عليه بالخطأ.	3	
To pain stimuli	بيفتح عينه مع الألم ويفضل الألم طرفى يعنى خليك فى الـ Ear Lobule والـ Forehead or Orbit والـ Finger nails بس بلاش الـ Nipples والـ Mandible حرام عليك.	2	
No response	مش بيفتح عينه سواء للألم أو الصوت أو أى حاجة .	1	
(B) Grimace			
Spontaneous	هتلاقيه مثلا بيكح أو بيعمل Sucking للـ Tube.	5	
responds to touch	وبيقى بشكل أقل من الـ Spontaneous.	4	
Vigorous grimace to pain	لو فيه ألم هتلاقى إستجابته عنيفة جداً وملامح وشه صعبة وھيعض الانبوية.	3	
Mild grimace to pain	لو فيه ألم هتلاقى شوية تكشير بسيط على وشه.	2	
No response	مفيش إستجابة خالص.	1	
(C) Motor Response			
Obeys commands	لو طلبت منه حاجة بيعملها بيتحرك لوحده (بيسلم عليك).	6	
Localizes pain stimulus	لو حاولت تعمله Painful Stimulation فى الـ Mandible هتلاقيه بيحس ايدته عشان بيعد اديك.	5	
Withdraws from pain	مش قادر يرفع ايدته عشان يشيل اديك من الـ Mandible فيحاول بيعد جسمه عنك.	4	
Abnormal flexion to pain (decorticate)	يدوب آخره يعمل Internal Rotation of Shoulder and Clench His Fist لو عملته الـ Painful Stimuli.	3	
Abnormal extension to pain (decerebrate)	ھيعملك Extension of Elbow and Leg وكمان Adduction of the Arms.	2	
No response	مفيش إستجابة خالص.	1	

Four Scale

الـ GCS مش بقدر أطبقه في أوقات كثير

لوالعيان مركب ETT مكنتش بقدر أعطى score على الـ verbal
وكنت يا إما بستغنى عنها وأعطى Score من 10 وخلص أو انى استعمل الـ modified GCS

وكمال لو عيان عنده مشكلة في عينه او منتفخة زى مثلا Raccon Eye
مش هقدر أعطى Score للـ Eye هي كمان

وفي الحالة دى هتعمل إيه؟؟!

كنا زمان بنعطى Score للـ Motor بس وخلص على كدا

لحد ما ظهر الـ Four Scale

هو Scale بيقم من خلاله درجة الوعي بتاع المريض بتاعى
زيه زى الـ GCS ولكن العناصر بتاعته مختلفة وبتبقى more central
وهو أفضل من الـ GCS

بيتكون من 4 عناصر أساسية كل عنصر فيهم بياخد Score من 0-4 عشان كدا اتسمى Four Scale

Eye response (0-4) Motor response (0-4) Brain stem reflexes (0-4) Respiration (0-4)

بعد كدا بنجمع الـ Total Score بتاع العيان

أقل Score هو صفر وأعلى Score هو 16 وبنقسمها

0-7 = Unconscious

8-14 = Semiconscious

15-16 = Conscious

Activity	Scale	Patient's score
A- Eye Response	Eyelids open or opened, tracking, or blinking to command	4
	Eyelids open but not tracking	3
	Eyelids closed but open to loud voice	2
	Eyelids closed but open to pain	1
	Eyelids remain closed with pain	0
B-Motor Response	Thumbs-up, fist, or peace sign	4
	Localizing to pain	3
	Flexion response to pain	2
	Extension response to pain	1
	No response to pain or generalized myoclonus status	0
C- Brainstem Reflexes	Pupil and corneal reflexes present	4
	One pupil wide and fixed	3
	Pupil or corneal reflexes absent	2
	Pupil and corneal reflexes absent	1
	Absent pupil, corneal, and cough reflex	0
D-Respiration	Not intubated, regular breathing pattern	4
	Not intubated, Cheyne–Stokes breathing pattern	3
	Not intubated, irregular breathing	2
	Breathes above ventilator rate	1
	Breathes at ventilator rate or apnea	0

FOUR Scale = A + B + C + d

15-16 = Conscious

8-14 = Semiconscious

0-7 = Unconscious

Four Scale

الـ GCS مش بقدر أطبقه في أوقات كثير

لو العيان مركب ETT مكنتش بقدر أعطى score على الـ verbal
وكنت يا إما بستغنى عنها وأعطى Score من 10 وخلص أو انى استعمل الـ modified GCS

وكمان لو عيان عنده مشكلة في عينه او منتفخة زى مثلا Raccon Eye
مش هقدر أعطى Score للـ Eye هي كمان

وفي الحالة دى هتعمل إيه؟؟!

كنا زمان بنعطى Score للـ Motor بس وخلص على كدا

لحد ما ظهر الـ Four Scale

هو Scale بيقم من خلاله درجة الوعي بتاع المريض بتاعى
زيه زى الـ GCS ولكن العناصر بتاعته مختلفة وبتبقى more central
وهو أفضل من الـ GCS

بيتكون من 4 عناصر أساسية كل عنصر فيهم بياخد Score من 0-4 عشان كدا اتسمى Four Scale

Eye response (0-4) Motor response (0-4) Brain stem reflexes (0-4) Respiration (0-4)

بعد كدا بنجمع الـ Total Score بتاع العيان

أقل Score هو صفر وأعلى Score هو 16 وبنقسمها

0-7 = Unconscious

8-14 = Semiconscious

15-16 = Conscious

Activity	Scale	Patient's score
A- Eye Response	Eyelids open or opened, tracking, or blinking to command	4
	Eyelids open but not tracking	3
	Eyelids closed but open to loud voice	2
	Eyelids closed but open to pain	1
	Eyelids remain closed with pain	0
B-Motor Response	Thumbs-up, fist, or peace sign	4
	Localizing to pain	3
	Flexion response to pain	2
	Extension response to pain	1
	No response to pain or generalized myoclonus status	0
C- Brainstem Reflexes	Pupil and corneal reflexes present	4
	One pupil wide and fixed	3
	Pupil or corneal reflexes absent	2
	Pupil and corneal reflexes absent	1
	Absent pupil, corneal, and cough reflex	0
D-Respiration	Not intubated, regular breathing pattern	4
	Not intubated, Cheyne–Stokes breathing pattern	3
	Not intubated, irregular breathing	2
	Breathes above ventilator rate	1
	Breathes at ventilator rate or apnea	0

FOUR Scale = A + B + C + d

15-16 = Conscious

8-14 = Semiconscious

0-7 = Unconscious

AVPU Scale


وده مجرد Score يعرف منه الـ Level of Consciousness

هل العيان بتاعى alert بمعنى انه فايق ومفتح عنيه

هل العيان بتاعى بيستجيب للصوت

هل العيان بتاعى بيستجيب للألم

ولا العيان مش بيستجيب خالص



Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS)

في الظروف العادية لو محتاج أقيم درجة الوعي بتاع العيان هستعمل GCS أو AVPU Scale
انما لو المريض بتاعى متخدر أو ماشى على sedation مش هعرف أقيم الوعي بالأتنين دول
ولكن أقدر أستعمل الـ RASS أو Ramsay Scale للمريض أو COMFORT Scale للأطفال

الـ RASS وده الشائع هو باختصار Scale بنستخدمه مع العيان اللي على Analgesia / Sedation
عشان أعرف منه درجة وعى / تخدير العيان بتاعى وهل الحالة بتاعى بتتحسن ولا بتدهور

أحيانا كتير بيكون مريض ماشى على Sedation معين وحسيته انه لسه فايق
فبحسب الـ RASS عشان أعرف التخدير بتاعه كويس ولا محتاج يزيد شوية
وبكدا هحمى العيان من انه يكون Overdose أو Underdose

المفروض انه أغلب استعماله بيكون مع الـ Sedated Ventilated Patient

كمان بقدر أعرف منه درجة الـ Agitation / Restlessness بتاع العيان بتاعى
وأقدر أقرر هل أنا محتاج أعطى Sedation ولا لأ
وبكدا ممكن أستعمله مع معظم مرضى العناية

بنقيم المريض باستخدامه كل ساعتين – 4 ساعات على حسب بروتوكول المستشفى

قيمة الـ Score بتتراوح بين +4 وحتى -5

Score	Term	Descriptions
+4	Combative	Violent, immediate danger to staff
+3	Very agitated	Pulls or remove tubes or catheter ; aggressive
+2	Agitated	Frequent non purposeful movement, fights ventilator
+1	Restless	Anxious, apprehensive but movement not aggressive or vigorous
0	Alert & calm	
-1	Drowsy	Not fully alert, but has sustained awakening to voice (eye opening & contact ≥ 10 sec)
-2	Light sedation	Briefly awakens to voice (eye opening & contact < 10 sec)
-3	Moderate sedation	Movement or eye opening to voice (but no eye contact)
-4	Deep sedation	No response to voice, but movement or eye opening to physical stimulation
-5	Unarousable	No response to physical stimulation

Braden Risk Assessment Scale

الـ Braden Scale هو باختصار Scale يستخدمه في تنبؤ نسبة حدوث قرح الفراش للمريض

يعنى لو عندك عيان في الرعاية وعاوز اعرف نسبة انه يحصله bed sore أد ايه

بحسب الـ Braden Scale بتاعه وأشوف هو high, moderate, mild Risk

Braden Risk Assessment Scale

Sensory/ Mental	Moisture	Activity	Mobility	Nutrition	Friction/ Shear
1. Totally limited	1. Constantly moist	1. Bedfast	1. 100% immobile	1. Very poor	1. Frequent sliding
2. Very limited	2. Very moist	2. Chairfast	2. Very limited	2. < ½ daily portion	2. Feeble corrections
3. Slightly limited	3. Occasionally moist	3. Walks w/ assistance	3. Slightly limited	3. Most of portion	3. Independent corrections
4. No impairment	4. Dry	4. Walks w/out assistance	4. Full mobility	4. Eats everything	

بجمع الـ Score بتاع الحالة في كل نقطة وبناءا على الـ Total score بعرف نسبة الحدوث

9 ≥	Extra high Risk
12-10	High Risk
14-13	Moderate Risk
18-15	Mild Risk
23-19	No Risk

SOFA Scale

الـ SOFA Scale هو اختصار Sequential Organ Failure Assessment Score
ومن اسمه ده Scale بعرف منه مدى قدرة أو فشل أعضاء الجسم الحيوية على أداء وظائفها
وبناء عليه بحدد احتمالية حدوث الوفاة Mortality Risk

بيتكون من 6 عناصر بيتمثلوا أهم أنظمة الجسم وهم
Respiratory, Cardiovascular, Hepatic, Coagulation, Renal and Neurological systems

بحسب الـ Total Score ويقدر أعرف الـ Mortality Risk

SOFA Score	Mortality Risk
0 – 6	< 10%
7 – 9	15 – 20 %
10 – 12	40 -50 %
13 – 14	50 – 60 %
15	> 80 %
15 – 24	> 90 %

Variables	0	1	2	3	4
(Respiration) PaO ₂ /FiO ₂	≥400	<400	<300	<200	<100
(Coagulation) Platelets (10 ³ /mm ³)	≥150	<150	<100	<50	<20
(Liver) Bilirubin (mg/dl)	<1.2	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	>12
(Cardiovascular) Hypotension	No hypotension	MAP<70	Dopamine ≤ 5 µg/kg/min or dobutamine (any dose)	Dopamine > 5 µg/kg/min or epinephrine ≤ 0.1 µg/kg/min or norepinephrine ≤ 0.1 µg/kg/min	Dopamine > 15 µg/kg/min or epinephrine > 0.1 µg/kg/min or norepinephrine > 0.1 µg/kg/min
(CNS) Glasgow Coma Score	15	13-14	10-12	6-9	<6
(Renal) Creatinine (mg/dl) or urine output (ml/d)	<1.2 [< 110]	1.2-1.9 [110-170]	2.0-3.4 [171-299]	3.5-4.9 [300-440] (or < 500 ml/d)	>5.0 [> 440] (or < 200 ml/d)

Fall Risk Assessment and prevention

« ودى عبارة عن Scales بستعملها عشان أعرف إحتمالية سقوط المريض بتاعى

« فيه عندنا 2 scales خاص بالـ Adults الأول هو الـ Morse Fall Scale (MFS) وده اللي هنتكلم عنه

وفيه كمان الـ Marianjoy Fall Risk Assessment بس مش منتشر أوى زى الـ MFS

« وفيه عندنا scale خاص بالـ pediatrics وهو الـ Humpty Dumpty Scale

« الـ Morse Fall Scale (MFS) هو أداة بستعملها لمعرفة الـ patient's likelihood of falling

« بيتكون من 6 عناصر أساسية وهى:

1. History of falling; immediate or within 3 months

بمعنى هل المريض بتاعى وقع قبل كدا ولا لأ خلال 3 شهور فاتوا

2. Secondary diagnosis

بمعنى هل العيان بتاعك واخد أكثر من تشخيص طبى ولا لأ

3. Ambulatory aid

بمعنى هل العيان بتاعك بيتحرك باستخدام عكاز/مشاية/الأثاث او مش بيتحرك خالص

4. IV/Heparin Lock

بمعنى هل العيان بتاعك مركب intravenous apparatus ولا لأ

5. Gait/Transferring

بمعنى شكل ماشية العيان بتاعك هل طبيعية ولا مختلة التوازن

6. Mental status

هل العيان بتاعك فليق وواعى ولا بيتوه منك وبينسى

Item	Scale	Score
1. History of falling; immediate or within 3 months	No	0
	Yes	25
2. Secondary diagnosis	No	0
	Yes	15
3. Ambulatory aid		
Bed rest/nurse assist		0
Crutches/cane/walker		15
Furniture		30
4. IV/Heparin Lock	No	0
	Yes	20
5. Gait/Transferring		
Normal/bedrest/immobile		0
Weak		10
Impaired		20
6. Mental status		
Oriented to own ability		0
Forgets limitations		15

« بنحسب الـ Total Score بتاع العيان ونعرف احتمالية السقوط

Risk Level	MFS Score	Action
No Risk	0 - 24	Good Basic Nursing Care
low Risk	25 - 50	Implement Fall precaution Interventions
high Risk	≥ 51	Implement High Risk Fall precaution Interventions

« والنقط دي يتمثل الـ Universal Fall Precautions اللي المفروض بطبقها لكل المرضى

- Familiarize the patient with the environment.
- Have the patient demonstrate call light use.
- Maintain call light within reach.
- Keep the patient's personal possessions within patient safe reach.
- Have sturdy handrails in patient bathrooms, room, and hallway.
- Place the hospital bed in low position when a patient is resting in bed; raise bed to a comfortable height when the patient is transferring out of bed.
- Keep hospital bed brakes locked.
- Keep wheelchair wheel locks in "locked" position when stationary.
- Keep nonslip, comfortable, well-fitting footwear on the patient.
- Use night lights or supplemental lighting.
- Provide safety campaign and avoid wet ground
- Keep the patient busy through giving different activities
- Keep floor surfaces clean and dry. Clean up all spills promptly.
- Keep patient care areas uncluttered.
- Follow safe patient handling practices.


Pain scales

فيه عندنا نوعين من الـ pain scales

1 – Verbal Pain Scales


A – Simple Descriptive Pain Scale

A. Simple Descriptive Pain Scale




B – The Numerical Pain Scale

0-10 Numeric Pain Intensity Scale *



ودول بنستخدم مع الـ Conscious Patient

1 – Non - Verbal Pain Scale

**Behavioral Pain Scale****Behavioral Pain Scale (BPS) 3-12**

Item	Description	Score
Facial expression	Relaxed	1
	Partially tightened (eg, brow lowering)	2
	Fully tightened (eg, eyelid closing)	3
	Grimacing	4
Upper limbs	No movement	1
	Partially bent	2
	Fully bent with finger flexion	3
	Permanently retracted	4
Compliance with ventilation	Tolerating movement	1
	Coughing but tolerating ventilation for most of the time	2
	Fighting ventilator	3
	Unable to control ventilation	4

وڊول بنسٽدهم مع الـ Unconscious Patient

Revised Trauma Scale

النوع دا من ال Scales بستخدمه عشان أحكم هل المريض بتاعى محتاج

Immediate, Urgent or Delayed Care

بيكون من 3 categories

Glasgow Coma Scale (x)		Systolic Blood Pressure (y)		Respiratory rate (z)	
GCS	Points	SBP	Points	RR	Points
15-13	4	>89	4	10-29	4
12-9	3	76-89	3	>29	3
8-6	2	50-75	2	6-9	2
5-4	1	1-49	1	1-5	1
3	0	0	0	0	0

بعد كذا بنجمع ال score بتاع المريض (X+Y+Z)

12 = Delayed

11 = Urgent

10 or Less = Immediate

The Revised Trauma Score

Glasgow Coma Scale (GCS)	Systolic Blood Pressure (SBP)	Respiratory Rate (RR)	RTS Value
13-15	>89	10-29	4
9-12	76-89	>29	3
6-8	50-75	6-9	2
4-5	1-49	1-5	1
3	0	0	0

International Patient Safety Goals

« ودى عبارة عن 6 أهداف دولية حطتهم مؤسسة JCI بغرض الحفاظ على أمن وسلامة المريض

« ودى عبارة عن مؤسسة تخصصها هو زيادة الـ Hospital quality services and patient safety

« وكل المستشفيات اللي بتطبق الـ 6 أهداف دول مع معايير تانية حطاها الـ JCI لإعتماد المستشفيات
بتحصل على الإعتماد وشهادة الـ JCI مما يدل على ارتفاع معدل الرعاية الصحية وأمن وسلامة المريض بها

International Patient Safety Goals

Goal 1



Identify Patients
Correctly

Goal 2



Improve Effective
Communication

Goal 3



Ensure correct-site,
correct-procedure,
correct-patient surgery

Goal 4



Improve the Safety
of high alert Medication

Goal 5



reduce the risk of health
care-associated infections

Goal 6



Reduce the Risk of Patient
Harm Resulting from Falls

International Patient Safety Goals (IPSGs)

The Targeted Solutions Tool® (TST®) can help JCI-accredited organizations meet IPSG requirements.

GOAL 1 Identify Patients Correctly



Hand-Off
Communications
TST



GOAL 2 Improve Effective Communication

GOAL 3 Improve the Safety of
High-Alert Medications



Safe
Surgery
TST



GOAL 4 Ensure Safe Surgery

GOAL 5 Reduce the Risk of Health
Care-Associated Infections



Hand
Hygiene
TST

Preventing
Falls
TST



GOAL 6 Reduce the Risk of Patient
Harm Resulting from Falls

International Patient Safety Goals vary by setting. Targeted Solutions Tools are not applicable for every IPSG. Visit jointcommissioninternational.org for details.



Joint Commission International® (JCI) is a division of Joint Commission Resources, Inc.®, a wholly controlled not-for-profit affiliate of The Joint Commission. JCI provides leadership in international health care accreditation and quality improvement.

JCIIPSG140517

Bundles

« معنى كلمة Bundle (حزمة) يعنى مجموعة من الخطوات (3-7 خطوات) بطبقهم مع بعض عشان أمنع/ أقلل فرصة حدوث مرض معين

« فلما نقول VAP Bundle يبقى معناها انى محتاج أطبق الـ 7 خطوات دول مع بعض عشان أمنع فرصة حدوث الـ VAP

« وكل خطوة منهم اتعمل عليها آلاف الدراسات وأصبح متعارف عليها دولياً انه لها دور في منع حدوث المرض

« ولما بنطبق الخطوات دى مع بعض التأثير بتاعهم بيكون أحسن من انك تطبق كل حاجة لوحدها

« هنعرض دلوقتى 5 bundles تم نشرهم بواسطة موقع الـ CDC

Ventilator Associated Pneumonia Bundle

(VAP bundle)

- Elevation of the bed 45 degree.
- Daily sedation vacations and assessment of readiness to extubate.
- Peptic ulcer disease prophylaxis.
- Deep vein thrombosis prophylaxis.
- Daily oral care with chlorhexidine 0.12%.
- Change patient position frequently.
- Subglottic suctioning.

Central Line Associated Blood Stream Infection Bundle

(CLABSI Bundle)

- Remove unnecessary CL.
- Following proper insertion practices.
- Complying with hand hygiene recommendations.
- Adequate skin antiseptics sites.
- Choosing proper CL insertion sites .
- Performing adequate hub / access port disinfection.

Catheter Associated Urinary Tract Infection Bundle

(CAUTI Bundles)

- Insert catheter only for appropriate indications.
- Leave catheters in place only as long as needed.
- Ensure that only properly trained persons insert and maintain catheters.
- Insert catheter using aseptic techniques and sterile equipment.
- Following aseptic insertion , maintain a closed drainage system.
- Maintain unobstructed urine flow (no kinking, bag below waist, periodic emptying).
- Hand hygiene and standard (or appropriate isolation) precautions.

Surgical Site Infection Bundle (SSI Bundle)

CATS CHOW

- **C**lipper, remove the hair appropriately using clipper and not razors to prevent nicks and small cuts
- **A**ntibiotics, use prophylaxis antibiotic appropriately
- **T**hermoregulation, maintain normothermia
- **S**ugar, maintain glucose control
- **C**hlorhexidine bath for preparation of skin before operation room
- **H**and rub, surgical hand hygiene
- **O**R Cleaning (horizontal cleaning in the OR theater)
- **W**ellness of the patient (optimal nutrition, alcohol and smoke cessation)

Multidrug-Resistant Organisms (MDRO Bundle)

- Hand hygiene and contact precautions
- Minimize shared equipment
- Environmental cleaning
- Health care associated infection preventive bundles (VAP, CLABSI, CAUTI, SSI)
- Active surveillance cultures
- Chlorhexidine bath
- Antimicrobial stewardship

Maximum Duration

I V lines	Peripheral	Every 72 hour is recommended but if there is no evidence of localized phlebitis (pain, erythema and swelling around insertion site) you can leave it in place.
	Central line	Every 15 days is recommended and new Studies shows that routine replacement does not reduce the chance of catheter related infections and even if you found erythema around catheter insertion site (erythema alone is not evidence of infection).
	Arterial line	If there are signs of inadequate perfusion or there are signs of infection.
Urinary Catheters	Condom	12 hours is recommended.
	Foley	Every 7 days is recommended.
	Silicon	4 weeks is recommended.
Suction	Nelaton cath	12 hours is recommended and if you use the closed suction system every 3 days.
Oxygen Therapy	Nasal cannula	1 day is recommended.
	Simple face mask	
	nebulizer	
Intubation	Endo tracheal tube (ETT)	1 week is recommended and When it is plugged with secretions.
	Tracheostomy (TT)	Insertion after 2 weeks for ventilated patient and your role is just suctioning and routine care.
	Ventilator circuit	14 days is the routine policy or be solid blood or secretions.
Anesthesia	Epidurals	When there is no pain exist (By Anesthesiologist).
Feeding Tubes	Ryle	Up to one month but it is routinely changed with the presence of obstruction.
	Gastrostomy	According to surgeon order.

Crash Cart

طبعاً الـ CrashCart غنيه عن التعريف ؛ وإحنا هنا هنتكلم عن محتوياتها وعن الترتيب الـ Ideal بتاعها بغض النظر عن اللي بنشوفه فى المستشفيات.

إحنا بنقسمها إلى Three parts و معاهم Two sides

1- The Upper Part (Top)

الجزء العلوى ودا بيحتوى على الـ Large Equipment زى مثلاً الـ Defibrillator والـ ECG Machine وبيحتوى كمان على الـ AMBU bag ومعاه الـ Face Mask والـ Oxygen Tubing System بتوعه .

2- The Middle Part (Drawers)

ودا بيحتوى على 5 أدراج موزعين كالتالى :

A. First Drawer (الدرج الاول)	ودا بيحتوى على كل الأدوية اللي أنا بستعملها فى حالات الـ Emergency Situations زى الـ Adrenaline, Atropine.....
B. Second Drawer (الدرج الثانى)	ودا بيحتوى على كل الـ IV supplies (زى الـ Syringes والـ Cannulas والـ IV sets بأنواعه المختلفة) وبيحتوى كمان على الـ Tongue Depressors والـ Adhesive Tape
C. Third Drawer (الدرج الثالث)	ودا بيحتوى على كل الأدوات اللي بستخدمها فى الـ Airway Management زى الـ Oro/Naso Pharyngeal Airway والـ Endotracheal Tube بمقاساتها والـ Laryngeal Mask والـ Laryngoscope والـ Magill Forceps
D. Fourth Drawer (الدرج الرابع)	ودا بيحتوى على الـ Instruments Trays اللي بنستعملها فى الـ Emergency Situations زى مثلاً أدوات الـ Venous Cut-Down أو الـ Central Line Insertion أو الـ Arterial Line أو الـ Tracheostomy
E. Fifth Drawer (الدرج الخامس)	ودا بيحتوى على كل أنواع الـ Catheters والـ Tubes اللي بنستعملها فى الـ ICU زى الـ Suction Cath , Urinary Cath (Foley – silicon) , NGT, Chest Tubes بالمقاسات المختلفة بتاعتهم .

3- The Lower Part

ودا بيحتوى على زجاجة على الأقل من كل نوع من أنواع المحاليل اللي بنستعملها فى ICU اللى الـ N.saline, Dextrose..... وغيرها بالإضافة إنه بيحتوى على
 .Different Sizes of Sphygmomanometer Cuffs

وزى ما قولنا بيبقى لها Two Sides

الـ side الشمال بيحتوى على Cardiopulmonary Resuscitation Board وفيه أنواع من الـ Crash Cart
 بيبقى الـ Board دا موجود فى الـ Back بتاعها مش فى الـ Side
 الـ side اليمين بيحتوى على Portable Oxygen Cylinder وكمان مكان لجمع فوارغ الأدوية.

المفروض ان الـ Crash cart بتتسلم كل Shift ولازم تتأكد ان كل الـ Equipment and Drugs بتاعتها كاملة



Pressure Injury




مبدئياً كنا بنسُميها Decubitus Ulcer وأحياناً Bed Sore أو pressure Ulcer ولكن الـ (NPUAP) National Pressure Ulcer Advisory Panel دلوقتى أصبح المصطلح Pressure Injury هو المسمى بتاعها .

هى عبارة عن Breakdown فى الـ Skin Integrity نتيجة Unrelieved Pressure الـ pressure دا بيبقى له صور كثير منها Bony Part of the Body هو اللي بيضغط على الـ Skin او أجهزة طبية معينة زي الـ Splints وغيرها برضه بتضغط على الجلد .





الـ Pressure دا بيقل الـ Blood Supply اللي رايح للـ Epidermis and Dermis وبالتالي بيحصل Skin Injury

Risk Factors for Pressure Injury Development	
Poor nutrition and Hydration	لان دا لوحده هيققل الـ Skin Integrity
Immobility	لانه بيزود الـ Pressure على الـ Dominant Areas
Lack of sensory perception	لانه مش هيحس بالألم وبالتالي مش هيتحرك زي مرضى الأعصاب والسكر
Incontinence of urine or stool	لان دا بيخلي الجلد عطول Moist Skin Integrity الـ وبيققل الـ
Medical conditions affecting blood flow such as diabetes and vascular disease	لانه بيزود الـ Risk of Skin Damage



Top Sites for Pressure Injuries

Occipital (back of head)	
Behind the Ears	
Shoulders	
Elbows	
Sacral area	
Hips	
Inside of the knees	
Heels and Ankles	

Stages of Pressure Injury

<p><u>Stage 1</u></p> <p>عبارة عن إمرار فقط بسطح الجلد ومفیش أى تهتك للأنسجة</p> <p>skin is intact</p>	
<p><u>Stage 2</u></p> <p>ببقی فیہ تهتك بأنسجة الجلد وفيه Partial loss of the dermis.</p> <p>بس مش هتشوف الـ (SC) subcutaneous tissue وهتلاقى فیہ blisters</p>	
<p><u>Stage 3</u></p> <p>تهتك بأنسجة الجلد</p> <p>With FULL loss of the skin tissue.</p> <p>ممكن تشوف الـ (fatty tissue) SC tissue Wound edges may be "rolled" الـ Bone, tendon and muscle NOT visible بس الـ</p>	
<p><u>Stage 4</u></p> <p>FULL loss of the skin tissue that will expose bone, muscle, tendon, and ligaments.</p>	

Stages of pressure injury



Prevention of Pressure Injury Development

Keep skin dry and clean

المحافظة على الجلد نظيف وجاف

Make sure the patient has clean linens

التأكد من نظافة ملابسة السرير

Make sure the patient wearing a clean gown

التأكد من ان المريض لابس جاون نظيف

Maintaining good nutrition and fluid intake

التأكد من التغذية الصحية للمريض وتناول كمية وفيرة من السوائل

Turning the patient every 2 hours but obese patient every 1 hour

التأكد من تقليب المريض كل ساعتين ولو المريض عنده سمنة يبقى كل ساعة
(وهو الحد الأدنى لتقليب المريض)

Routinely assess the skin integrity that comes into contact with
medical devices

التقييم الروتيني للجلد الملامس للأجهزة الطبية زي الـ splint وغيرها

Use the air mattress for all patients in ICU

استعمال المرتبة الهوائية لجميع مرضى العناية المركزة

Treatment of Pressure Injury Development	
طرق علاج الـ pressure injury كثير وكلها تختلف على حسب الـ stage بناعتها	
Stage 1	<p>المرحلة الأولى هي طبعا الأسهل فى العلاج عن طريق Turning patient's position every 2 hours Give proper amount of protein diet and vitamin A & C Drink plenty amount of water وبقدر الإمكان حاول تطفى الجزء اللى القرحة (الإحمرار) بدأت تظهر فيه ميلمسش السرير نهائى والمرحلة دى فى الغالب بتأخذ 1 – 3 أيام وتنتهى</p>
Stage 2	<p>نفس خطوات المرحلة الأولى بالإضافة إلى هتغسل الجرح بـ N.saline وتعمله Drying كويس أوى واستعمال Mebo Cream وممكن تخلطه مع Fucidin وخليك دايما Aware of Signs of Infection زى وجود (Pus, Fever or Redness) واديما عينك على الجرح وبلغ و لان لازم الانسجة الميتة تتشال لانها منطقة مثالية لنمو البكتريا والمرحلة دى علاجها تقريبا بيستمر من 3 أيام – 3 أسابيع</p>
Stage 3 and 4	<p>نفس خطوات المرحلة الأولى والثانية بالإضافة إلى لاالازم استعمال Antibiotic زى الـ Bivatracin وغيره لاالازم استعمال Air Mattress أو Special Ulcer Bed لو متاح عندك فى الـ ICU هتستعمل كمان جلسرين مانيزيا – عسل النحل لازم مع الـ Mebo والـ Bivatracin هتستعمل شاش فازلين من ضمن الطرق الحديثة لعلاج المرحلتين دول هو الـ Hyperbaric Oxygen Therapy ودا متوفر عندنا فى مصر فى الغالب Stage 3 علاجها بيقتد من شهر ل 3 شهور انما Stage 4 فعلاجها تقريبا ممكن بيتدى من أول 4 شهور ويفضل لمدة سنة</p>
ممكن يكون لون الجلد بعد التنام القرحة غامق شوية فينستعمل بيانثين بلس Bepanthen Plus هو مضاد حيوى وفى نفس الوقت بيحسن لون الجلد	

Standard Precautions

هي عبارة عن مجموعة من الاحترازمات الوقائية عشان نحمي نفسنا من العدوى وتتكون من:

- Hand washing before and after each patient contact
- Protective clothing.
 - Gloves
 - Gown / apron
 - Mask
 - Protective eye wear / face shield
- Keep skin cuts covered (Use water proof dressing)
- Use sharp safely
- Deal with spills of blood safely
- Waste disposal
- Equipment safely handling



Standard Precautions

Always follow these standard precautions



Perform hand hygiene before and after every patient contact



Clean and reprocess shared patient equipment



Use personal protective equipment when risk of body fluid exposure



Follow respiratory hygiene and cough etiquette



Use and dispose of sharps safely



Use aseptic technique



Perform routine environmental cleaning



Handle and dispose of waste and used linen safely

Types of Isolation Precautions

5 Types of Isolation Precautions فيه عندنا

- Standard Precautions (HIV, Hepatitis B,C)
- Contact (MRSA, Scabies)
- Droplet (Influenza A,B/ pneumonia)
- Airborne (Tuberculosis, measles)
- Reverse (immunocompromised patients)

Standard Precautions

- CMV
- HIV
- Hepatitis B and C
- Aspergillosis

Contact Precautions

- MRSA (mask if respiratory infection)
- VRE
- Adenovirus
- Diarrhea
- C. Difficile
- Rotavirus
- E coli 0157
- Enterovirus
- Salmonella
- Shigella
- Hepatitis A
- Herpes Zoster (shingles, localized)
- Herpes simplex
- Parainfluenza (mask if coughing)
- RSV (mask if productive cough)
- Lice
- Scabies
- Chicken pox (symptomatic, until all lesions crusted and dried)

Droplet Precautions

- Pertussis
- Influenza A or B
- MRSA (respiratory infection)
- Neissera meningitides (suspected or confirmed)
- Coxsackie
- Bacterial meningitis (for 24 hours after effective antibiotic therapy)
- RSV (droplet and contact)
- Mumps
- Rubella

Airborne Precautions

- Chicken pox
- Disseminated herpes zoster (shingles)
- Measles
- N-95 Mask:**
 - Tuberculosis
 - SARS
 - Avian influenza

Precautions

DROPLET

Private room or 2 metre separation with curtain pulled

Staff - mask and eye protection

Patient / Resident - mask if outside room

CONTACT

Private room or cohort with same (if lab confirmed)

Staff - gown and gloves where appropriate

Dedicated equipment

DROPLET + CONTACT

Combine all elements of both

AIRBORNE


Negative pressure room with door closed

Staff - N95 Respirator where appropriate



Patient / Resident - mask if outside room

STOP CONTACT PRECAUTIONS STOP
 (In addition to Standard Precautions)
 (If you have questions, ask nursing staff)


Everyone Must:

 Clean hands when entering and leaving room

AND

 Gown and glove at door 


Doctors and Staff Must:


 Use patient-dedicated or disposable equipment
 Clean & disinfect shared equipment

Washington State Hospital Association | Washington Hospitals - Collaborating to Keep Our Patients Safe | 2019

STOP DROPLET PRECAUTIONS STOP
 (In addition to Standard Precautions)
 (If you have questions ask nursing staff)




Everyone Must:

 Clean hands when entering and leaving room

 Wear mask

Doctors and Staff Must:

Wear eye protection with respiratory symptoms and standard precautions if contact with secretions likely.

Washington State Hospital Association | Washington Hospitals - Collaborating to Keep Our Patients Safe | 2019

STOP AIRBORNE CONTACT PRECAUTIONS STOP
 (In addition to Standard Precautions)
**RESTRICTED VISITATION
 ENTER ONLY IF IMMUNE**
 (If you have questions, ask nursing staff)

Everyone Must:

 Clean hands when entering and leaving the room

Doctors and Staff Must:

 Wear gown & glove before entering the room 


Patient Placement:


 Airborne infection Isolation Room Required (negative pressure) Keep door closed 


Washington State Hospital Association | Washington Hospitals - Collaborating to Keep Our Patients Safe | 2019



STOP STANDARD PRECAUTIONS STOP
 (If you have questions, ask nursing staff)

Everyone Must:

 Clean hands when entering and leaving room




 Cover mouth and nose with arm or tissue when coughing or sneezing

 Wear gown, glove, and face protection for any risk of body fluid contact

Doctors and Staff Must:

Wear appropriate mask, eye cover, gown and gloves if contact with body fluids likely

Washington State Hospital Association | Washington Hospitals - Collaborating to Keep Our Patients Safe | 2019

Patients Position in the Bed

طبعاً دا واحد من أهم المواضيع الموجودة عندنا فى الـ ICU وللأسف الشديد الـ staff بتاعنا بيهمل الموضوع دا
 عشان تتجنب حدوث الـ Bed Sores يجب وضع
 24 – Hour schedule for positioning

(1) supine position

Back lying position with head and shoulder slightly elevated
 المريض نايم على ظهره ورأسه وذراعه مرتفعين قليلا عن مستوى الظهر


Promote comfort especially for head and shoulder

أى مريض عامل Abdominal Surgery دا أفضل وضع له
 لأنه بيعمل Relaxation of Abdominal Muscles

مرضى الـ Obstructive Sleep Apnea (OSA)
 ممنوع انهم يناموا فى الوضع دا لأنه بيزود فرصة حدوث الـ Apnea
 والسبب فى كدا هو ان الـ Airway Position بيقل الـ Lung Volume
 ونتيجة ضعف الـ Respiratory Muscles عندهم الرئة مش بتقدر انها Dilate Enough
 عشان تعمل Compensation الـ Airway Collapse

Does Not Allow The Lung to Inflate Completely من عيوبه كمان هو انه
 وبالتالي فهو بيساعد على إن الـ Secretions تتراكم داخل الـ Lung

طبعاً أى مريض عنده Elevated Intracranial Pressure
 أو عنده Pulmonary Edema أو خارج من Cardiac Surgery
 ممنوع ينام Supine



(2) Prone Position


Abdomen lying position with head turned to one side
 المريض نايم على بطنه ورأسه على (جنب) فى ناحية معينه

الوضع دا سبب شهرة إستخدامه هو إن فيه دراسات كثير أثبتت انه
 بيحسن من عملية الـ Oxygenation فى حالات الـ ARDS
 وحالات الـ Diffuse Lung Injury وكمان الـ Bilateral lung disease

بيزود الـ Functional Residual Capacity
 وبيحسن الـ Alveolar Ventilation
 وبيحسن الـ Ventilation – Perfusion Matching
 وبيقفل كمان الـ Posterior Lung Atelectasis
 باختصار هو بيحسن كل الـ Respiratory Mechanics

طبعا عيوبه انه هتحتاج تعمل Close Observation للـ ETT
 وكمان انك تكمل على الـ Enteral Feeding هيبقى صعب شوية
 لان عندك Risk عالي for Aspiration ولازم الـ TPN

Prone position



(3) Fowler's Position

This is the standard patients position in the ICU

The patients is seated or semi seated with knee either bent or straight
المريض جالس / شبه جالس والركبة إما أن تكون منثنية او ممددة

طبعاً هو أفضل وضع على الإطلاق في حالة أن المريض يتعكك ماشى على Enteral Feeding
لأنه يسهل الـ Swallowing وكمان بيقلل أوى الـ Risk of Aspiration
بالإضافة إنه بيساعد على انه يحافظ على مكان الـ NGT

طبعاً الـ Fowler's Position بيعطينى فرصة أفضل للـ Chest Expansion
ولذلك بيحسن الـ Oxygenation ويفضل فى حالات الـ ARDS
وهو الوضع الأمثل فى حالة إن عندك الـ Dyspnea أو Pneumonia

كمان الـ Fowler's Position بيقلل الـ Tension on Abdominal Muscles
وبالتالى لو مريض عامل Abdominal Surgery هو بيرريحه وكمان بيحسن الـ Drainage

فى الـ Postpartum Woman هو بيحسن الـ Uterine Drainage


بينقسم ل 4 أوضاع

Low Fowler's Position (15 – 30 degree)

Semi Fowler's Position (30 – 45 degree)

Standard Fowler's Position (45 – 60 degree)

High Fowler's Position (60 – 90 degree)



(4) Sims' Position

Semi Prone Position (upper arm flexed at shoulder and elbow and lower arm behind patient with front leg is flexed and the other is extended).

المريض نايم على جنبه وأحد الزراعين أمامه والآخر خلفه مع ثني الركبتين أمامه


Standard Position for Enema

بتخلى المريض بتاعك على الـ Left Side والـ Right Kness تكون Bended
بحيث انك تكون محافظ على الـ Anatomy بتاع الـ Rectum

Standard Position for Rectal Examination

كمان من مميزاته انه بيقلل الـ pressure على الـ
Sacrum and Grater Trochanter of Hip

Promote Drainage from Mouth



(5) Trendelenburg Position

The patient lying supine with feet higher than head by 15 – 30 degree
 المريض بيكون نايم على ظهره flat عادي بس مستوى القدم بيكون أعلى من مستوى الرأس

Hypovolemic Shock استعماله الأول والأخير في حالة الـ
 Maintain Blood Flow to Brain عشان تحاول بقدر الإمكان إنك


Valsalva Maneuver يستعمله كمان في حالة إنك هتعمل
 SVT Cardioversion عشان تعمل لحالة

Internal Jugular Central Line يستعمله كمان لو هركب سواء
 Upper Central Veins Subclavian لأنه بيعمل Distension للـ
 فيسهل معاك عملية التركيب


هو أفضل position لو هتركب ETT

فيه نوعين منه

Trendelenburg Position



Reverse Trendelenburg Position



Chest Physiotherapy (CPT)



المobilization Chest Physiotherapy هو عبارة عن مجموعة therapies أنا بستعملها عشان أعمل large amount of secretions pulmonary secretions وخصوصاً للمرضى اللى عندهم أو ineffective cough .

بيكون من 3 عناصر رئيسية وهى الـ Chest Percussion, Vibration and Postural Drainage

وبعد ما بنعمل الـ Therapies دى المريض بيعمل Productive Cough أو إحنا نعمل Suction لو المريض بتاعنا Comatosed ومفيش عنده Ability to Cough عشان أتخلص من الـ Secretions الموجودة فى صدره .

Contraindications

Increased ICP	Recent spinal injury
Unstable head or neck injury	Rib fracture
Active hemorrhage	Flail chest
Hemoptysis	Thoracic surgeries



قبل ما تبتدى الـ Chest Physiotherapy لازم تعمل Physical Examination كويس للـ Chest وتتأكد من حالة الـ Ribs وإن مغيث Fractures ولو المريض عامل Chest x-ray ممكن تبص عليها الأول وتشوف كمان الـ Vital Signs وترتكز أكثر على الـ Blood Pressure والـ Saturation.

زى ما قولنا هو عبارة عن 3 Techniques



1. Percussion / Clapping / Cupping

ودا عبارة عن إننا بنعمل Rhythmically Clapping on The Chest Wall بغرض إنى أعمل Mobilization of Secretions من المكان اللتى هى بتبقى متواجدة فيه إلى Larger Airways بحيث يسهل عملية الـ Expectoration.

وبتبقى إيدك Cupped بمعنى إنك هتلاقى ان الـ Fingers and Thumb Touch Each Other and the hands are cupped ويبتدى أعمل vigorous striking the chest wall alternately

لو أنت شغلك صح هتسمع hollow sound والمريض مش هيجس بألم no pain

each area is percussed for 30 to 60 seconds





Don't percuss over the spine, sternum, stomach or lower back as trauma can occur to the spleen, liver, or kidneys

2. vibration

directed inward against the chest **بداية** gentle, shaking pressure **بداية**
larger airways **بداية** mobilization of secretions **بداية**
flat **بداية** percussion **بداية** expectoration **بداية**

expiracion **بداية** perform **بداية**



3. postural drainage

هو عبارة عن إنى يستخدم different positions بخلى المريض فيها والغرض الأساسي منها هو إنى أعمل facilitate the drainage of secretions from the bronchial airways عن طريق

Gravity الـ


مش كل المرضى يحتاجوا postural drainage

ولازم قبل ما تعمله تعطى bronchodilator أو جلسات nebulizer

أكثر وضع يستخدمه هو الـ Trendelenburg position بحيث يكون مستوى القدم أعلى من مستوى الرأس












وبالتالى ببسهل الـ mobilization of secretions عن طريق الـ gravity

have the patient remain in the desired position for 10 to 15 minutes



auscultate the client's lungs, and compare the findings to the baseline data,

Emergency Codes

	Black	Bomb Threat - Suspicious Object
	Blue	Cardiac Arrest - Medical Emergency
	Brown	Chemical Spill/Hazardous Material
	Gray	Shelter in Place/Air Exclusion
	Green	Evacuation
	Orange	Mass Casualty Accident
	Pink	Pediatric Emergency
	Purple	Medical Emergency - Other than a Cardiac Arrest
	Red	Fire
	White	Violence/Aggression
	Yellow	Missing Patient



Diagnosis of death

➤ Inspection

- NO spontaneous body movement.
- NO respiratory movements for at least 1 min.

بالنظر إلى الشخص سريعا ستجد

عدم وجود أي حركة للصدر تدل على التنفس ولا حركة في أي جزء من أجزاء الجسم

➤ Palpation

- NO carotid pulse for at least 1 min.

عدم وجود نبض في شريان الرقبة

➤ Auscultation

- NO heart beat over pericardium for at least 1 min.
- NO breath sounds over chest or trachea for at least 1 min.

عدم وجود صوت لضربات القلب ولا التنفس

➤ Eye

- Dilated fixed pupils

اتساع حدقة العين ولا تستجيب للضوء بالـ Torch

➤ NO corneal reflex

عند تمرير قطعة قطن على الـ cornea لا يحدث reflex closure of eyelid

➤ NO corneal luster

غياب لمعان القرنية وقد يحدث عتامة بيضاء في بعض أجزائها

➤ NO vestibule-ocular reflex

عند تحريك رأس الشخص يمينا أو يسارا ستجد ثبات في الـ eyeball

في الظروف الطبيعية تتحرك العين لمتابعتك

If Diagnosis of death is unconfirmed: start CPR

لو شكيت أثناء الفحص ان الشخص لسه حي ابدأ الانعاش الفوري

Units and conversions

1 grain	60 mg
1 ounce	30 mg
1 pint	500 ml
1 quart	947ml
1 teaspoonful	5 ml
1 tablespoonful	15 ml
1 teacupful	120 ml

1 gram	1000 mg
1 mg	1000 mcg (μg)
1 mcg(μg)	1000 ng
Celsius	$^{\circ}\text{C} = 5 / 9 (^{\circ}\text{F} - 32)$
Fahrenheit	$^{\circ}\text{F} = (9 / 5 ^{\circ}\text{C}) + 32$
$37^{\circ}\text{C} = 98.6^{\circ}\text{F}$	

ICU abbreviation

ICU Abbreviation		HFOV	High Frequency Oscillation Ventilation
AL	Arterial Line	I : E Ratio	Inspiration : Expiration Time Ratio
CVL / CVC	Central Venous Line/ Catheter	IMV	Intermittent Mandatory Ventilation
DC	Defibrillation / Cardioversion	VE	Minute Ventilation
ECG	ElectroCardio Graph	PEEP	Positive End Expiration Pressure
EEC	ElectroEncephalo Gram	PCV	Pressure Control Ventilation
ETT	Endotracheal Tube	PSV	Pressure Support Ventilation
MV	Mechanical Ventilator/ Ventilation	RR	Respiratory Rate
NGT	NasoGastric Tube	SBT	Spontaneous Breathing Trial
PC	Peripheral Catheter	SIMV	Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
UC	Urinary Catheter	VAP	Ventilator Associated Pneumonia
Ventilator Related Abbreviation		VT	Tidal Volume
A / C	Assisted Control Mode	Monitor Abbreviation	
APRV	Airway Pressure Release Ventilation	BLP	Blood Pressure
ASB	Assisted Spontaneous Breath	DBLP	Diastolic Blood Pressure
BIPAP	Bi-level / Biphasic Positive Airway Pressure	HR	Heart Rate
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure	RR	Respiratory Rate
FiO ₂	Fraction of Inspired Oxygen	SaO ₂	Saturation of O ₂ bound to Hemoglobin
FRC	Functional Residual Capacity	SBLP	Systolic Blood Pressure

ECG relates abbreviation		SVT	Supra Ventricular Tachycardia
AF	Atrial Fibrillation / Atrial Flutter	VF	Ventricular Fibrillation
AVF	Augmented Voltage of Left Foot	WPWS	Wolf Parkinson White Syndrome
AVL	Augmented Voltage of Left Arm	ABG Related Abbreviation	
AVR	Augmented Voltage of Right Arm	ABG	Arterial Blood Gases
IVR	Idio Ventricular Rhythm	HCO ₃	Bicarbonate Concentration
LAD	Left Axis Deviation	PaO ₂	Partial Pressure of Oxygen Tension In Arterial Blood
LBBB	Left Bundle Branch Block	PCO ₂	Partial Pressure of Carbon Dioxide Tension In Arterial Blood
LVH	Left Ventricular Hypertrophy	SaO ₂	Saturation of Hemoglobin With Oxygen
MAT	Multifocal Atrial Tachycardia	Lab Investigations	
MI	Myocardial Infarction	CBC	Complete Blood Count
PAC	Premature Atrial Contraction	CRP	C – Reactive Protein
PVC	Premature Ventricular Contraction	ESR	Erythrocyte Sedimentation Rate
RAD	Right Axis Deviation	HB	Hemoglobin
RBBB	Right Bundle Branch Block	HCT	Hematocrit
RVH	Right Ventricular Hypertrophy	PLT	Platelets
SSS	Sick Sinus Rhythm	RBCS	Red Blood Corpuscles
Vtach	Ventricular Tachycardia	WBCS	White Blood Corpuscles

SGOT / AST	Aspartate Amino Transferase	General abbreviation	
SGPT / ALT	Alanine Amino Transferase	ABD	Abdomen
ALB	Albumin	ACLS	Advanced Cardiac Life Support
TP	Total Serum Protein	AKI	Acute Kidney Injury
BUN	Blood Urea Nitrogen	ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome
CRCL	Creatinine Clearance	AVN	Atrioventricular Node
CK	Creatinine Phosphokinase	BE	Barium Enema
T3	Triiodothyronine	BCLS	Basic Cardiac Life Support
T4	Tetraiodothyronine	BMI	Body mass index
HDL	High Density Lipoprotein	BMR	Basic metabolic rate
LDL	Low Density Lipoprotein	BMT	Bone Marrow Transplant
ACT	Activated Clotting Time	Bx	Biopsy
APPT	Activated Partial Thromboplastin Time	Cc	Chief Complain
PT	Prothrombin Time	C / F	Chills / Fever
PTT	Partial Thromboplastin Time	CHF	Congestive Heart Failure
INR	International Normalized Ratio	CHD	Congenital Heart Disease
PCT	Procalcitonin	CIDP	Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy

CKD	Chronic Kidney Disease	GBS	Guillain Barre Syndrome
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	GCS	Glasgow Coma Scale
CP	Chest Pain	GTT	Glucose Tolerance Test
CPM	Central Pontine Myelinolysis	gtt	Drops
CT	Computerized Tomography	HE	Hepatic Encephalopathy
CVA	Cerebrovascular Accident (Stroke)	HIT Syndrome	Heparin Induced Thrombocytopenia
CXR	Chest X-Ray	HHNK	Hyperosmolar Hyperglycemic Non-Ketotic Coma
DDX	Differential Diagnosis	HT	Hypertension
DKA	Diabetic Keto-Acidosis	IBB	Invasive Blood Pressure
DM	Diabetes Mellitus	ICCU	Intensive Cardiac Care Unit
DNR	Do Not Resuscitate	ICH	Intra Cerebral Hemorrhage
DOA	Dead on Arrival	ICP	Intracranial Pressure
Dx	Diagnosis	ICU	Intensive Care Unit
ECT	Electro Convulsive Therapy	IHD	Ischemic Heart Disease
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	Inj	Injection
FFP	Fresh Frozen Plasma	IO	Intraosseous Infusion
Fx	Fracture	I&O chart	Intake and Output Chart

IRS	Infrared Spectrophotometry	MRI	Magnetic Resonance Imaging
IS	Incentive Spirometry	MS	Multiple Sclerosis
ITP	Idiopathic Thrombocytopenic Purpura	NCP	Nursing Care Plan
IU	International Unit	NGT	Nasogastric Tube
IVIG	Intravenous Immunoglobulin	NICU	Neonatal Intensive Care Unit
In vitro	In the Laboratory	NPO	Nothing per Mouth
In vivo	In the Body	NSR	Normal Sinus Rhythm
JVD	Jugular Vein Distension	N / V	Nausea / vomiting
K ⁺	Potassium	OCD	Obsessive compulsive Disorder
KCL	Potassium chloride	OSA	Obstructive Sleep Apnea
KUB	Kidney, ureter, bladder (x-ray)	PE	Pulmonary Embolism
LOC	Level of Consciousness	PICU	Pediatric Intensive Care Unit
MI	Myocardial Infarction	PIH	Pregnancy Induced Hypertension
MICU	Medical Intensive Care Unit	PKD	Polycystic Kidney
MRB	Manual Resuscitation Bag	PTSD	Post-Traumatic Stress Syndrome

qAM	Each Morning	TIA	Transient Ischemic Attack
qPM	Each Evening	UC	Urinary Catheter
qd	Once A Day	UO	Urine Output
qhs	At Each Bedtime	US	Ultra Sound
qod	Every Other Day	UTI	Urinary Tract Infection
q2h	Every 2 Hours	VILI	Ventilator Induced Lung Injury
ROM	Range of Motion Exercises	CLD	Chronic Liver Disease
RX	Prescription	IHD	Ischemic Heart Disease
SAH	Subarachnoid Hemorrhage	AST	After Sensitivity Test
SAN	Sino atrial Node		
SICU	Surgical Intensive Care Unit		
SOB	Shortness of Breath		
STD	Sexually Transmitted Disease		
TAB	Tablet		
TB	Tuberculosis		
TBI	Traumatic Brain Injury		
TBSA	Total Body Surface Area		

References

مصادر علمية موثوقة تم الرجوع إليها

1. Ardehali, S. H., Fatemi, A., Rezaei, S. F., Forouzanfar, M. M., & Zolghadr, Z. (2020). The Effects of Open and Closed Suction Methods on Occurrence of Ventilator Associated Pneumonia; a Comparative Study. *Archives of Academic Emergency Medicine*, 8(1), e8.
2. Asfour, H. I., & Ayoub, N. S. (2016). *Effectiveness of pressure adjustment on attaining a safe cuff pressure inflation in elderly critically ill patients*. 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.9790/1959-05131725>
3. Coppadoro, A., Bellani, G., & Foti, G. (2019). Non-Pharmacological Interventions to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review. *Respiratory Care*, 64(12), 1586–1595. <https://doi.org/10.4187/respcare.07127>
4. Gilder, E., Parke, R. L., & Jull, A. (2019). Endotracheal suction in intensive care: A point prevalence study of current practice in New Zealand and Australia. *Australian Critical Care*. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2018.03.001>
5. Marino, P. L., & Galvagno, S. M. (2017). *Marino's The Little ICU Book*. Lippincott Williams & Wilkins.
6. Morton, P. G., & Fontaine, D. K. (2017). *Critical Care Nursing: A Holistic Approach* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
7. Pileggi, C., Mascaro, V., Bianco, A., Nobile, C. G. A., & Pavia, M. (2018). Ventilator bundle and its effects on mortality among ICU patients: A meta-analysis. *Critical Care Medicine*, 46(7), 1167–1174. <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000003136>
2. Kollef, M. H., Bedient, T. J., & Isakow, W. (Eds.). (2008). *The Washington manual of Critical Care*. Lippincott Williams & Wilkins.
3. Sole, M. L., Klein, D. G., Moseley, M. J., Brenner, Z. R., & Powers, J. (2009). *Introduction to critical care nursing*. 5th Edition St. Louis, Mo.: Saunders, c2009. xix, 748 p.: ill.(chiefly col.); 27 cm.
4. Creed, F., & Hargreaves, J. (2016). *Oxford Handbook of Critical Care Nursing*. Oxford University Press.

5. Massachusetts General Hospital, & Hurford, W. E. (2000). Critical care handbook of the Massachusetts General Hospital (pp. 613-5). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
6. Allen, D. M. (2011). ECG interpretation made incredibly easy!. T. S. Diehl (Ed.). W. Kluwer/L. Williams & Wilkins.
7. Cutler, J. M. (2010). Critical care nursing made incredibly easy. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
8. Varon, J., & Fromm, Jr.(Robert E.). (2014). Acute and critical care formulas and laboratory values. Springer New York.
9. Hasan, A. (2010). Understanding mechanical ventilation: a practical handbook. Springer Science & Business Media.
10. Jones, J., & Fix, B. (2014). Critical care notes: clinical pocket guide. FA Davis.
11. Mallett, J., Albarran, J., & Richardson, A. (Eds.). (2013). Critical care manual of clinical procedures and competencies. John Wiley & Sons.
12. Russian, C. J., Gonzales, J. F., & Henry, N. R. (2014). Suction catheter size: an assessment and comparison of 3 different calculation methods. Respiratory care, 59(1), 32-38.
13. Hahn, M. (2010). 10 considerations for endotracheal suctioning. J Respir Care Pract, 23(7), 32-33.

مصادر تم الرجوع إليها في الأدوية وجرعاتها

1. Lexi.com
2. Medscape .com
3. uptodate.com
4. wolterskluwer CDI.com
5. drugs.com

6. rxlist.com

مصادر علمية متنوعة تم الرجوع إليها

1. World Health Organization. (2011). Pulse Oximetry Training Manual. Retrieved from http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_oximetry/who_ps_pulse_oximetry_training_manual_en
2. World Health Organization. (2018). COPD management. Retrieved from <http://www.who.int/respiratory/copd/management/en/>
3. Maggiore, S. M., Lellouche, F., Pigeot, J., Taille, S., Deye, N., Durrmeyer, X., ... & Brochard, L. (2003). Prevention of endotracheal suctioning-induced alveolar derecruitment in acute lung injury. *American journal of respiratory and critical care medicine*, 167(9), 1215-1224.
4. New, A. (2006). Oxygen: kill or cure? Prehospital hyperoxia in the COPD patient. *Emergency Medicine Journal*, 23(2), 144-146..
5. Cook, D. J. (1990). Clinical assessment of central venous pressure in the critically ill. *The American journal of the medical sciences*, 299(3), 175-178.
6. Miller, Martin R., J. A. T. S. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, R. Casaburi, A. Coates, R. Crapo et al. "Standardisation of spirometry." *European respiratory journal* 26, no. 2 (2005): 319-338.
7. Gattinoni, L., Caironi, P., Cressoni, M., Chiumello, D., Ranieri, V. M., Quintel, M., ... & Bugeo, G. (2006). Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 354(17), 1775-1786.

8. Miner, J. R., Heegaard, W., & Plummer, D. (2002). End-tidal carbon dioxide monitoring during procedural sedation. *Academic Emergency Medicine*, 9(4), 275-280.
9. Jeffries, P. R., Woolf, S., & Linde, B. (2003). Technology-based vs. traditional instruction: A comparison of two methods for teaching the skill of performing a 12-lead ecg. *Nursing education perspectives*, 24(2), 70-74.
10. ZHU, W., HU, K., FAN, X., & LIU, C. (2007). 30 Body-Turning for the Prevention of Pressure Ulcer. *Journal of Nursing Science*, 22, 036.
11. Prasad, S., Dhiman, R. K., Duseja, A., Chawla, Y. K., Sharma, A., & Agarwal, R. (2007). Lactulose improves cognitive functions and health-related quality of life in patients with cirrhosis who have minimal hepatic encephalopathy. *Hepatology*, 45(3), 549-559.

مصادر أخرى تم الرجوع إليها

❖ Parenteral solutions

▪ المكتب العلمى لشركة أوتوسوكا فارما مصر للمستحضرات الطبية

❖ ICU Drugs

▪ تلخيص د. احمد عاطف العطار لأدوية الشلاجة

▪ تلخيص د. محمود مصطفى صالح لحقن الأنسولين (كتاب امتيازولوجى)

❖ ECG Interpretations

▪ محاضرات أ.د / حسام موافى فى رسم القلب

▪ تفريغات محاضرات أ.د / محمد الشافعى فى رسم القلب

▪ تفريغات محاضرات أ.د / أشرف زكى فى رسم القلب

▪ محاضرات أ.د / طارق عبد الحميد فى رسم القلب

❖ ABG Interpretations

▪ تفريغات أ.د / محمد الشافعى فى غازات الدم

▪ تفريغات طب الأزهر فى تحليل غازات الدم

❖ Mechanical ventilations

▪ تلخيص د. على رجب فى التنفس الصناعى

❖ Lab Investigations

▪ تلخيص د. محمود مصطفى صالح للتحاليل الطبية (كتاب امتيازولوجى)

▪ التعليمات الخاصة بما قبل التحاليل الطبية على الموقع الرسمى لمعمل تحاليل البرج والمختبر